

Guía de instalación — Fiserv ITD en Odoo 19

Para quién es: quien monta el entorno. Asume Odoo 19 andando y acceso al servidor.

1 · Qué se instala

módulo	qué trae
odoo_pos_fiserv_core	proveedor, terminal (PosID), transacción, bucle de consultas ITD, voucher
odoo_pos_fiserv_backend	el flujo contable: cobrar y devolver desde Contabilidad > Pagos
odoo_pos_getnet_fiserv_flags	se instala solo si también está <code>odoo_pos_getnet_backend</code> : convivencia de los dos en el form del pago

Instalar el backend alcanza (el core viene por `depends`). Requiere **LocalizacionUy** (`l10n_uy_einvoice_urware`, que trae `l10n_uy_einvoice_base`).

```
odoo-bin -c <conf> -d <base> -i odoo_pos_fiserv_backend --stop-after-init
# actualizar
odoo-bin -c <conf> -d <base> -u odoo_pos_fiserv_core,odoo_pos_fiserv_backend --stop-after-init
```

Reiniciar el servidor después de cada `-u`.

 **Nunca operar Fiserv en un servidor levantado con `--test-enable`**: ahí el módulo no commitea, y la transacción que se registra antes de hablar con ITD se pierde al primer rollback. El servidor lo avisa en el log al arrancar.

2 · Qué crea el `-i` (verificado en base limpia, 30/09/2026)

qué	estado al instalar
Proveedor Fiserv ITD (<code>odoo_pos_fiserv_core.payment_provider_fiserv</code>)	deshabilitado , URL / SystemId / Branch vacíos , sin tokenización, sin métodos web
<code>payment.method</code> Fiserv ITD + 26 marcas (Anexo 4 POSLink)	inactivo: no se ofrece en ningún checkout
<code>account.payment.method</code> Fiserv ITD, cobro y devolución	creados
Parámetros <code>fiserv.default_url</code> / <code>default_timeout</code> / <code>retry_attempts</code>	creados
Menús <i>Configuración > Terminales Fiserv</i> (admin. contable) y <i>Clientes > Transacciones Fiserv</i> (contabilidad)	creados
Diario, líneas de método, terminales	nada : aparecen al configurar (paso 3)

Diferencia con 17.0: allá un `post_init_hook` creaba el proveedor en `test`, un diario `FSVR` en cada compañía y tocaba `account_account` con `ALTER TABLE`. Eso ya no existe.

Multi-compañía: el proveedor se crea en la compañía activa al instalar. Las compañías **nuevas** reciben su copia apagada automáticamente; las que **ya existían** no — ahí se duplica a mano desde el proveedor (Acción > Duplicar, cambiar compañía).

3 · Qué se configura (una vez, como administrador)

- Diario** (recomendado): uno bancario propio, p.ej. *Fiserv ITD* / código `FSVR`.
- Contabilidad > Configuración > Proveedores de pago > Fiserv ITD:**
- URL ITD (testing: `https://testitd.firstdata.com/v2/ITDService`; la de producción la da Fiserv),
- SystemId (sólo lo ve Ajustes; no sale en logs ni en las transacciones),
- Branch y ClientAppld si Fiserv los asignó,
- Estado: **Habilitado** (o *Test*),
- Diario: el del paso 1. Al guardarlo se creando líneas de método (cobro y devolución) con su cuenta de cobros pendientes.
- Terminales:** en la pestaña *Terminales Fiserv (PosID)* del proveedor, una por pinpad. Con más de una, marcar *Fiserv: múltiples POS*.

Con el proveedor habilitado, el botón **Pagar** de las facturas abre el pago con la factura cargada (donde está *Crear transacción*). Con el proveedor apagado la factura queda como la deja Odoo.

4 · Cómo se opera (resumen)

Factura > **Pagar** > diario Fiserv > **Crear transacción** > el pinpad cobra > el form se refresca solo > **Confirmar**. Devolución: pago *Enviar dinero* con la transacción original (anulación si el lote sigue abierto, refund si cerró).

Si ITD **no contesta** (timeout, 5xx): la operación queda **pendiente de verificar** y el pago no deja volver a cobrar. Se resuelve con **Reconsultar en ITD** (si hubo TransactionId) o, verificado el pinpad, con **Verificada: sin cobro**, que libera el pago.

5 · PENDIENTE explícito

- **Smoke contra ITD real: NO corrido.** No hay credenciales ni ambiente de testing ITD en este entorno. Todo lo validado fue contra un ITD **simulado** local (forma de las respuestas de la spec v3.5 que ya consumía 17.0). Antes del primer cliente: posteo → consulta → confirmar, y una devolución, contra `testitd` con un pinpad.
- Recuperación automática (cron) de transacciones en vuelo: no existe; es manual con *Reconsultar en ITD*. Ver `README_FISERV_V19.md`.