

Guia Prático Ilustrado: Formatação ABNT no Microsoft Word

Componente Curricular: INF-117 — Informática Aplicada a Aeronáutica | Prof. André Souza

Texto Base: **Introdução à Aviação Civil, ANAC e Regulamentação**

Arquivo de Apoio:

Texto_Exercicio_Historia_da_Aviacao.txt

Padrão Oficial: **ABNT**

NBR 14724 / NBR 10719

Este guia visual passo a passo foi elaborado especialmente para orientar o estudante do curso de **Manutenção de Aeronaves da Fatec Sorocaba** na transformação de um texto técnico bruto em um **Relatório Técnico Profissional no padrão ABNT**, pronto para entrega em disciplinas de engenharia e no Trabalho de Graduação (TG/TCC).

Objetivo de Aprendizagem: Dominar as 8 etapas essenciais de editoração técnica no Microsoft Word (Configuração de Página, Margens ABNT, Estilos de Parágrafo, Quebras de Seção, Numeração de Páginas Desvinculada, Tabelas Técnicas, Figuras com Legendas Oficiais, Sumário Automático e Exportação em PDF/A).

1. Configuração da Página e Margens Oficiais da ABNT

PASSO 1 Definir o Papel A4 e as Margens (3-3-2-2)

Antes de começar a formatar qualquer parágrafo, devemos configurar o espaço físico da folha. A norma **ABNT NBR 14724** exige margens assimétricas para permitir a encadernação e perfuração sem que o texto seja cortado:

1. Abra o Microsoft Word com o seu documento base.
2. Acesse a guia superior **Layout**.
3. No grupo *Configurar Página*, clique em **Tamanho** e confirme a seleção do formato **A4 (21 x 29,7 cm)**.
4. Clique no botão **Margens** e selecione a opção **Margens Personalizadas...** (no rodapé do menu suspenso).
5. Na caixa de diálogo **Configurar página** (aba *Margens*), preencha os valores:
 - **Superior:** 3 cm
 - **Esquerda:** 3 cm (espaço reservado para encadernação)
 - **Inferior:** 2 cm
 - **Direita:** 2 cm
 - **Orientação:** Retrato | **Várias páginas:** Normal
6. Clique no botão **OK** para aplicar as margens.




Figura 1: Guia Layout -> Margens Personalizadas e caixa de diálogo Configurar Página configurada com margens 3-3-2-2 cm no padrão ABNT.

2. Padronização dos Estilos de Parágrafo (Estilo Normal)

PASSO 2 Configurar o Estilo "Normal" (Corpo de Texto)

Regra de Engenharia: Nunca formate parágrafos selecionando texto com o mouse manualmente. Configure o estilo **Normal** para que todo o corpo do documento assuma o padrão ABNT instantaneamente:

1. Acesse a guia **Página Inicial** e localize o grupo **Estilos**.
2. Clique com o **BOTÃO DIREITO** sobre o botão **Normal** e selecione **Modificar...**
3. Na janela *Modificar estilo*:
 - Em **Formatação**: Selecione Fonte **Arial** | Tamanho **12** | Cor **Automático (Preto)**.
 - Clique no botão de alinhamento **Justificado**.
 - Clique no botão de espaçamento entre linhas **1,5 linha**.
4. No canto inferior esquerdo da janela, clique no botão **Formatar** e escolha a opção **Parágrafo...**
5. Na caixa de diálogo de Parágrafo (aba *Indentações e Espaçamento*), configure:
 - **Alinhamento**: Justificado.
 - **Especial**: Selecione **Primeira linha** em **1,25 cm** (recoo padrão ABNT).
 - **Espaçamento Antes**: 0 pt | **Depois**: 6 pt.
 - **Espaçamento entre linhas**: **1,5 linha**.
6. Clique em **OK** na janela de Parágrafo e em **OK** na janela Modificar Estilo.




Figura 2: Janela Modificar Estilo (Estilo Normal) com fonte Arial 12 pt, Justificado, Entrelinhas 1,5, Recuo 1ª linha em 1,25 cm e Espaçamento Depois de 6 pt.

3. Hierarquia dos Estilos de Título e Painel de Navegação

PASSO 3 Configurar Título 1, Título 2 e Acompanhar pelo Painel de Navegação (Ctrl + F)

Os títulos das seções e subseções devem ser vinculados aos estilos nativos **Título 1** e **Título 2** para criar a estrutura hierárquica e viabilizar a geração automática do Sumário:

Nível de Título	Estilo no Word	Fonte / Tamanho	Formato Visual	Espaçamento	Atalho
Capítulo Principal (ex: 1. HISTÓRIA)	Título 1	Arial 14 pt	Negrito, MAIÚSCULAS	Antes: 12 pt / Depois: 6 pt	Ctrl + Alt + 1
Subseção (ex: 3.1. Principais atribuições)	Título 2	Arial 12 pt	Negrito, Caixa Mista	Antes: 6 pt / Depois: 6 pt	Ctrl + Alt + 2
Corpo do Relatório	Normal	Arial 12 pt	Sem negrito, Justificado	Entrelinhas 1,5 linha, Depois: 6 pt	Ctrl + Shift + N

1. Selecione cada título principal (ex: 1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO, 2. HISTÓRIA DA ANAC...) e aplique o estilo **Título 1**.
2. Selecione as subseções (ex: 3.1. Principais atribuições) e aplique o estilo **Título 2**.
3. Pressione o atalho Ctrl + F (ou acesse a guia *Exibir* -> *Painel de Navegação*) e clique na aba **Títulos** para inspecionar a árvore estruturada em tempo real.




Figura 3: Aplicação do Estilo Título 1 (Arial 14 pt, Negrito) e visualização em tempo real da hierarquia de seções no Painel de Navegação (Ctrl + F).

4. Criação da Capa e Inserção de Quebras de Seção

PASSO 4 Estruturar Seções Independentes (Capa, Sumário e Corpo Textual)

Atenção Crucial: Para que a Capa e o Sumário não exibam números de página impressos (exigência da ABNT), o documento precisa ser dividido em **SEÇÕES** independentes utilizando *Quebras de Seção (Próxima Página)*.

1. **Página 1 (Capa):** Digite os dados institucionais centralizados (Instituição, Curso, Autor, Título, Local e Ano).
2. No final da Capa (após o ano), acesse a guia superior **Layout** -> grupo *Configurar Página* -> clique no botão **Quebras** -> selecione **Quebras de Seção: Próxima Página**.
3. **Página 2 (Sumário):** Digite a palavra SUMÁRIO centralizada (esta página fica reservada para o sumário automático).
4. No final da página do Sumário, acesse novamente **Layout** -> **Quebras** -> **Quebras de Seção: Próxima Página**.
5. **Página 3 em diante (Corpo Textual):** A partir daqui inicia-se a **Seção 2** (onde começa o capítulo 1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO).

Dica Pro: Ative o botão **Mostrar Tudo (¶)** na guia *Página Inicial* para enxergar com clareza as linhas com a marcação ::::::::::: Quebra de Seção (Próxima Página) :::::::::::.




Figura 4: Inserção de Quebra de Seção (Próxima Página) pelo menu Layout para isolar a Capa e o Sumário dos elementos textuais.

5. Desvinculação de Cabeçalhos e Numeração ABNT

PASSO 5 Desativar "Vincular ao Anterior" e Iniciar Numeração Visível em 3

Na norma ABNT NBR 14724, todas as folhas contam a partir da capa, mas a numeração só deve ficar **visível a partir da primeira página textual** (Introdução / Página 3).

1. Vá até a **Página 3** (início da Seção 2 / Introdução) e dê um **DUPLO CLIQUE** no topo da página (área do Cabeçalho).
2. Observe que surgirá a guia contextual superior **Cabeçalho e Rodapé**, com a indicação Cabeçalho -Seção 2- à esquerda e a etiqueta Mesmo que a seção anterior à direita.
3. No grupo *Navegação*, localize o botão "**Vincular ao Anterior**" (que está ativado/destacado).
4. **CLIQUE NO BOTÃO "VINCULAR AO ANTERIOR" PARA DESATIVÁ-LO!** A etiqueta Mesmo que a seção anterior desaparecerá, quebrando o vínculo com a Capa e o Sumário.
5. Ainda na guia contextual *Cabeçalho e Rodapé*:
 - No grupo à esquerda, clique em **Número de Página -> Formatar Números de Página...**
 - Em *Numeração das páginas*, marque a opção **Iniciar em:** e digite o número **3** (Capa=1, Sumário=2, Introdução=3). Clique em **OK**.
 - Clique novamente em **Número de Página -> Início da Página -> selecione Número Sem Formatação 3** (alinhado no canto superior direito).
6. Clique no botão vermelho **Fechar Cabeçalho e Rodapé** (ou dê duplo clique no meio do documento).
7. **Verificação Obrigatória:** Role a tela até a Capa e o Sumário e confirme que eles **NÃO possuem número impresso**, e que o número 3 aparece perfeitamente no topo direito da Introdução!




Figura 5: Desativação do botão "Vincular ao Anterior" no Cabeçalho da Seção 2 e configuração da numeração ABNT iniciando visível em 3 no canto superior direito.

6. Formatação de Tabelas Técnicas e Legendas Oficiais

PASSO 6 Configurar Tabela Técnica na Guia Layout e Inserir Legendas / Fontes

Na Seção 4 do relatório (Classificação das Aeronaves), formate a tabela comparativa de especificações técnicas e configure o alinhamento e repetição de cabeçalho:

1. **Estrutura da Tabela:** Converta os dados da Seção 4 em uma tabela com 7 colunas (Aeronave, Fabricante, Ano de Introdução, Tipo de Propulsão, Velocidade Máxima, Teto de Serviço, Capacidade).
2. **Design do Cabeçalho:** Na guia **Design da Tabela**, aplique preenchimento escuro na primeira linha e defina o texto em negrito e cor branca contrastante.
3. **Alinhamento Centralizado (Guia Tabela Layout):** Selecione as células da tabela e, na guia superior **Tabela Layout** -> grupo **Alinhamento**, clique no botão **Alinhar ao Centro** (ícone central da grade 3x3) para centralizar perfeitamente o texto vertical e horizontalmente.
4. **Repetir Cabeçalho em Múltiplas Páginas:** Com o cursor posicionado na linha de cabeçalho, acesse **Tabela Layout** -> grupo **Dados** -> clique no botão **Repetir Linhas de Cabeçalho**.
5. **Legenda Oficial da Tabela (ABNT):**
 - Clique com o botão direito na alça da tabela (canto superior esquerdo) -> **Inserir Legenda...**
 - Rótulo: selecione **Tabela**.
 - Digite: : Comparativo de especificações de aeronaves históricas e modernas.
 - Posição: *Acima do item selecionado*.
6. **Indicação de Fonte (ABNT):** Logo abaixo da tabela, digite em fonte Arial 10 pt: Fonte: Cartilha ANAC e Manuais Operacionais (2026).
7. **Legenda de Figuras:** Para imagens (ex: foto do Embraer E195-E2 ou 14-Bis), centralize a imagem, clique com o botão direito -> **Inserir Legenda...** -> Rótulo: **Figura** -> : Aeronave comercial moderna com materiais compostos... e insira abaixo a fonte em 10 pt: Fonte: Embraer Media Center (2026).

Pesquisar

Acrobat Design da Tabela Tabela Layout

Comentários Editando

Mesclar Dividir Dividir
Células Células Tabela

Ajuste Automático

Altura: 1,02 cm

Largura:

Distribuir Linhas

Distribuir Colunas

Direção do Texto

Margens da Célula

Classificar

Repetir Linhas de Cabeçalho

Converter em Texto

Fórmula

Mesclar

Tamanho da Célula

Alinhamento

Dados

- Balão: Aeróstato sem propulsão própria que flutua na atmosfera.

A tabela a seguir consolida a evolução dos parâmetros de engenharia e desempenho das principais aeronaves históricas e modernas:

Aeronave	Fabricante	Ano de Introdução	Tipo de Propulsão	Velocidade Máxima (km/h)	Teto de Serviço (ft)	Capacidade de Passageiros
14-Bis	Santos Dumont	1906	Pistão Antoinette (50 hp)	41	150	1
Douglas DC-3	Douglas Aircraft	1935	2x Motores Radiais a Pistão	370	23.200	28
Boeing 707	Boeing Company	1958	4x Turborreatores JT3C	977	42.000	181
Concorde	Aérospatiale / BAC	1976	4x Turbojatos Rolls-Royce Olympus	2.180	60.000	100

Figura 6: Guia Tabela Layout com alinhamento centralizado das células (grade 3x3) e comando Repetir Linhas de Cabeçalho ativado.

7. Geração do Sumário Automático e a Tecla F9

PASSO 7 Inserir o Sumário Automático 1 e Atualizar Dinamicamente

1. Vá até a **Página 2** (reservada para o sumário) e posicione o cursor logo abaixo da palavra SUMÁRIO.
2. Acesse a guia superior **Referências**.
3. No grupo *Sumário* (canto esquerdo), clique no botão **Sumário**.
4. Selecione a opção **Sumário Automático 1**.
5. O Word fará a varredura automática de todos os títulos em *Título 1* e *Título 2* e gerará instantaneamente o sumário completo com a pontilhação e os números de página correspondentes!

Atualização Dinâmica (Tecla F9): Caso você adicione novos parágrafos, imagens ou renomeie seções, clique em qualquer ponto do sumário e pressione a tecla **F9** (ou clique no botão flutuante "**Atualizar Sumário...**" no topo da caixa do sumário) -> escolha *Atualizar o índice inteiro* -> OK. O Word recalculará todas as páginas automaticamente!




Figura 7: Inserção do Sumário Automático 1 pela guia Referências e índice gerado com tópicos, subseções e páginas correspondentes.

8. Exportação Oficial no Padrão PDF/A (ISO 19005)

PASSO 8 Exportar o Relatório Final com Conformidade PDF/A

O padrão **PDF/A** é a norma internacional (ISO 19005) obrigatória para relatórios de engenharia e artigos acadêmicos, assegurando que as fontes, margens e ilustrações fiquem 100% preservadas e invioláveis em qualquer sistema operacional:

1. Acesse o menu **Arquivo -> Salvar Como** (ou pressione a tecla F12).
2. Escolha a pasta de destino em seu computador.
3. No campo *Nome do arquivo*, informe a nomenclatura solicitada (ex: Relatorio_ABNT_SeuNome_RA.pdf).
4. No campo *Tipo*, selecione **PDF (*.pdf)**.
5. Clique no botão **Opções...** (ou **Mais opções...**).
6. Na caixa de diálogo *Opções*, na seção *Opções de PDF*, **MARQUE A CAIXA DE SELEÇÃO: "Compatível com PDF/A"**.
7. Clique no botão **OK** na janela de Opções e, em seguida, clique em **Salvar**.




Figura 8: Janela Salvar Como em formato PDF e caixa Opções com a marcação obrigatória "Compatível com PDF/A".

9. Checklist de Autoavaliação do Aluno

Antes de enviar seus arquivos no sistema da disciplina, confira cada um dos itens abaixo:

- ✓ **Margens:** Superior: 3,0 cm | Esquerda: 3,0 cm | Inferior: 2,0 cm | Direita: 2,0 cm | Tamanho: A4.
- ✓ **Estilo Normal:** Fonte Arial ou Calibri 12 pt, Alinhamento Justificado, Entrelinhas 1,5 linha, Recuo 1ª Linha em 1,25 cm, Depois: 6 pt.
- ✓ **Estilos de Título:** Título 1 (14 pt, Negrito, MAIÚSCULAS) e Título 2 (12 pt, Negrito) aplicados em todas as 7 seções.
- ✓ **Painel de Navegação:** Pressione Ctrl + F e veja se todos os 7 capítulos aparecem listados na aba Títulos.
- ✓ **Quebras de Seção:** Quebra de Seção (Próxima Página) inserida no final da Capa e no final do Sumário.
- ✓ **Desvinculação de Cabeçalho:** Botão "Vincular ao Anterior" desativado na Seção 2 (Página 3).
- ✓ **Numeração ABNT:** Capa e Sumário SEM NÚMERO VISÍVEL; número 3 visível no topo direito da Introdução.
- ✓ **Tabela Técnica:** Tabela com alinhamento ao centro (grade 3x3), cabeçalho repetível, legenda acima (*Tabela 1: ...*) e fonte abaixo em 10 pt.
- ✓ **Figura Técnica:** Imagem centralizada com legenda oficial (*Figura 1: ...*) e indicação de fonte em 10 pt.
- ✓ **Sumário Automático:** Inserido na Página 2 e atualizado dinamicamente via tecla F9 ou botão Atualizar Sumário.
- ✓ **Arquivos de Entrega:** Versão editável (.docx) e versão final inviolável (.pdf em PDF/A).

Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves

Disciplina: INF-117 — Informática Aplicada a Aeronáutica | Prof. André Souza