

MÓDULO INTEGRADOR

Objetivo



Configuração do módulo integrador.

Sumário



- Introdução
- Desenvolvimento
- → Modulo integrador
- Conclusão

Introdução



É importante a configuração do módulo integrador, pois tem como objetivo permitir o trâmite automático de documentos entre organizações militares, durante este módulo veremos passo a passo do sua configuração.



Pré-requisitos do módulo integrador



Para utilizar o Módulo Integrador na Organização Militar, deve-se atender aos seguintes prérequisitos:

1º)Possuir a aplicação SPED-MI;

2º)Possuir o Certificado Digital **válido** emitido pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS);

3º)O SPED-MI deverá possuir conexão com a EBNet;

4º)O SPED-MI da OM deverá estar habilitado, **por meio de solicitação ao CDS**, no servidor do Módulo Integrador;

5º)Os parâmetros do Módulo Integrador deverão estar configurados corretamente, conforme instruções contidas no site de suporte do SPED; e

6º) As OM destinatárias do Módulo Integrador deverão estar cadastradas corretamente no SPED-MI.

Certificado digital emitido pelo CDS



O Certificado Digital, emitido pelo CDS, visa fornecer subsídios para o estabelecimento da conexão entre dois SPFD-MI distintos.

É de responsabilidade única e exclusiva da OM o uso e a guarda desse Certificado.

Composição do Certificado Digital fornecido pelo CDS:

- 1. Dois arquivos compõem o Certificado Digital: sped_mi.pfx acsconfiaveis.keystore
- 2. Esses arquivos deverão estar salvos no diretório "/var/certificado/" do servidor SPED-MI da OM.

Atenção: Crie o diretório "/var/certificado/", caso não exista.

Verifique sempre a data de validade do seu certificado e antecipe a solicitação de um novo ao CDS, quando necessário.


Configuração de parâmetros



As configurações mostradas a seguir servem para configurar o Módulo Integrador em Organizações Militares que já atendem aos pré-requisitos descritos na seção *pré-requesitos*.

Atenção: Somente os administradores possuem permissão para configurar os parâmetros do módulo integrador.

No menu configuração, clicar em parâmetro do MI. Na tela cadastro de parâmetros do módulo integrador, configure os campos conforme imagem a seguir:





No SPED-MI, todas as Organizações Militares do EB estão previamente cadastradas, mas não basta apenas existir esse cadastro de OM. É necessário que sejam definidos os destinatários externos (as contas da OM destino) para onde serão enviados os documentos.

Para esclarecer melhor, vamos imaginar a seguinte situação:

Suponha que sua OM seja a 200ª Cia Eng e que ela deseja enviar documentos para o 54º B Log via Módulo Integrador do SPED.

A 200ª Cia Eng deverá executar os seguintes passos:

1. Verificar se o SPED do 54º B Log está marcado como Ativado no MI.

Caso o 54º B Log esteja marcado como *Desativado* no MI, essa OM não poderá receber documentos até ser ativada.

2. Cadastrar, no SPED da 200ª Cia Eng, os destinatários externos do 54º B Log_- por exemplo, o Comandante do 54º B Log, o Subcomandante do 54º B Log, etc




As ações listadas a seguir, somente poderão ser realizadas pelo Administrador do SPED na OM.

1. No menu cadastro, clicar em OM. Na tela será apresentada uma lista com todas as OMs em operação no Exército Brasileiro.

A lista a seguir é sincronizada diariamente pelo sistema. Porém, o administrador poderá realizar a sincronização manual (mostrada na imagem abaixo), a qualquer momento.


Atenção: O administrador do SPED não consegue alterar essa lista, pois ela é mantida e atualizada somente pelo MI.





2. No menu cadastro, clicar em destinatário externo. Na tela será apresentada uma lista com todos os destinatários externos cadastrados.


Atenção: São esses destinatários que estarão disponíveis para envio ao redigir um DIEx.





3.0 Cadastro de novos destinatários deverá ser feito conforme a seguir:

Atenção: Nos campos OM ou Órgão, somente utilize o espaço livre para digitação caso o destinatário externo que está sendo cadastrado não seja uma OM do EB.






No SPED-MI, um documento destinado à outra OM que também use (isto é, esteja habilitada) o SPED-MI, será enviado ao seu destino automaticamente.

Caso um documento, além de conter destinatários do MI, também contenha destinatários que não possuam o SPED-MI, a seguinte situação irá ocorrer:

Os destinatários do MI serão processados automaticamente pelo Módulo Integrador.

Os destinatários que não possuem MI serão processados manualmente pelo protocolista da OM, ou seja, o documento seguirá o fluxo normal e será armazenado na caixa para expedição do protocolista.






O protocolista poderá expedir o documento para as OMs pendentes ou reenviar para aquelas que já receberam o documento.

Atenção: A expedição de documentos é realizada apenas pela conta do protocolista.

1. No menu documento, clicar em para expedição, onde são listados todos os documentos com destinatário externo, que já estejam assinados/protocolados. Clicar no link do documento a ser expedido (Imagem 1) e, em seguida, clicar no botão expedir demonstrado na Imagem.






2. Na tela escolha do tipo de expedição, selecione na tabela **Pendentes**, os destinatários e o tipo de expedição desejada e, em seguida, clique em registrar expedição.





3. Após a expedição, os documentos referentes aos destinatários selecionados, serão apresentados na tabela expedidos com sucesso.





4. O Protocolista poderá verificar o histórico de expedição clicando em histórico de expedição. Serão apresentadas todas as expedições feitas no documento, conforme imagem a seguir:



Após ser expedido (para TODOS os destinatários), o documento seguirá o seguinte trâmite:

Da caixa para expedição do protocolista, para a caixa documentos expedidos do protocolista.

Da caixa pendentes do usuário convencional, para a caixa expedidos do usuário convencional.

Receber documentos via módulo integrador



Documentos tramitados pelo Módulo Integrador são baixados automaticamente no SPED-MI de destino.

Os documentos recebidos ficarão na caixa de entrada, do(s) destinatário(s) configurado(s) em configurações > Parâmetros do MI.


1. A nível de registro, os documentos ficarão na caixa Doc ext protocolados do Protocolista e serão automaticamente encaminhados para a caixa de entrada dos destinatários configurados no menu configurações —> Parâmetro do MI.







2. As informações de origem do documento podem ser vistas na tela Encaminhar/Despachar documentos.



Conclusão



Dúvidas entrar em contato

