Programação Orientada a Objetos

Aula 06 - Overload de operações e Polimorfismo

Hugo Marcondes

Departamento Acadêmico de Eletrônica **DAELN**



Notes

hugo.marcondes@ifsc.edu.br

Câmpus Florianópolis

C++ Overloading

- C++ permite a sobrecarga (overloading) de funções e operadores
 - Function Overloading
 - Operator Overloading
- Uma declaração sobrecarregada é nada menos que que declaração com mesmo nome, dentro de um mesmo escopo (namespace ou class), contudo, com parâmetros e argumentos diferentes, e implementações diferentes.
- Ao chamar uma função ou operator sobrecarregado, o compilador irá determinar qual é a definição mais apropriada através da comparação dos tipos dos argumentos da chamada utilizada.

DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica

Sobrecarga de Funções

- Definição da mesma função no mesmo escopo
 - Diferem pelo número e tipo dos parâmetros da função
 - O tipo de retorno não é considerado!

```
void print(int i) {
cout << "Print int: " << i << endl;</pre>
```

```
// Call print to print float
pd.print(500.263);
```

Sobrecarga de Operadores

- Você pode realizar a sobrecarga da maioria dos operadores disponíveis em C++
 - Uso em tipos (classes) definidos pelo usuário
- Operadores sobrecarregados são funções que possuem o modificador "operator" seguido do símbolo do operador sobrecarregado

	Keyword	Operator to be overloaded
	\	<i></i>
ReturnType classna	me :: Operat	tor OperatorSymbol (argument list)
{		
\\ Function	body	
}		

Notes		

Notes


Notes		

■ A maioria dos operadores sobrecarregados podem ser definidos como uma função membro da classe, ou como uma função não membro. Box operator+(const Box &arg); A temporary object is returned from the operator method return = this + arg object to object using parameter operator DAELN - Departamento Académico de Eletrônica

Sobrecarga de Operadores

A maioria dos operadores sobrecarregados podem ser definidos como uma função membro da classe, ou como uma função não membro.

```
Box operator+(const Box &arg1, const Box &arg2);
```



DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica

15

Sobrecarga de Operadores

```
| class Box {
| public:
| Sox (double len, double bre, double hei) {
| this->length = len;
| this->this->length = bre;
| this->this->length = bre;
| this->this->length = bre;
| this->this->length = bre;
| this->length = bre;
| tout << Box3; getVolume() << endl;
| tout << "Box3 = Box1 + Box2" << endl;
| Box a = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </td>
| cout << "Box3 = Box1 + Box2; </
```

DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica

5/15

Operadores sobrecarregáveis

Operator Category	Operators
Arith metic	+, -, *, /, %
Bit-Wise	8, [, ~, ^
Logical	88, ,
Relational	<, >, ==, !=, <=, >=
Assignment	=
Arithmetic assignment	+=, -=, *=, /=, %=, &=, =, ^=
Shift	>>, <<, >>=, <<=
Unary	++, -
Subscripting	[]
Function call	()
Dereferencing	->
Unary sign prefix	+, -
Allocate and free	new, delete

Table 9.1 C++ Overlodable Operators

Notes			
Notes			
Notes			
Notes			

Exemplo: Output e Input Streams Box operator*(const Boxk b) { Box box; box.length = this->length + b.length; box.breadth = this->breadth + b.breadth; box.height = this->height + b.height; return box; friend ostream &operator<<(ostream &output, const Box& b) { output << "Box" << b.length << "," << b.breadth << "," << b.height << ")"; return output; }</pre> friend istream &operator>>(istream &input, Box &b) { cout << "Length ? "; input >> b.length; cout << "Breadth ? "; input >> b.breadth; cout << "Weight ? "; input >> b.height ? "; input >> b.height; return input; }

DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica

Notes

Exemplo: Output e Input Streams

```
1 int main() {
             cout << "We have 3 null boxes: " << Box1 << ", " << Box2 << ", " << Box3 << endl;
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 }
             cout << "Volume of " << Box1 << " " " << Box1.getVolume() <<end1;
cout << "Volume of " << Box2 << " " " << Box2.getVolume() <<end1;
cout << "Volume of " << Box3 << " " " << Box3.getVolume() <<end1;</pre>
             cout << "Box3 = Box1 + Box2" << endl;
Box3 = Box1 + Box2;</pre>
             cout << "Volume of " << Box3 << " " << Box3.getVolume() <<endl;</pre>
```

DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica



Polimorfismo

O que é Polimorfismo?

- O termo "polimorfismo" vem do grego e significa "muitas formas".
- Em programação orientada a objetos, permite que objetos de diferentes classes sejam tratados de forma uniforme, compartilhando uma interface comum.

■ Tipos de Polimorfismo:

- Polimorfismo em tempo de compilação
 - Sobrecarga de métodos e operadores.
- Polimorfismo em tempo de execução
 - Baseado em *herança*.
 - Uso de métodos virtuais e ponteiros ou referências.
 - A decisão de qual método chamar ocorre em tempo de execução.

Notes		
Notes		

Exemplo: Formas Geométricas Imagine diferentes formas como círculo, quadrado e triângulo. Todas podem ser desenhadas (desenhar()), mas o comportamento específico depende da forma. Isso é o polimorfismo em ação: um único método (desenhar()) com implementações diferentes. Forma + desenhar() Circulo + desenhar() DAELN - Departamento Acadêmico de Eletrônica Tital Exemplo: Formas Geométricas

```
class Forma {
    public:
        virtual void desenhar() const = 0; // Método virtual puro
        virtual "Forma() {}
    };
}

class Circulo: public Forma {
    public:
        void desenhar() const override {
            cout << "Desenhando um circulo." << endl;
        }
};

lass Quadrado: public Forma {
    public:
        void desenhar() const override {
            cout << "Desenhando um quadrado." << endl;
        }
}

cout << "Desenhando um quadrado." << endl;
}
};

long public:

void desenhar() const override {
            cout << "Desenhando um quadrado." << endl;
}
};
}

long public:

void desenhar() const override {
            cout << "Desenhando um quadrado." << endl;
}
};

forma-desenhar(); // Saída: "Desenhando um circulo"

delete forma;

delete forma;
```



Polimorfismo

DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica

Benefícios

- Flexibilidade: Código pode lidar com diferentes tipos de objetos de maneira uniforme.
- Extensibilidade: É fácil adicionar novos comportamentos sem modificar código existente.
- Redução de código repetitivo: Reutilização de métodos gerais.

Aplicações Práticas

- Sistemas de pagamento (cartão, boleto, Pix, etc.).
- Modelagem de interfaces gráficas (botões, caixas de texto, sliders).
- Jogos (diferentes tipos de personagens, inimigos ou objetos interativos).

DAELN — Departamento Acadêmico de Eletrônica

13/15

Conclusão

- Polimorfismo é uma das ferramentas mais poderosas da Programação Orientada a Objetos.
- Permite criar sistemas flexíveis, escaláveis e reutilizáveis.
- Combinado com herança e encapsulamento, é essencial para o design de software moderno.

Notes		
Notes		
Notes		
Notes		

That's all folks!	Notes
INSTITUTO FEDERAL	
FEDERAL Santa Catarina	
Câmpus Florianópolis	
DAELN – Departamento Acadêmico de Eletrônica 15/15	
	Notes
	Notes
	1
	Notes
	1
	Notes