Állandó mágnes és áramtól átjárt elektromos vezető mágneses terének tanulmányozása

I. A gyakorlat célkitűzései:

- Különböző geometriai alakzatú állandó (permanens) mágnesek erőterének kísérleti vizsgálata és erővonal-szerkezetének meghatározása;
- Áramtól átjárt lineáris- és körvezető mágneses erőtere szerkezetének tanulmányozása;
- Földi mágneses tér indukcióvektorának kísérleti meghatározása kompenzációs módszerrel;

II. Elméleti bevezető

Mágneses tulajdonságú anyagok környezetükben *mágneses erőteret* gerjesztenek. Ez abban nyilvánul meg, hogy a mágneses viselkedésű anyagok kölcsönhatásuk folytán vonzást, illetve taszítást gyakorolnak egymásra. A mágneses anyagok mágneses tulajdonságot kölcsönöznek más mágnesezhető anyagoknak, például a vastárgyaknak.

Mágneses viselkedés csak mágneses dipólusnak nevezett, két egymástól elválaszthatatlan mágneses pólussal jellemzett mágneses anyag esetén figyelhető meg. Mágneses dipólusként viselkedik a mágnestű (iránytű) és általában a rúdmágnesek, de bizonyos egyszerűsítéssel a Föld mágneses erőtere is mágneses dipólusként viselkedik. Mágneses dipólust alkot az áramtól átjárt vezetőhurok ("áramhurok"), vagy egy áramtól átjárt véges hosszúságú egyenes tekercs ("szolenoid") stb.

A tudomány mai értelmezése szerint *mágneses vonzó-*, illetve *taszítóerők* létezése atomi méretű elektromosság jelenségére vezethető vissza, ugyanis az elektron mozgása az atommag körül *atomi mágneses tulajdonságot* eredményez, amelynek mennyiségi jellemzője az *atomi mágneses dipólusnyomaték* vektor, $\overrightarrow{\mu}_L$.

A mágneses mező szerkezetét szemléltethetjük a mágneses erővonalak képzeletbeli rendszerével. A mágneses erővonalak zárt görbék, amelyek a mágneses pólusokat egyesítik, egyezményesen az északi mágneses pólusból indulnak és a déli mágneses pólusban záródnak. Az erővonalak ábrája (más megnevezésben a mágneses tér "erővonal spektruma") segít bennünket a mágneses tér tulajdonságának és szerkezetének feltárásában.


A természetes mágnest korábban is ismerték az ősi kínai hajósok, akik a felfüggesztett mágneses vasércet *iránytűként* használták a tengeri hajózásban való tájékozódás céljából. Megfigyelték, hogy a szabadon elforduló mágnestű igyekszik olyan irányban elhelyezkedni, amely a Föld északi és déli földrajzi pólusának irányát mutatja.

Hagyományosan észak (É) jelzéssel megkülönböztetik az iránytű azon pólusát, amely a Föld északi földrajzi pólusa, illetve dél (D) jelzéssel az iránytű azon pólusát, amely a Föld déli földrajzi pólusa irányában mutat.

Megjegyzendő, hogy a mágneses dipólusként *viselkedő* Föld mágneses tere határozza meg a szabadon elforduló iránytű elhelyezkedését. A Föld mágneses pólusainak hosszú ideig tartó átfordulása ismétlődik, kb. százezer éves időközökben felcserélődik. Jelenleg a Föld déli mágneses pólusa (D_m) megközelítőleg a földrajzi északi pólus (\acute{E}_f) irányában helyezkedik el, illetve a Föld északi mágneses pólusa (\acute{E}_m) a déli földrajzi pólus (D_f) irányába mutat.

Az iránytűvel történő tájékozódás céljából fontos figyelembe venni a mágneses pólusok helyes megjelölését az iránytűn, illetve a Föld mágneses terének dipólus jellegű viselkedését. Ugyanis a vízszintes síkban szabadon elforduló (függőleges tengelyű) mágnestű helyi irányítottsága függ a földi mágneses mező erőterének irányításától, amely a földrajzi délkör mentén változik (1 ábra). Ilyen vonatkozásban a Föld sarki övezetében a földi mágneses tér függőleges komponense, illetve az egyenlítő övezetében a földi mágneses tér helyi vízszintes irányítású összetevője mérhető. Más földrajzi övezetekben a Föld mágneses erőterének erővonalai metszik a vízszintes síkot, ezért a térnek van vízszintes és függőleges komponense. Mágneses térerő mérésekor figyelembe kell venni, hogy milyen mérési technika szükséges ahhoz, hogy a mágneses tér vízszintes vagy függőleges irányú, esetleg mindkettőre vonatkozó mérési adatot akarunk meghatározni.

Gyakorlatunk keretében a Föld mágneses tere által meghatározott helyi mágneses tér vízszintes komponensét fogjuk vizsgálni, amelyhez vízszintes síkban elforduló mágnestűt (iránytű) használunk.



1. ábra. A Föld mágneses terének szemléltetése a mágneses erővonalak eloszlásával

A mágneses erőteret jellemző vektoriális mennyiség az indukcióvektor, \overrightarrow{B} , amely adott pontban a mágneses vektormező sajátos értékét és annak irányát, irányítását minősíti. A mágneses tér adott pontjában felrajzolt \overrightarrow{B} mágneses indukcióvektor az erővonalhoz húzott érintő egyenes mentén helyezkedik el, amelynek irányítása megegyezik az erővonal egyezményes irányításával.

A mágneses indukció SI mértékegysége egy tesla (N. Tesla horvát származású fizikus tiszteletére), melynek szimbóluma T. A mágneses indukció régebben használatos mértékegysége egy gauss, amely $1Gs = 10^{-4}T$.

A *B* mágneses indukciót *mágneses fluxus-sűrűségnek* is nevezik, mivel egy adott felületen áthaladó mágneses erővonalak száma arányos a mágneses indukció nagyságával.

A *mágneses mező fluxusát* jellemzi az egységnyi felületen áthaladó mágneses erővonalak száma, amelyet értelmezés szerint az alábbi kifejezéssel adhatunk meg:

$$\Phi_B = \int_S \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{dS}$$

Az összefüggésben az integrálást kiterjesztjük arra a felületre, amelyre a mágneses fluxust értelmezzük. A mágneses fluxus SI mértékegysége egy $tesla\cdot négyzetméter$, $T\cdot m^2$.

A Föld mágneses terének indukciója $\sim 30 - 60 \mu T$ értékű, amely viszonylag kis értéket képvisel, a korszerű anyagok használatával megvalósított erős permanens mágnesek indukciójához viszonyítva. Például, a neodímium (Nd), vas (Fe) és bór (B) anyagok keverékéből, újabban ittrium (Y) – szamárium (Sm) alapú ötvözetek révén igen erős permanens mágneseket készítenek, amelyek mágneses indukciója meghaladja az 1T értéket. A tudományos kutatás és a korszerű technológiák ennél sokkal erősebb mágneses teret is igényelnek, ahol indukciójú érdekében terek előállítása szupravezető elektromágneseket készítenek a közel 30 - 40Tindukciójú erőterek létrehozásához.

Amennyiben *I* intenzitású áramot vezetünk egy *N* menetszámú, *l* hosszúságú légmagos hosszú tekercsbe (2. ábra), amelyet *szolenoidnak* is neveznek, a tekercs belsejében, annak tengelye mentén, a fluxussűrűség értéke:

$$B_0 = \mu_0 \frac{NI}{l} \equiv \mu_0 \cdot H_0 ,$$

amely függ a tekercsben folyó l áram erősségétől, valamint a tekercs belsejében levő anyag mágneses permeabilitásától.

Az egyenletben szereplő arányossági $\mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}\left(\frac{T\cdot m}{A}\right)$ tényező a légüres tér mágneses permeabilitását jelenti.

H. Ch. Ørsted dán fizikus kísérlete (1819) bizonyította, hogy az áramtól átjárt vezető környezetében mágneses teret gerjeszt. Ørsted, igazolta hogy a mágneses indukció \overrightarrow{B} értéke a mágneses mezőt létrehozó áram I erősségétől függ.


J.-B. Biot és F. Savart francia fizikusok által megfogalmazott törvény (1820) értelmében az áramtól átjárt vezető körül kialakult mágneses indukcióvektor az alábbi kifejezéssel adható meg:

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot \overrightarrow{dl} \times \overrightarrow{r}}{r^3},$$


amelyben, \overrightarrow{dB} a mágneses indukcióvektort jelöli az l erősségű áramtól átjárt \overrightarrow{dl} hosszúságú vezetődarabtól mért \overrightarrow{r} távolságra levő pontban.

Biot-Savart törvényének alkalmazásával meghatározható valamely I áramtól átjárt *végtelen hosszú egyenes vezető* esetében a vezetőtől mért r távolságra levő pontban a mágneses indukció értéke (3. ábra):

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r}$$



2. ábra. Szolenoid mágneses erőtere: szorosan tekercselt hosszú ideális szolenoid homogén mágneses erőtere a tekercs belsejére korlátozódik, a mágneses indukció a szolenoid külső tartományában inhomogén




3. ábra. Egyenes áramvezető mágneses terének szemléltetése a vezetőt koncentrikusan körülfogó mágneses erővonalak ábrájával, illetve az indukcióvektorral jellemezve

Áramtól átjárt körvezető középpontjában szintén meghatározható a mágneses indukcióvektor nagysága. Biot-Savart törvény alkalmazásával, itt nem részletezett elméleti számítás alapján, körvezető középpontjában a mágneses indukció értéke a következő kifejezéssel adható meg:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2R},$$

ahol R a körvezető sugara (4. ábra).



B indukcióvonalak

4. ábra. Hurok alakú áramvezető mágneses erőterét ábrázoló erővonalak eloszlása. A mágneses indukcióvektor iránya a körvezető középpontjában merőleges a vezetőhurok síkjára. A tengelyirányú B indukcióvektor irányítását a jobbsodrású fúró elmozdulásának irányával megegyezőnek tekintjük, ha a vezető síkjára merőlegesen elhelyezett fúró forgásiránya megegyezik az áramiránnyal

Michael Faraday fizikus nevéhez kapcsolódik az elektromágneses indukció jelenségének a felfedezése. Faraday ismerte fel először (1831), hogy a változó mágneses tér elektromos feszültséget gerjeszt, amely zárt vezető hurokban elektromos áramot eredményez. A zárt vezetőben megjelenő áramot indukált elektromos áramnak, a jelenséget elektromágneses indukciónak nevezzük.

Faraday-féle indukciótörvény értelmében az áramkörben indukált feszültség egyenlő a mágneses fluxus egységnyi idő alatti változásával, vagy másképp fogalmazva, a mágneses fluxus idő szerinti differenciál hányadosával:

$$u=-\frac{d\Phi_m}{dt}.$$

Amennyiben az áramhurok N menetű tekercsre vonatkozik, az indukált feszültség értéke N-szerese az egyetlen menetben gerjesztett feszültség értékének:

$$u = -N \cdot \frac{d\Phi_m}{dt}$$

A mágneses fluxus nagyságát kifejező skaláris szorzat értéke $\Phi_m = \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{dS} \equiv B \cdot dS \cdot \cos \theta$, ezért az indukált feszültségre felírhatjuk:

$$e = -N \cdot \frac{d}{dt} (B \cdot dS \cdot \cos \theta)$$

Az előbbi kifejezésből látható, hogy indukált feszültség gerjesztése többféle módon történhet: a) változtatva a \overrightarrow{B} nagyságát, b). változtatva a vezetőhurok

dS felületének nagyságát, c). változtatva a \overrightarrow{B} vektor és a felületre merőleges \overrightarrow{dS} vektor iránya közti θ szög értékét.

A fentiekben ismertetett elméleti alapok segítségével lehetőségünk van a gyakorlatban megfogalmazott feladatpontok teljesítésére.

III. A kísérleti mérések menete

III.1. A permanens mágnesek mágneses terének vizsgálata az erővonal-szerkezet megfigyelése és jellemzése révén

A mágneses tér erővonal-szerkezetét vasreszelék használatával tesszük láthatóvá. Mivel a vas ferromágneses anyag, mágneses tér jelenlétében a reszelék részecskék, mint kis iránytűk elfordulnak és beállnak a mágneses tér irányába, mintegy kirajzolva azokat a nyomvonalakat, amelyek a mágneses tér erővonalait képviselik.

Tudva azt, hogy egy mágneses erővonal mindig az északi pólusból indul ki és a déli pólusba érkezik, meghatározhatjuk az erővonalak irányítását is. Ehhez egy függőleges tengelyen szabadon elforduló mágnestűt használunk, amely mindig a helyi mágneses tér É - D irányába áll be.

A gyakorlat keretén belül tanulmányozzuk egy patkó-, rúd- és kör alakú állandó mágnes terét. Rajzoljuk le a megfigyelt erővonal-szerkezetet és mágnestű segítségével határozzuk meg a vizsgált mágnes északi és a déli pólusának helyzetét.

III.2. Stacionárius áram által létrehozott mágneses tér tanulmányozása

Áramtól átjárt vezetők mágneses terének vizsgálata céljából szintén vasreszeléket használunk, amelynek segítségével láthatóvá tesszük a mágneses mező erővonalait jelképező zárt görbékre emlékeztető elrendeződést.


Gyakorlatunkban két esetet vizsgálunk meg: egy négyszögletes tekercset és egy kör alakú multiplikátort. Az áramkörök tartalmaznak egy egyenáramú áramforrást, egy terhelő ellenállást és egy multiplikátort (5.ábra). A megfigyelés után itt is lerajzoljuk az erővonal-szerkezetet és mágnestű segítségével meghatározzuk az erővonalak irányítását.

Vonaláramnak tekinthetjük a négyszögletes multiplikátor hosszabbik egyenes szakaszában keringő áramot. Határozzuk meg a keret meneteiben folyó áramot és számítsuk ki az áramvezető környezetében a mágneses mező indukcióját. A számításokat végezzük el több pontban, a vezetőtől egyenlő közökkel távolodva 1 és 5 cm között, majd ábrázoljuk grafikusan az indukció értékét a távolság függvényében. A mágneses indukció (B) számításhoz

használjuk fel az áramerősség kísérletileg mért I értékét, valamint a vákuum mágneses permeabilitását (μ_0), illetve a vezetőtől mért r távolságokat:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r},$$

amelyben a levegő mágneses permeabilitását megközelítőleg azonos értékűnek tekintjük a légüres tér mágneses permeabilitásával, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}~H/m$.




5. ábra. a) Négyszögletes keret-tekercs, b) Kör alakú multiplikátor tekercs

III.3. A Földi mágneses tér vízszintes komponensének kísérleti mérése kompenzációs módszerrel

A földi mágneses tér indukciója vízszintes komponensének méréséhez a 4. ábrán látható egyszerű áramkört készítjük el, amelyben egy egyenáramú áramforrás, egy szolenoid tekercs és egy áramkorlátozó izzó található. A tekercs belsejében, a tekercs szimmetria tengelyének felezőpontjában elhelyezünk egy függőleges tengely körül szabadon elforduló mágnestűt (6. ábra).

Városunk, Marosvásárhely kb. a 46°-os földrajzi szélességi körön fekszik. A Föld helyi mágneses tere egy olyan indukcióvektorral jellemezhető, amely a vízszintes síkkal bizonyos szöget zár be, így van a helyi mágneses térnek vízszintes $(\overrightarrow{B_{0\parallel}})$ és függőleges komponense $(\overrightarrow{B_{0\perp}})$.

A függőleges tengelyű iránytű a Földi mágneses tér vízszintes komponensének hatására elfordul és beáll az É $_m-D_m$ irányba. Így az iránytűnk segítségével megállapítjuk a helyi mágneses tér É $_m-D_m$ irányát, illetve a földrajzi D – É irányt. A tekercset oly módon helyezzük el az asztalon, hogy annak szimmetriatengelye megegyezzen a helyi mágneses tér vízszintes komponensének irányával.




6. ábra. Tekercs belsejében függőleges tengely körül szabadon elforduló mágnestű

Az irány megállapítása után a vízszintes komponens nagyságának meghatározását *kompenzációs módszerrel* végezzük. Ehhez olyan erősségű áram kell áthaladjon az áramkörben, melynek hatására a tekercs belsejében keletkezett indukált mágneses tér irányítása ellentétes legyen a földi mágneses tér vízszintes komponensének irányításával, nagysága pedig egyenlő legyen az előbbinek nagyságával:

$$\overrightarrow{B_{0\parallel}} + \overrightarrow{B_{tekercs}} = \overrightarrow{0}$$
.

Ezt kísérleteink során onnan ismerjük fel, hogy a tekercsben folyó áram beállításakor a mágnestűt a vízszintes síkban bármilyen irányba állítjuk, a mágnestű helyzete közömbös maradjon (pl. 7. ábra 2-es helyzet). Ha a tekercsben folyó áram értéke a kompenzáló áram erősségénél kisebb, a mágnestű megmarad eredeti helyzetében (ekkor az eredő mágneses tér a földi mágneses térrel megegyező, B_1). Amennyiben a tekercsben folyó áram nagyobb, mint a kompenzáló áram értéke, a mágnestű átfordul ellenkező irányban (ekkor az eredő mágneses tér a földi mágneses térrel ellenkező irányítású, B_3).

Végezzünk legalább öt mérést úgy, hogy közelítsük meg a kompenzációs áramot a kisebb és a nagyobb áramok tartományából haladva.



7. ábra. A Föld mágneses terének meghatározása céljából elhelyezett mágnestű a szolenoid belsejében