## 剛体の物理の基礎

田浦健次朗 電子情報工学科

東京大学

## 目標

剛体の運動をシミュレーションできるようになるための基礎

- さしあたり問題 19 ができるようになる
- ただし、より一般の場合にも通用するための理論を身につける

## 剛体の運動のとらえ方


### 剛体:変形しない

- ⇒ 剛体内の各点の「速度」は、
  - ■「ある基準点」の速度
  - 2 その基準点を中心とした回転

#### だけで決まる

■ 注:回転は「その基準点を中心」とするもの以外は考えられないことに注意

基準点と一緒に動く観察者を想像してみ よ、その観察者から見て、基準点は静止し ているわけだから、残る動きは、その基準 点が動かないような(= その基準点を中心 とした)回転だけである.



## 剛体の運動のとらえ方

- 剛体内の各点の「速度」は、
  - 「ある基準点」の速度
  - 2 その基準点を中心とした回転

### だけで決まる


■ より具体的には、剛体内の点i の速度 $v_i$  は、

$$v_i = v_G + w \times (x_i - x_G) \tag{1}$$

となる (右図を見て納得せよ)


- x<sub>i</sub>:点iの位置
- *v<sub>G</sub>*, *x<sub>G</sub>*: 「ある基準点」の位置, 速度
- w:角速度ベクトル (剛体全体で 共通)

つまり、「ある基準点」の位置、速度がきまり、あとは w という一つのベクトル (角速度ベクトル) さ え決まってしまえば、剛体を構成する「全ての」点の速度が決まってしまう。点の速度が決まれば点の位置も追跡できるわけだから、結局、「ある基準点」の位置、速度、および、角速度ベクトル w さえ追跡できれば良いという事になる



## 注: 角速度はベクトル

- 3次元空間内の一般の運動では角速度 はベクトル
  - 1 ベクトルの方向は、回転軸の方向
  - 2 ベクトルの大きさは回転の速さ
  - 3 ベクトルの向きは回転の向き
  - を, それぞれ示している (右ネジの 向き)
- 平面内の運動の場合, スカラーと思っても良い
  - xy 平面内の運動なら, 角速度は z 軸 方向のベクトル
  - $\Rightarrow z$  成分だけを考えれば良い




## 剛体の運動=「基準点」の運動+その周りの回転

- ...ということでこれから、
  - 「ある基準点」の運動と、
  - その基準点の周りの角速度

### の追跡方法を見ていく

- その前に、「ある基準点」をどこにするか?
  - ここまでの話では「何でも良い」
  - しかし、「質量の中心」を使うと色々 と話が簡単になる (ことがすぐにわ かる)



## 「ある基準点」の運動

### 先に前者を片付けておこう

■ 点 i の運動方程式:

$$m_i \ddot{x_i} = f_i$$

■ 全部の点にわたり和をとる:

$$\sum_{i} m_i \ddot{x_i} = \sum_{i} f_i^{\text{ext}}$$

- $f_i^{\text{ext}}$  は外力 (内力は打ち消し合って 0 になるから)
- 以降, ext は省略

$$\therefore M\ddot{x}_G = \sum_i f_i$$

ここで.

$$M = \sum_{i} m_{i}$$
 (総質量), 
$$x_{G} = \frac{\sum_{i} m_{i} x_{i}}{\sum_{i} m_{i}}$$
(質量中心) の位置.

## 質量中心の運動

$$M\ddot{x}_G = \sum_i f_i$$


- つまり質量の中心  $(x_G)$  は、あたかも、そこにある質点が全ての外力を受けた場合と同じ動きをする
  - 質量中心の動きに関しては、質点の物理以上のものはいらない
  - であれば「ある基準点」として質量中心を取りましょう!
- こうして、後は質量中心の周りの回転(つまり角速度)を追跡できれば良いということになった

# 角速度の追跡

角速度の変化を求めるには、「<mark>角運動量」</mark>なる量を媒介するとうまくいく. 考え方:

- 剛体が「力」を受けると「角運動量」なるものが変化する
- 2 「角運動量」と「角速度」の間には簡単な関係が存在する
- 以上から、力を受けた時角速度がどう変化するかがわかる次ページの図を参照.

## 角速度の時間変化を追うためのロードマップ



次ページ以降,各段階を詳し目に説明

# 運動方程式 ~ 角運動量

質点 i の運動方程式:

$$\frac{dp_i}{dt} = f_i \tag{2}$$

両辺に  $x_i \times$  を施す:

$$x_i \times \frac{dp_i}{dt} = x_i \times f_i \tag{3}$$

$$\therefore \frac{d}{dt}(x_i \times p_i) = x_i \times f_i \tag{4}$$

 $\left(\because \frac{d}{dt}(x_i \times p_i) = \frac{dx_i}{dt} \times p_i + x_i \times \frac{dp_i}{dt} = p_i \times p_i + x_i \times \frac{dp_i}{dt} = x_i \times \frac{dp_i}{dt}\right)$ 

- ullet 「位置 imes 運動量 (上記の  $(x_i imes p_i)$ )」を「角運動量」という
- 「位置 × 力 (上記の  $x_i \times f_i$ )」を「トルク」という
- 要するに、角運動量の時間変化 = トルク ということ

## 全各運動量の時間変化 = 外力による全トルク

式(6)を全ての点にわたって足す

$$\frac{d}{dt} \sum_{i} (x_i \times p_i) = \sum_{i} (x_i \times f_i^{\text{ext}})$$
 (5)

- 前と同様、f<sub>i</sub><sup>ext</sup> は外力で、以降 <sup>ext</sup> は省略
- : 全角運動量の時間変化 = 外力による全トルク
- これで、外力が「全角運動量」をどう変化させるかがわかった
- あとは、全角運動量と角速度の関係がわかれば良いことになる
- そのための手がかりが、角速度と「各点の速度」を結ぶ式(1). 再掲:

$$v_i = v_G + w \times (x_i - x_G)$$

■ そこで、*x<sub>i</sub>* を、重心との相対位置を使って書き換えていくことにする

# 重心からの相対位置で書き換え

質点iの,質量中心からの相対的な位置を $r_i$ と書くことにする. つまり,

$$x_i = x_G + r_i$$

すると, 式(5)は,

$$\frac{d}{dt} \sum_{i} ((x_G + r_i) \times p_i) = \sum_{i} ((x_G + r_i) \times f_i)$$

一方

$$\frac{d}{dt} \sum_{i} (x_G \times p_i) = \sum_{i} (x_G \times f_i)$$

なので (証明は易しい練習問題), 辺同士引き算し,  $p_i=m_iv_i$  を用いると,

$$\frac{d}{dt}\sum_{i}(r_i \times m_i v_i) = \sum_{i}(r_i \times f_i)$$

これを,

$$v_i = v_G + w \times r_i$$

を用いて書き換える

$$\frac{d}{dt} \sum_{i} (r_i \times m_i (v_G + w \times r_i)) = \sum_{i} (r_i \times f_i)$$
 (6)

左辺 = 
$$\frac{d}{dt}\left(\left(\sum_{i} m_{i} r_{i}\right) \times v_{G}\right) + \frac{d}{dt} \sum_{i} (r_{i} \times m_{i}(w \times r_{i}))$$

ここで、上記の第一項 = 0 である.  
 
$$(:: \sum_i m_i r_i = \sum_i m_i (x_i - x_G) = \sum_i (m_i x_i) - (\sum_i m_i) x_G = Mx_G - Mx_G)$$

よって,式(6)から以下が導かれる

$$\frac{d}{dt} \sum_{i} (m_i r_i \times (w \times r_i)) = \sum_{i} (r_i \times f_i)$$
 (7)

この式が、力に対して w がどう変化するかを決める方程式である

## 頭に入れるべき結果

 $\frac{d}{dt} \sum_{i} r_i \times m_i(w \times r_i) = \sum_{i} r_i \times f_i$ 

- 見た目はごついが内容はわかりやすい (覚えやすい)
- $m_i(w \times r_i)$  は、「重心から見た時の点iの運動量」、つまり上式は、「重心から見た角運動量の時間変化」= 「重心周りのトルク」ということ
- 注: この式を当たり前と思ってはいけない. 特に,

「角運動量の時間変化」=「トルク」

という, 位置ベクトルの「基準点」をどこにとっても成りたつ式において, 「基準点」を質量中心にとっただけ (よって当たり前) というわけではない

- ■「基準点」が (加速度) 運動していなければそれでよいが、「基準点」が (加速度) 運動している 場合はそうはいかない
- その「基準点」が質量中心であれば、それでも同じ式が成り立つという、(自明ではない)事実を 言っている

## 慣性モーメント

再揭:

$$\frac{d}{dt} \sum_{i} (r_i \times m_i(w \times r_i)) = \sum_{i} (r_i \times f_i)$$

■ ここで左辺の和は, w に対して線形な式なので,全体を「ある行列」 I を用いて, Iw と書くことができるはずである:

$$\therefore Iw \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i} (r_i \times m_i(w \times r_i))$$

- この行列 I 自身は w によらず,  $m_i$  と  $r_i$ , つまり, 剛体の各点が重心から見てがどのような位置にあるか—言い換えれば剛体全体の, 「姿勢」—だけから決まる
- この行列を「慣性モーメント」と呼ぶ

これまでの議論で、つまり以下のことがわかった

■ 剛体の姿勢 (だけ) から決まる、「慣性モーメント」なる行列 I があり、

$$\frac{d}{dt}(Iw) = \sum_{i} (r_i \times f_i)$$

なる関係がある

これを用いると、力がどのように角速度を変化させるかがわかる!

$$\Delta w \approx I^{-1} \sum_{i} (r_i \times f_i) \Delta t$$

# 慣性モーメントの計算

■ 先に,

$$\sum_{i} r_i \times m_i(w \times r_i)$$

の「...和は、wに対して線形な式なので、全体を「ある行列」Iを用いて、Iwと書くことができるはずである」ということで I を定義したが、これだけでは実際の形がイメージできないので実際に計算しておく.

- もちろんシミュレーションにおいても計算する必要がある
- 上記の一つの項を取り出し添字を省略したもの:

$$r \times m(w \times r)$$

を実際に成分計算してみる.

## 慣性モーメントの計算

■ 
$$r = (r_x, r_y, r_z), w = (w_x, w_y, w_z) \ge \triangleq \le \ge,$$

$$= r \times m(w \times r)$$

$$= m(r \cdot r)w - m(r \cdot w)r$$

$$= m \begin{pmatrix} r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \\ r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \end{pmatrix} w$$

$$-m \begin{pmatrix} r_x^2 & r_x r_y & r_x r_z \\ r_x r_y & r_y^2 & r_y r_z \\ r_x r_z & r_y r_z & r_z^2 \end{pmatrix} w$$

$$= m \begin{pmatrix} r_y^2 + r_z^2 & -r_x r_y & -r_z r_x \\ -r_x r_y & r_x^2 + r_z^2 & -r_y r_z \\ -r_x r_z & -r_y r_z & r_x^2 + r_y^2 \end{pmatrix} w$$

これ (青字部分) を全ての点について足したものが剛体の慣性モーメント

## 慣性モーメント: 2次元の場合

- 角速度ベクトルは z 軸に平行  $\Rightarrow w = (0,0,w)$  と書ける
- 位置ベクトルは xy 平面内のベクトル  $\Rightarrow r_z = 0$

よって,

$$m \begin{pmatrix} r_y^2 + r_z^2 & -r_x r_y & -r_z r_x \\ -r_x r_y & r_x^2 + r_z^2 & -r_y r_z \\ -r_x r_z & -r_y r_z & r_x^2 + r_y^2 \end{pmatrix} w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ m(r_x^2 + r_y^2)w \end{pmatrix}$$

つまり慣性モーメントは, (質量・重心までの距離<sup>2</sup>) を全ての点に渡って 足したもの

## 例: 2質点をつないだバトン

- 質量 m<sub>1</sub> と質量 m<sub>2</sub> の質点を長さ l の 棒でつないだ
- それを,ある平面内で回転させたとき の慣性モーメント

$$m_1 l_1^2 + m_2 l_2^2$$

**■** ここで  $l_1$ ,  $l_2$  はそれぞれの点の重心からの距離で,

$$l_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} l$$
 
$$l_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} l$$



- 以上が、「剛体の運動方程式」
- それを元にした剛体運動追跡 = 質量中心と角速度追跡のテンプレート:

```
n_steps = ステップ数
2 dt = (終了時刻 - 開始時刻) / n_steps # 時間の刻み幅
  xg = 質量中心の初期位置
  vg = 質量中心の初速
5 W = 初期角速度
6 t = 開始時刻
  for i in range(n_steps):
      f = 外力の和 (\sum_i f_i)
      tau = 外力によるトルクの和 (\sum_i r_i \times f_i)
      xg += vg * dt
10
      vg += f / M * dt
11
      w += I^{-1} tau * dt
12
      t. += dt.
1.9
```

■ 簡単のため、積分はオイラー法. もちろんルンゲクッタ法も適用可能

# アニメーション

```
n_steps = ステップ数
2 dt = (終了時刻 - 開始時刻) / n_steps # 時間の刻み幅
  xg = 質量中心の初期位置
  vg = 質量中心の初速
5 W = 初期角速度
6 t = 開始時刻
  for i in range(n_steps):
      f = 外力の和 (\sum_i f_i)
      tau = 外力によるトルクの和 (\sum_i r_i \times f_i)
   xg += vg * dt
10
   vg += f / M * dt
11
    w += T^{-1} tau * dt
12
      t += dt
13
```

- vg, w がわかれば、式(1)を用いて、各質点の速度がわかる
- 速度がわかれば位置がわかる
- これを利用してアニメーションなりなんなりをすればよい

## 衝突は?

- ここまでは衝突がなく、「スムースに」加速する場合の話
- 衝突がある場合, 衝突の瞬間に起こるミクロな現象 (分子間力による反発など) を全て再現できれば,「原理的には」これまでと同じ仕組みで再現できるわけだが, そんなことはできない

# 衝突

- 質量中心の運動と、角速度の変化を追えば良いという考え方自体は ここでも同じ
- それらを積分する際に、「各瞬間の力」が詳細にわからないのが 問題
- 質点が壁に跳ね返るような単純な場合でもこのへんの事情は同じ
- ではこれまでどうしていたか?
  - *ma* = *f* を「衝突している間積分した式」を考えた
  - ⇒ 衝突時に受けた力積 (力を時間で積分したもの) が, 運動量の変化 になる
- この延長で考える

# 衝突

■ (運動量の変化 = 力積):

$$\frac{dp}{dt} = f \quad \Rightarrow \quad \int_{t_0}^{t_1} \frac{dp}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} f dt \tag{8}$$

$$\Rightarrow p(t_1) - p(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} f dt$$
 (9)

■ (角運動量の変化 = 位置 × 力積) (「トルク積」という言葉があれば...)

$$\frac{d}{dt}(Iw) = r \times f \quad \Rightarrow \quad \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt}(Iw)dt = \int_{t_0}^{t_1} r \times fdt \tag{10}$$

$$\Rightarrow I(w(t_1) - w(t_0)) = r \times \int_{t_0}^{t_1} f dt \quad (11)$$


- ここまでのところは、質量中心の運動および角速度を追跡するため に用いていた式を積分したもので、衝突であろうとなかろうと成り 立つ
- ■「力積」がいくらになるかが残された未知数で,本当は衝突のミクロなメカニズムによって決まるのだが,それを再現することはできないので、経験的な式を用いる.
- ⇒ 反発係数

# 衝突に関する経験的な法則

- さしあたり,動かない平面壁と の衝突を考える
- 壁の法線ベクトル (長さ 1, 向き は物体がある向き) を n とする
  - この設定のもとで、



- 力積の方向は n (未知数は大きさだけ)
- 式 (9), (11), (12) を連立させることで, 衝突後の v<sub>G</sub>, w が求まる



## 具体的な計算

- 衝突前の質量中心の速度, 角速度を v<sub>G</sub>, w,
- lacktriangle 衝突後の質量中心の速度, 角速度を  $v_G', w'$  とする
- 衝突時に受けた力積の大きさを Q とする (方向および向きは n)
- 条件 (9):

$$M(v_G' - v_G) = Qn (13)$$

■ 条件 (11):

$$I(w' - w_G) = r \times Qn \tag{14}$$

(r は質量中心から衝突点までのベクトル)

■ 条件 (12):

$$\frac{(v_G' + w' \times r) \cdot n}{(v_G + w \times r) \cdot n} = -e \tag{15}$$

以上の,  $v'_{C}$ , w', Q に関する連立方程式を (3 つの方程式で) 解く

■ 式 (13) より,

$$v_G' = v_G + Q/Mn$$

・式 (14) より、
$$w' = w + QI^{-1}(r \times n)$$

■ これを式 (15) に代入  $(v_G + Q/Mn + (w + QI^{-1}(r \times n)) \times r) \cdot n = -e((v_G + w \times r) \cdot n)$ 

■ 目が眩みそうになるが落ち着いて. もはや未知数は *Q* というスカラーーつのみ. *Q* を括りだせば自ずと道は開かれる

$$(v_G + (w \times r)) \cdot n + Q/M + Q(((I^{-1}(r \times n)) \times r) \cdot n) = -e((v_G + w \times r) \cdot n)$$

$$\therefore (1+e)(v_G + (w \times r)) \cdot n = -Q(1/M + (((I^{-1}(r \times n)) \times r) \cdot n))$$

$$\therefore Q = -(1+e)\frac{(v_G + (w \times r)) \cdot n}{(1/M + ((I^{-1}(r \times n)) \times r) \cdot n)}$$

# 最後の注

- 以上が、かなり一般的な剛体の運動のシミュレーションの仕方
- ここで述べた方法は、複雑な物体の3次元内の運動に対してそのまま適用できる
  - 慣性モーメントさえ計算できれば物体の形状や点の数は問わない
  - 人形やコマなど質量が連続的に分布していても,適宜積分を使えば慣性モーメントは計算できる
- 問題 19 では色々な意味で、衝突以外の運動に大した面白みはない
  - 重心周りのトルク = 0 ⇒ 角速度は変化しない
  - 運動が2次元内に収まっている
- それでもプログラム上は、このような一般的な定式化に沿ったもののほうが簡単だったりする
- *I*<sup>-1</sup> を計算するところはプログラミングは難しい (連立一次方程式を解く). 後に出てくる numpy を使えば一発
- また, 衝突は壁との衝突のみだったが, ここでの扱いを少し修正すれば物体同士の衝突も扱える

## 個人的雑感

シミュレーションもこのくらいになると、少し難しい物理を生き生きと 理解する助けになる例と期待しています

- 自分の物理の理解が間違っていると、コンピュータ (アニメーション) がそれを間違っていると教えてくれる
- 一方, アニメーションがおかしいとき, それがコーディングのミスなのか, 物理のミスなのかを知るのは難しい
- そこで「物理は間違っていない」と自信を持って言えるようでない と安心してコーディングにのぞめない
- ⇒ シミュレーションをすると、「物理をごまかしなく、しっかりと 理解する」はめになる
- 個人的には、こういう機会でもなければ、剛体の物理など、ここまで 厳密に理解する気が起きない <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>もちろん物理学科や物理工学科の人はそうではないのでしょうけれど...