

Roteiro de Instalação e Configuração

Módulo GwCel



Conteúdo

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO	3
3.	PRÉ-REQUISITOS	3
4.	INSTALAÇÃO DO MÓDULO GWCEL	5
4.1 4.2 4.3	BACKUPINSTALAÇÃOROLLBACK	5
5.	COMPONENTES DO MÓDULO	6
6.	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO GWCEL NO SITEF/SITDEMO	7
7.	CARGA DE TABELAS	19
8.	VISUALIZADOR DE TABELAS GWCEL	20
9.	EXPORTAR E IMPORTAR CONFIGURAÇÃO GWCEL	21
10.	TRANSAÇÃO DE IMPRESSÃO DE BOLETO	24
11.	HABILITAR CLARO TV PARA RECARGA COM GWCEL	
12.	RELATÓRIOS	26
13.	SITEFWEB	27
14.	TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA GWCEL	28
15.	CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)	28
15.1	Interface CliSiTef	28
	5.1.1 Recarga Pré-Pago	
	5.1.2 Saque com telefone (Vivo Zuum)5.1.3 TUP Virtual (Oi TUP)	
	5.1.4 UPSELL (Oi Fortuna)	
	2 INTERFACE CLIENT MODULAR	
1	5.2.1 Recarga Pré-Pago – Carga Celular	32
	5.2.2 Saque com telefone (Vivo Zuum)	
	5.2.3 TUP Virtual (Oi TUP)	
	5.2.4 UPSELL (Oi Fortuna)	
16.	TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DA ADMINISTRADORA	35
17.	INFORMAÇÕES GERAIS	36
1Ω	HISTÓRICO DE VERSÕES	27

Tel: (11) 3170-5353

Versão 3.6

Site: www.softwareexpress.com.br

Data: 22/08/2017



1. Introdução

Este documento destina-se ao usuário que pretende instalar e configurar o módulo GwCel no SiTef 5, SiTef 6 ou no SitDemo 6.

2. Descrição do Negócio

O SitGwCel foi desenvolvido para tratar transações de recarga de pré-pago, recarga de PIN, telefone internacional, seguro, doação e recarga de TV. Destina-se a todos os clientes do ramo de atividade de recarga ou Transação de PIN via GWCEL.

3. Pré-Requisitos

Abaixo apresentamos as versões mínimas das interfaces, conforme a versão do SiTef ou SitDemo utilizada:

Nome	Versão mínima para o SiTef 5	Versão mínima para o SiTef 6	Versão mínima para o SitDemo 6
Client Modular	4.0.2.22	6.1.2.38P	6.0.0.0
CliSiTef	4.0.106.3.r4	6.1.114.14.r2	6.0.114.0S

As interfaces dos PDV's somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas acima.

Link para download das versões atualizadas:

Versões para serem utilizadas com o SiTef 5		
CliSiTef - Win 32 bits	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/clisitefwin32.zip	
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/linuxclisitef.zip	
Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/clientsitef.zip	

Versões para serem utilizadas com o SiTef 6		
CliSiTef - Win 32 bits	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clisitefwin32.zip	
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/linuxclisitef.zip	

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 3 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clientsitef.zip

Versões para serem utilizadas com o SitDemo 6		
CliSiTef – Win 32 bits	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/clisitefwin32.zip	
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/linuxclisitef.zip	
Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/clientsitef.zip	

Email: suporte@softwareexpress.com.br Página 4 de 37 Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Versão 3.6 Data: 22/08/2017



4. Instalação do Módulo GwCel

4.1 Backup

a) Efetuar uma cópia de backup das pastas \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN

4.2 Instalação

- a) Descompactar o módulo em uma pasta temporária, por exemplo C:\Instalacao\
- b) Acessar o diretório temporário criado (C:\Instalacao), executar o programa Instala.exe e seguir os passos Next ▶ Finish
- c) Efetuar a configuração conforme item "Configuração do Módulo" abaixo.

Observações:

Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente de Produção, antes de iniciar o procedimento,
 é necessário parar o serviço do SiTef - Solução Inteligente através dos serviços do Windows, e
 após concluída a configuração, ativar novamente.

🤹 SiTef - Solução inteligente para TEF

Automático

Sistema local

Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente Simulado, antes de iniciar o procedimento, é
necessário fechar o Console do Controle Geral, e após concluída a configuração, iniciar novamente
o SitDemo.

4.3 RollBack

- a) Renomear a pasta \SiTef\Config\ para \Config_GWCEL
- b) Renomear a pasta \SiTef\Aplic.win para \Aplic.win_GWCEL
- c) Voltar as pastas que foram feitas backup no item **5.1 Backup** ► \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN para o mesmo diretório \SiTef\

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 5 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



5. Componentes do Módulo

Componentes do módulo para instalação no SiTef 5		
Nome	Descrição	Versão Mínima
DrvCom.exe	Driver de Comunicação	5.0.1.21
Gerpdv.exe	Gerenciador de PDV's	5.0.0.29
sitgwcelr01.exe	Módulo GwCel	5.0.2.13

Componentes do módulo para instalação no SiTef 6			
Nome	Descrição	Versão Mínima	
DrvCom-p.exe	Driver de Comunicação	6.1.1.21	
Gerpdv-p.exe	Gerenciador de PDV's	6.1.3.29	
sitgwcelr01-p.exe	Módulo GwCel	6.1.2.13	

Componentes do módulo para instalação no SitDemo 6		
Nome	Descrição	Versão Mínima
Gerpdv-s.exe	Gerenciador de PDV's	6.1.3.29
sitgwcelr01-s.exe	Módulo GwCel	6.1.2.13
Simcomu-s.exe	Simulador de comunicação	6.1.1.81

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 6 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



6. Configuração do Módulo GwCel no SiTef/SitDemo


Acessar o menu Iniciar ▶ Programas ▶

SiTef <mark>Produção</mark> :	SiTef - Menu Principal Configurador Geral SiTef
SiTef <mark>Simulado</mark> :	SitDemo

Em seguida selecione a guia GwCel, serão apresentadas as opções abaixo:

⊟- Gwcel
Integradores
Geral
- Importação/Exportação
Comunicação

Na guia Integradores, configurar:



A configuração de comunicação pode ser a padrão do SiTef ou então no sistema de multicanais.


Para habilitar o modo multicanal é necessário acessar a aba **Integradores** e clicar no botão **Habilitar Multicanais**.

Após iniciar o processo será feita a migração da configuração atual par ao modelo de multicanais, esse processo pode demorar dependendo do número de empresas presentes.

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 7 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Ao terminar o processo o Configurador SiTef deve ser reaberto para continuar a configuração. Após habilitar o modo de multicanais é possível configurar múltiplos endereços TCP/IP, que podem ser



Tel: (11) 3170-5353


Versão 3.6

Site: www.softwareexpress.com.br


Data: 22/08/2017

A nova janela de configuração de comunicação passa a ser a seguinte:





Dentro da configuração de empresa e filial é possível escolher para qual endereço devem ser enviadas as transações.




Email: suporte@softwareexpress.com.br Página 9 de 37 Tel: (11) 3170-5353 Versão 3.6 Site: www.softwareexpress.com.br Data: 22/08/2017



Na guia Geral, configurar:

Na aba Configuração de Grupo:



Código do Grupo: Código do grupo junto ao GwCel, fornecido pelo departamento de Comercial e Equipe Roteadores-Produção (4 dígitos).

Código de origem para carga de tabelas: Este código é fornecido pelo departamento de Comercial e Equipe Roteadores-Produção.

Habilita Conf. Boleto: Esta opção é habilitada para que o estabelecimento possa emitir o boleto para pagamento das transações de recarga.

Gera Boleto: Marcar esta opção para que possa ser gerado o Boleto (somente habilitado quando selecionado a opção **Habilita Conf Boleto**).

OBS: Somente deve habilitar estas opções de Boleto, após acordo comercial no qual terá a opção de emissão boleto de fatura das recargas. Projeto iniciado para Raízen postos Shell POS V7.
Não implementado para interfaces PDV Client Modular, CliSiTef e LibSitef.

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 10 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Nome do Integrador: Adicionar o nome do integrador de recarga, <u>lembrando que não são todos os integradores que dispõe deste serviço habilitado.</u> (somente habilitado quando selecionado a opção **Gera Boleto**).


Observação:

Em ambiente Simulado, a configuração de Grupos, Concessionárias e Filiais, é feita automaticamente, não necessitando a configuração manual das mesmas.

Após realizar a configuração clicar , para adicionar a configuração.

Depois de configurado, pressione o botão Salvar, em seguida Retornar.

Na aba Concessionárias / Filiais:



No campo Concessionárias, clicar no botão Adicionar.

Será apresentada a tela abaixo:



Código: Informar o código da Concessionária que o estabelecimento irá trabalhar no GwCel, conforme documento fornecido pelo comercial "ListaConcessionariasFiliais.pdf"

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 11 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Pressione o botão 'Confirma'.

Realizar esse procedimento de configuração, para todas as Concessionárias que desejar trabalhar.

No campo Filiais, clicar no botão Adicionar (antes escolha a concessionária para a qual irá cadastrar as filiais).

Será apresentada a tela abaixo:


Código	Confirma
--------	----------

Código: Informar o código da Filial (áreas) que o estabelecimento desejar trabalhar, conforme documento fornecido pelo comercial "ListaConcessionariasFiliais.pdf"

Pressione o botão 'Confirma'.

Retornar Depois de configurado, pressione o botão , em seguida

Na aba Estabelecimento:



Clicar no botão 븇 Adicionar

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Página 12 de 37

Versão 3.6

Site: www.softwareexpress.com.br Data: 22/08/2017



Na aba **Geral**, configurar:

Geral			
Código da Empresa		CEP	
Código de Origem	0000	CPF/CNPJ	
Geral Concessionárias	e Filiais /		

Código da Empresa: incluir o código da empresa SiTef cadastrado no Configurador SiTef.

Código de Origem: Selecionar o código cadastrado anteriormente e preencher o campo com o código de estabelecimento para o integrador. Deve seguir o formato abaixo:

GGGG+000+NNNNNNNN

onde:


GGGG: Código do grupo junto ao GWCEL (cadastrado anteriormente na guia Geral fornecido pelo Comercial ou Roteadores Produção).

NNNNNNN: 8 dígitos que identificam o estabelecimento para o integrador (código de empresa SiTef)

CEP: correspondente ao CEP do estabelecimento que está sendo cadastrado.

CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do estabelecimento que está sendo cadastrado.

Na aba Concessionárias e Filiais, configurar:



Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 13 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Se	а	configur	ação f	or utiliz	zada par	a um	código	de	empres	a, sel	ecionar	а	opção
V	Repet	e o código (da Empres	a em todas	as transaçõe	s de TEF	, para qu	ıe seja	repetido	o códi	go auton	natica	mente
em 1	todas	as filias	configur	adas.									
													~
Se	opt	ar por	separ	ar as	filiais p	or coc	ligo de	emp	resa,	basta	deixar	а	opção
	Repet	e o código	da Empres	a em todas	as transaçõe	s de TEF	, desmar	cada e	inserir (os codig	jos de en	npres	as poi
filial	man	ualmente											
Para	a adio	cionar tod	as as co	ncession	árias e tod	as as filia	ais, clique	no 🖶					
											مريدة المساد		h a42 a
Se	aese	jar espe	cilicar c	quais as	concessio	nanas (e illiais (que se	erao cao	astrada	is, ciique	e no	botao
	∆dicior	nar											
Có	digo d	e Origem &	Código da	Empresa									
C	onces	sionária	001	•	Código de	: Origem da	Filial 00	000 🔻					

Código de Origem & Código da Empresa

Concessionária 001 ▼ Código de Origem da Filial 0000 ▼

Filial 00301 ▼ Código da Empresa de TEF

Confirma Cancela

Concessionária: Selecionar a concessionária que essa empresa irá trabalhar

Filial: Selecionar a filial que essa empresa irá trabalhar

Se estiver utilizando apenas um código de origem, neste momento não é necessário digitar o campo Código de Origem Filial. Mas se a configuração for **multi origem**, é necessário selecionar o código de origem que vai ser utilizada para a concessionária e filial selecionada.

Pressione o botão 'Confirma'.


Realizar esse procedimento para incluir todas as concessionárias e filiais que for utilizar.

Depois de configurado, pressione o botão Salvar, em seguida Retornar

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 14 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017




Na aba PIN:



Se o estabelecimento for trabalhar com Pin de Recarga, selecionar a empresa desejada ou optar por TODOS e marcar a opção Habilita concessionárias de PIN.

Em seguida clique em 🕴 Incluir.



Concessionária: Informar o código da Concessionária que o estabelecimento irá trabalhar no GwCel. **Chave:** Esta chave deve ser fornecida por quem oferece os serviços (transações) de Pin.

Email: suporte@softwareexpress.com.br Página 15 de 37 Tel: (11) 3170-5353 Versão 3.6

Site: www.softwareexpress.com.br Data: 22/08/2017



EXCLUSIVO PARA USO DO SUPORTE:

Esta chave deve ser fornecida por quem oferece os serviços (transações) de Pin. Por exemplo: Redetrel. Serve para Pin de Recarga e Pin de Jogos. Hoje, apenas a Redetrel está trabalhando com Pins.


E como a chave é realmente extensa (48 caracteres), para facilitar a vida, nós enviamos na instalação um executável que preenche automaticamente este campo (com a chave da Redetrel).

No MS-DOS digitar:

C:\SiTef\Aplic.win\ativaconcpin.exe xxxx

Onde xxxx é o código da concessionária.

Na guia Importação/Exportação, configurar:



É possível copiar uma configuração completa do módulo e aplicar a ela.


Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 16 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Na guia Comunicação, configurar a interface utilizada para comunicação com o autorizador.

SiTef Produção:

- Caso a interface utilizada seja roteador (*Cylades, Aligera ou Cisco RBP*) deve-se configurar o IP e
 Porta do roteador onde foram configurados os dados de conexão fornecidos pela GwCel.
- Caso a interface utilizada seja placa (*Eicon ou NetOpen*) deve-se configurar os dados de conexão fornecidos pela GwCel (DTE e UserData) e em qual canal a placa está conectada.
- Caso a interface utilizada seja **TCPIP/Direto**, realizar a configuração conforme informado abaixo:



Endereço IP Primário: Informar o endereço IP de destino

Porta TCP: Informar a porta TCP de destino

Formato do Tamanho:

- Se a comunicação for TCP/IP for direta com a GwCel, selecionar a opção Binário (High Low).
- Se a comunicação for com o Gateway, configurar Binário (Low High).

Configuração Geral: Selecionar as opções SiTef-GW e S.E (essas opções devem ser marcadas quando a comunicação está sendo apontada para a Software Express).

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 17 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Caso tenha duas conexões IP, sendo uma primária e a outra secundária, efetuar a mesma configuração com os dados da conexão secundária.

SiTef Simulado:

 Por se tratar de um ambiente Simulado, os dados de comunicação são dados fictícios, não havendo a comunicação real com o Host/Autorizador, quem responde a comunicação é um simulador interno.

Dessa forma pode ser utilizada qualquer interface, informando dados fictícios, por exemplo:

Endereço IP Primário: Informar um endereço IP fictício, exemplo 1.2.3.4

Porta TCP: Informar uma porta "socket" fictícia, por exemplo 7001.

Depois de configurado, pressione o botão Salvar, em seguida Retornar

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção Arquivo – Sair.


Configuração GWCEL realizada com sucesso!

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 18 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



7. Carga de Tabelas

Acessar o menu Iniciar ▶ Programas ▶



Este aplicativo realiza uma baixa das configurações habilitadas para o estabelecimento. Em ambiente de **produção**, é realizada uma conexão com a GwCel, a qual envia essas configurações ao SiTef.

Selecionar a opção **GwCel ► Carga**, clicar na empresa e o grupo do SiTef que deseja efetuar a carga de tabelas e clicar no Botão **'Enviar'**.




Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 19 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017




8. Visualizador de Tabelas GwCel

Acessar o menu Iniciar ▶ Programas ▶



Este aplicativo permite apenas visualizar os dados que desceram na tabela do GwCel. Qualquer alteração em ambiente de **produção**, deve ser solicitada para a GwCel, e após, realizar uma nova carga de tabelas.



Tel: (11) 3170-5353

Versão 3.6

Site: www.softwareexpress.com.br


Data: 22/08/2017




9. Exportar e Importar Configuração GwCel

Utilizando os procedimentos abaixo, somente será modificado o GwCel_R.ini, o arquivo CNF não será modificado.

Esta nova função está disponível na instalação do modulo GwCel a partir da versão 3.1.0.43, e para utilizar basta seguir os passos abaixo:



Acessar no menu do SiTef a opção **Arquivo** ► **Estabelecimentos**, como segue abaixo:




A seguir será exibida a tela com os códigos de estabelecimentos das administradoras configuradas no SiTef, incluindo a coluna GwCel.


Porém, este visualizador está preparado para exibir somente códigos de estabelecimentos, como o GwCel trabalha com código de origem, na coluna que correspondente ao mesmo será exibida a frase "Não se aplica", como print abaixo destacado em vermelho.

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 21 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017





A seguir clicar no botão Manutenção, para que seja apresentada a tela abaixo:



Site: www.softwareexpress.com.br

Data: 22/08/2017



00000001;10012345678910
empresas:
Segue um exemplo do conteúdo do arquivo GwCel.txt, "[nome empresa];[CNPJ]", com três códigos de
Após clicar em Exportar, basta selecionar o diretório onde deseja gerar o arquivo com o nome GwCel.txt
Empresa Todos Selecionar um código de empresa especifica, ou todas as empresas.
Rede/IF GwCel Selecionar a rede GwCel.

00000001;10012345678910 00000002;11000220002222 00000003;30012345678487

Após manipular o arquivo GwCel.txt com o CNPJ que deseja configurar, clicar no botão, para indicar o caminho do arquivo e em seguida clicar em _______ Dessa forma será modificado o arquivo o GwCel_R.ini com a nova configuração do CNPJ.

Após realizar o procedimento de Importação é necessário reiniciar o serviço do SiTef.

A opção Gera Arquivo Total serve para exportar um arquivo contendo todos os codigo de empresa com seus respectivos códigos de estabelecimentos, onde o mesmo será gerado em qualquer diretório de sua escolha com o nome Empresa.CodEstabelecimento.Rede.txt.


Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 23 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



10. Transação de Impressão de Boleto

Esta transação será habilitada através do configurador (bpl) do SitGwCel.

A configuração de gerar o boleto é uma característica da configuração de cada integrador. Na Transação de Consulta de Integradores (0xF7 – 250) somente retornarão na resposta para o PDV aquele (s) que estiver (em) com o flag de Gera Boleto selecionado.



O Controle desta transação será de 4 pernas, ou seja, a transação só estará resolvida quando o SitGwCel receber a resposta da confirmação ou a resposta do desfazimento.

Tel: (11) 3170-5353

Versão 3.6

Site: www.softwareexpress.com.br

Data: 22/08/2017



11. Habilitar Claro TV para Recarga com GwCel

Claro TV Pré Pago é o serviço de TV por assinatura da Claro sem cobrança de mensalidade.

A compra do pacote Claro TV é equivalente ao processo atual de recarga telefone o cliente deverá digitar uma das seguintes informações:

- Número do Contrato (campo numérico de 9 posições), ou,
- CPF do Assinante (campo numérico de 11 posições).

Requisito mínimo: versão 5.0.0.4 do módulo GwCel

Para habilitar o serviço entrar em contato com o Suporte da Software Express.

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 25 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017




12. Relatórios

Para listar as transações utilizar o Relatório Pré-Pago, através do menu Iniciar ▶ Programas ▶



Tipo de Log: log_mmdd.ppg




Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 26 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



13. SiTefWeb

Abaixo apresentamos as versões mínimas das aplicações para usuários do SiTefWeb:

Nome	Descrição	Versão Mínima
SiTefWeb	Aplicativo SiTefWeb	22/12/2014
ExpCli	Exportador Cliente	1.13.1-1
ExpServ	Exportador Servidor	1.13.5-3



Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 27 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



14. Transações Permitidas junto a Administradora GWCEL

Transação
Carga Tabelas Pré-Pago
Recarga TEF
Recarga Dinheiro
Recarga Cheque
Recarga Outras Formas
Recarga Nacional Interface 5 e 6
Recarga Outros Interface 5 e 6
Recarga Outros Interface 6 – Saque com Telefone
Impressão de Boleto

15. Configuração do Ponto de venda (PDV)

15.1Interface CliSiTef

Importante: Verificar se a CliSiTef utilizada é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

• Para maiores informações consultar o documento:

SiTef - Interface Simplificada com a aplicação - Recarga Celular Pré-Pago e Outros produtos.pdf

15.1.1 Recarga Pré-Pago

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo CliSiTef.ini os parâmetros abaixo:

[RecargaCelular]

HabilitaRecargaMultiConcessionaria=1

Essa transação está disponível no Menu de Recarga Pré-pago (Funções 300, 301, 302 ou 303) ou através do Menu Administrativo (Função 110).

É possível efetuar Recargas dos produtos:

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 28 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Saque com telefone (Vivo Zuum), TUP Virtual (Oi TUP), e Oi Fortuna (UPSELL).

Obs: Outros produtos poderão ser incluídos sem aviso prévio. Vale ressaltar que a criação de novos produtos não acarreta sua apresentação no menu de opções, devendo ser habilitado manualmente. Maiores informações ao longo deste capítulo.

Funções Disponíveis

A CliSiTef disponibiliza as seguintes variantes para "Outras Recargas":

Função	Descrição
300	Menu de recarga genérica com pagamento (*)
301	Recarga genérica sem pagamento (*)
302	Recarga genérica com valor inicial, com pagamento (*)
303	Recarga genérica com valor inicial, sem pagamento (*)
308	Recarga de Outros Produtos

^(*) Nestes casos é necessário habilitar o Menu Recarga Outros Produtos 3800.

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo CliSiTef.ini os parâmetros abaixo:

[RecargaCelular]
HabilitaRecargaMultiConcessionaria=1
UpsellHabilitado=1

[RecargaOutros]
ConfirmaDados=1
HabilitaTratamentoTrocoPgtoDinheiro=0
DesabilitaDuplaDigitacaoCelular=1
IncluiMenuAdministrativo=1
MenuReduzido=0

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=60;61;62;63;3800;3801;3802;3803;3804;3805;3806;3807; 3808;3809;3810;3811;

Ao habilitar o Menu Recarga Outros Produtos (3800), as opções disponíveis irão se mesclar à opção de Recarga de Celular Pré-Pago.

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 29 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017




15.1.2 Saque com telefone (Vivo Zuum)

A transação de saque com telefone é uma transação onde um cliente que possui um cartão pré-pago associado a um número de telefone de uma operadora que pode fazer um saque de dinheiro (reais) em um ponto de venda.

O fluxo ocorre normalmente, através do menu Outras Recargas.

Essa transação está disponível no menu Outras Recargas (Função 110).



Selecionar o Tipo de Recarga

Tipo de Recarga 1: SAQUE TELEFONE;

Selecionar a Categoria de Recarga

Selecione a Categoria de Recarga 1:Saque Baixo;2:Saque Alto;

E seguir com o fluxo da transação.

15.1.3 TUP Virtual (Oi TUP)

Esta transação baseia-se em recarga de telefonia fixa.

Durante o fluxo desta transação é exigido a entrada, de cartões virtuais de chamada associado a um número de DDD + telefone fixo da operadora **precedido por um '0' (zero).**

Essa transação está disponível no Menu de Recarga Pré-pago (Funções 308) ou através do Menu Administrativo (Função 110).

Selecione a Concessionária:

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 30 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Concessionaria 3:0i;

Em seguida Informar o número de telefone com DDD:

Forneca o numero do DDD (2 digitos) e do Celular

Selecionar o valor e após selecionar a forma de pagamento:

Selecione a forma de pagamento 1:Dinheiro;2:Cheque;

15.1.4 UPSELL (Oi Fortuna)

Upselling é uma técnica de venda onde o vendedor convence o cliente a adquirir um produto mais caro ou complementos que aumentem o valor final da venda, normalmente após o fechamento de um produto.

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo CliSiTef.ini os parâmetros abaixo:

[RecargaCelular]

UpsellHabilitado=1

Essa transação está disponível no Menu de Recarga Pré-pago (Funções 308) ou através do Menu Administrativo (Função 110).

Selecione a Concessionária:

Concessionaria 3:0i;

Em seguida Informar o número de telefone com DDD:

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 31 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Forneca o numero do DDD (2 digitos) e do Celular

Selecionar o valor e após selecionar a forma de pagamento:



Após finalizar a forma de pagamento será ofertado um valor de recarga:



15.2 Interface Client Modular

Importante: Verificar se o Client Modular utilizado é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

15.2.1 Recarga Pré-Pago – Carga Celular

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo \Client\ClienteTrn.ini os parâmetros abaixo:

[BOTOES_HABILITADOS]

btCargaCelular=1

btTrnEspeciais=1

[RecargaCelular]

PagamentoTEFDebito=1

PagamentoTEFCredito=1

PagamentoCheque=1

ConfirmaNumeroCelularValorPinpad=1

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 32 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



Para efetuar a transação de Recarga Pré-Pago / Carga Celular, a automação comercial deverá enviar para o Client Modular o arquivo de requisição IntPos.001 com o header **000-000 = CEL** e seus campos mandatórios.

Ou, utilizar as Funções Administrativas do Client Modular (ADM), selecionar a opção



Outras configurações adicionais, estão no documento "Configurações Adicionais Recarga Pré-Pago.doc".

15.2.2 Saque com telefone (Vivo Zuum)

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo \Client\ClienteTrn.ini os parâmetros abaixo:

[BOTOES_HABILITADOS]

btRecargaOutrosProdutos=1

Utilizar as Funções Administrativas do Client Modular (ADM), selecionar a opção

1 - Outras funções, em seguida selecionar

6 - Trn Especiais,

selecionar

2 - Recarga Outros Produtos, selecionar Tipo de

e seguir com

o fluxo da transação.

Concessionária

15.2.3 TUP Virtual (Oi TUP)

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo \Client\ClienteTrn.ini os parâmetros abaixo:

[RecargaCelular]

UpsellHabilitado=1

Ou, utilizar as Funções Administrativas do Client Modular (ADM), selecionar a opção



Selecionar a operadora e seguir com o fluxo da Transação.

SAQUE TELEFONE

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 33 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



15.2.4 UPSELL (Oi Fortuna)

Segue a mesma linha da transação Tup Virtual, porém ao final da recarga é ofertado um novo valor.

Para realizar a transação de recarga de celular, incluir no arquivo \Client\ClienteTrn.ini os parâmetros abaixo:

[RecargaCelular]


UpsellHabilitado=1

Ou, utilizar as Funções Administrativas do Client Modular (ADM), selecionar a opção



Selecionar a operadora e seguir com o fluxo da Transação.

Após finalizar a forma de pagamento será ofertado um valor de recarga:



Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 34 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



16. Tabela de códigos de retorno da Administradora.

Código	Display	Descrição
00	TRANSACAO OK	Transação Aprovada.
02	-	Transação Aprovada: há mais faturas em aberto
03	-	Código de Estabelecimento inválido
06	-	Erro no Processamento
09	-	Transação em processamento
19	-	Pagamento da fatura em aberto já foi efetuado
22	-	Não há faturas em aberto para o identificador consultado
77	-	Pendente de Confirmação
80	-	Transação Inexistente
86	-	Transação Desfeita
A0	-	Autorizador de Estabelecimento Indisponível
A1	-	Estabelecimento bloqueado pelo Autorizador
A2	-	Código de Estabelecimento inválido para Autorizador
A3	-	Filial inválida para Autorizador
A4	-	Dados inválidos para Autorizador
A5AZ	-	Operação Bloqueada pelo Autorizador
B1BY	-	Operação Bloqueada pelo Autorizador
BZ	-	Operação Bloqueada pelo Autorizador com erro não catalogado: o código original está presente nas duas primeiras posições do campo 62 antes da mensagem de erro
DU	-	Indica que o cliente aceitou uma sugestão de recarga UpSell. Apenas presente na confirmação enviada pelo módulo, não será enviada pelo autorizador.
G0	-	Erro não catalogado: o código original está presente nas duas primeiras posições do campo 62 antes da mensagem de erro
G1	-	Sem comunicação com Filial
G2	-	Interface inválida
G3	-	Congestionamento comunicação com Filial
N0	-	Recarga não permitida

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 35 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



N1	-	Erro no tratamento na Filial
N2	-	Código Inválido
N3	-	Valor não Permitido
N4	-	PIN não Disponível
N5	-	Estabelecimento bloqueado pela Filial
N8	-	Indica que a identificação do cliente fornecida para Recarga TV possui mais de uma assinatura associada.
S0	-	Versão de Parâmetros Inválida
S2	-	Erro de formato na mensagem
S3	-	Código de Filial inválido
S4	-	Código de estabelecimento não cadastrado
S5	-	Fragmento inválido
S6	-	Código de processamento inválido
S7	-	Código ISO8583 não tratado
S8	-	Dados incoerentes
S9	-	Terminal inválido

17. Informações Gerais

Extensão do audit: 106 Extensão da Log: .ppg

Formato da Mensagem: ASCII

Formato do Tamanho da Mensagem: Binário (High Low)

Pre-Ambulo: Não

TipoMensagem: ISO8583_1987 Porta Gateway (Produção): 22211

IMPORTANTE:

Depois da primeira configuração, a 1º transação pode demorar alguns minutos para ser realizada, devido ao número alto de tabelas que desce do GwCel para filiais

Email: suporte@softwareexpress.com.br Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Página 36 de 37 Versão 3.6 Data: 22/08/2017



18. Histórico de Versões

Versão	Alteração
x.x.0.14	Alteração para gerar a versão compatível com o SiTef 6.
x.x.1.1	Inclusão dos produtos UpSell, Saque com Telefone (Vivo ZUUM) e TUP Virtual, nas transações de recarga.
x.x.2.0	Inclusão da comunicação via múltiplos canais de comunicação por empresa ou concessionária/filial
x.x.2.1	Inclusão de mensagem indicando que o módulo está configurado para multicanais
x.x.2.2	Alterações na inicialização
x.x.2.3	Melhorias nas mensagens
x.x.2.4	Alterações no módulo
x.x.2.5	Alterações na inicialização do módulo
x.x.2.6	Melhorias no módulo
x.x.2.7	Inclusão do desenvolvimento da concessionária SkyTV, de Recarga TV, que possui tratamento diferenciado para múltiplas assinaturas vinculadas à um mesmo CPF
x.x.2.8	Melhorias na função de gravação no log.
x.x.2.9	Melhorias nas transações negadas.
x.x.2.10	Ajustes na realocação de memória para a tabela de empresas.
x.x.2.11	Melhorias na validação dos valores de filiais, para validar se a filial encontrada está de fato configurada na empresa.
x.x.2.12	Ajustes na gravação dos dados de conexão no log.
x.x.2.13	Melhorias na carga das concessionaria

Email: suporte@softwareexpress.com.br Página 37 de 37 Tel: (11) 3170-5353 Site: www.softwareexpress.com.br Versão 3.6 Data: 22/08/2017