Travail #1: X-BOT Live!

Consignes spécifiques

- Création d'un projet C++ en Console
- Ce travail se réalise individuellement ou en équipe de 2. Une seule remise par équipe
 - Votre projet dans Visual Studio, compressé
 - Supprimer les dossiers DEBUG, RELEASE et .vs de vos projets (diminuer la taille)
 - o Fournir des **captures d'écran** de chaque test, elle confirme le fonctionnement de votre projet (Ajuster le main en conséquence afin que vos noms apparaissent)
 - Les captures d'écrans sont dans un dossier « captures » contenu dans votre projet.

Étape #1 : Création des X-BOTS (semaine #2)

- Il existe 6 X-BOTS différents et chacun doit être programmé
- Chaque X-BOT est défini dans ses propres fichiers de classe.
 - Un fichier .h pour la définition de classe (ex : X212.h)
 - Un fichier cpp contenant l'implémentation (ex : 212.cpp)
- Utiliser le modèle UML fourni pour créer votre structure, elle sera réutilisée par la suite
 - O Utiliser des méthodes « inline » et des « const » aux endroits appropriés.
 - Vous pouvez ajouter des membres privés au besoin
- Des consignes spécifiques sont ajoutées à chaque diagramme
 - o Certaines parties de code sont fournies, vous pouvez les utiliser au besoin
- Utiliser le main fourni sur Moodle pour tester vos XBOT

Le X-BOT « X212 »

```
X212
-nom : string
-direction : int
-force : int
-vitesse : int
-vision : int
+initialiser(nom: string, direction: int, force: int, vitesse: int, vision: int): void
+bloquer(): int
+mouvement(x : int&, y : int&) : void
+superCourse(x : int&, y : int&) : void
+esquive(x: int&, y: int&, xDanger: int, yDanger: int): void
+getNom(): string
+getDirection(): int
+getForce(): int
+getVitesse(): int
+getVision(): int
+setNom(nom: string): void
+setDirection(direction: int): void
+setForce(force : int) : void
+setVitesse(vitesse : int) : void
+setVision(vision: int): void
```

Méthode/attribut	Description/note
Initialiser	Valeur possible de direction : 0 à 3
	Aucune validation sur les autres attributs
bloquer	Retour : (vitesse/3 + force)
Mouvement	On reçoit la position en référence et X212 avance dans la direction définie (voir l'attribut direction)
	Le déplacement s'effectue de la façon suivante : (vitesse + 1)
	Par exemple
	<pre>void X212::mouvement(int& x, int& y) { int deplacement = vitesse + 1; switch (direction) { case 0: x -= deplacement; break; case 1: y += deplacement; break; case 2: x += deplacement; break; case 3: y -= deplacement; break; } x = max(min(x, 9), 0); y = max(min(y, 9), 0); }</pre>
superCourse	Identique à mouvement sauf que le déplacement s'effectue de la façon suivante : (vitesse + (vitesse * force/10))
Esquive	X212 tente d'éviter un obstacle. Il peut réaliser 2 actions: changer de direction et bouger à vitesse/2. Inventer une règle simple qui lui permettra d'être à au moins 3 points du danger. S'il en est incapable, il ne bouge pas! Cette méthode est un défi, elle ne sera pas notée. (elle peut être vide)

Le X-BOT « X213 »

a X213
-nom: string
-direction : int
-force : int
-vitesse : int
-vision : int
+initialiser(nom : string, direction : int, force : int, vitesse : int, vision : int) : void
+bloquer(): int
+mouvement(x : int&, y : int&) : void
+superCourse(x : int&, y : int&) : void
+tournerLesTalons(): void
+getNom(): string
+getDirection(): int
+getForce(): int
+getVitesse(): int
+getVision(): int
+setNom(nom : string) : void
+setDirection(direction : int) : void
+setForce(force : int) : void
+setVitesse(vitesse: int): void
+setVision(vision : int) : void

Méthode/attribut	Description/note
initialiser	Valeur possible de direction : 0 à 3
	Aucune validation sur les autres attributs
bloquer	Retour : (vitesse/3 + force)
mouvement	Identique à X212
superCourse	Identique à X212
tournerLesTalons	Le X-BOT tourne de 180 degrés! (voir attribut direction)

Le X-BOT « X215 »

a X215
-nom: string
-direction : int
-force : int
-vitesse : int
-vision : int
-rageCombat : bool
+initialiser(nom: string, direction: int, force: int, vitesse: int, vision: int): void
+bloquer(): int
+mouvement(x:int&, y:int&): void
+superCourse(x: int&, y: int&): void
+esquive(x : int&, y : int&, xDanger : int, yDanger : int) : void
+tournerLesTalons(): void
+getNom(): string
+getDirection(): int
+getForce(): int
+getVitesse(): int
+getVision(): int
+exploserRage(): void
+controlerRage(): void
+setNom(nom : string) : void
+setDirection(direction : int) : void
+setForce(force : int) : void
+setVitesse(vitesse : int) : void
+setVision(vision : int) : void

Méthode/attribut	Description/note
initialiser	Valeur possible de direction : 0 à 3
	Par défaut, rageCombat est à false
bloquer	Si rageCombat = true
	Retour : force * 3
	Sinon
	Retour : (vitesse/3 + force)
mouvement	Identique à X212
superCourse	Identique à mouvement sauf que le déplacement s'effectue
	de la façon suivante : (vitesse + (vitesse * force/10))
	Si rageCombat = true
	Impossible de faire la super course, X215 effectue
	plutôt un mouvement normal
esquive	X213 tente d'éviter un obstacle. Il peut réaliser 2 actions:
	changer de direction et bouger vitesse/2.
	Inventer une règle simple qui lui permettra d'être à au moins
	3 points du danger (il tourne les talons et s'enfui dans la
	direction opposée). S'il en est incapable, il ne bouge pas
	Cette méthode est un défi, elle ne sera pas notée. (elle peut
	être vide)
tournerLesTalons	Le X-BOT tourne de 180 degrés!!!
exploseRage	rageCombat = true
controlerRage	rageCombat = false

Le X-BOT « R234 »

а	R234
-dire	ection : int
-stre	ength: int
-spe	eed : int
-ran	nge : int
+ini	tialiser(direction: int, strength: int, speed: int, range: int): void
+do	Attack(defenceEnemy : int) : int
+do	Protect(attackEnemy : int) : int
+do	Move(x : int&, y : int&) : void
+do	RotateLeft() : void
+do	RotateRight() : void
+ge	etDirection(): int
+ge	etStrength(): int
+ge	etSpeed() : int
+ge	etRange() : int
	tDirection(direction: int): void
	tStrength(strength : int) : void
	tSpeed(speed : int) : void
+se	tRange(range : int) : void

Méthode/attribut	Description/note
initialiser	Valeur possible de direction : 0 à 3
	Par défaut, rageCombat est à false
doAttack	Retour : (strength-defenseEnemy)
	Si inférieur à 0, retourner 0
doProtect	Retour: (attackEnemy-(speed+strength)/2)
	Si inférieur à 0, retourner 0
doMove	Avance de « speed » dans la direction courante
doRotateLeft	Changer de direction vers la gauche
doRotateRight	Changer de direction vers la droite

Le X-BOT « G990 »

```
G990
-nord : bool
-est : bool
-energiePhysique : long
-energieMaximale : long
-vision : long
+initialiser(nord : bool, est : bool, energiePhysique : long, energieMaximale : long, vision : long) : void
+deplacementNordSud(valeur : int, x : int&, y : int&) : void
+deplacementEstOuest(valeur : int, x : int&, y : int&) : void
+regarderNord(): void
+regarderSud(): void
+regarderEst(): void
+regarderOuest(): void
+bloquer(xAmi : int, yAmi : int, x : int&, y : int&, xEnnemi : int, yEnnemi : int) : void
+getNord(): bool
+getEst(): bool
+getEnergiePhysique(): long
+getEnergieMaximale() : long
+getVision(): long
+setEnergiePhysique(energiePhysique : long) : void
+setEnergieMaximale(energieMaximale : long) : void
+setVision(vision : long) : void
```

Méthode/attribut	Description/note
initialiser	Si nord = true, le X-BOT se dirige vers le nord. Sinon, vers le sud
	Si est = true, le X-BOT se dirige vers l'est. Sinon, vers l'ouest
	Voici un exemple de code
	<pre>void G990::initialiser(bool nord, bool est, long energiePhysique, long energieMaximale, long vision) {</pre>
	<pre>this->nord = nord; this->est = est; settnergiePhysique(energiePhysique); settnergieMaximale(energieMaximale); setVision(vision); }</pre>
deplacementNordSud	La valeur reçue correspond au déplacement demandé sur l'axe
	nord-sud, la direction dépend de l'attribut nord
	Le déplacement maximum est défini par « energieMaximale »
deplacement Est Ouest	La valeur reçue correspond au déplacement demandé sur l'axe
	est-ouest, la direction dépend de l'attribut est
	Le déplacement maximum est défini par « energieMaximale »
regarderNord	G990 regarder maintenant vers le nord
	nord = true
regarderSud	G990 regarder maintenant vers le sud
	nord = false
regarderEst	G990 regarder maintenant vers l'est
	est = true
regarderOuest	G990 regarder maintenant vers l'ouest
	est = false
bloquer	G990 tente de se placer entre l'ami et l'ennemi.
	Attention à la direction ou il regarde, il devra peut-être se tourner
	pour bouger.
	Il ne peut bouger de plus de « vitesseMaximale »
	Expert seulement : Cette méthode est un défi, elle ne sera pas
	notée. (elle peut être vide)

Le X-BOT « W000 »

```
W000
-nom: string
-direction : int
-force : int
-vitesse: int
-vision : int
+initialiser(nom: string, direction: int, force: int, vitesse: int, vision: int): void
+bloquer(xAmi : int, yAmi : int, x : int&, y : int&, xEnnemi : int, yEnnemi : int) : void
+bouger(x:int&, y:int&): void
+getNom(): string
+getDirection(): int
+getForce(): int
+getVitesse(): int
+getVision(): int
+setNom(nom : string) : void
+setDirection(direction: int): void
+setForce(force : int) : void
+setVitesse(vitesse : int) : void
+setVision(vision: int): void
```

Méthode/attribut	Description/note
Initialiser	Valeur direction possible : 0 à 3
Bloquer	W000 tente de se placer entre l'ami et l'ennemi.
	Attention à la direction ou il regarde, il devra peut-être se
	tourner pour bouger.
	Il ne peut bouger de plus de « vitesse»
	Expert++ seulement : Cette méthode est un défi, elle ne sera
	pas notée. (elle peut être vide)
Bouger	On reçoit la position en référence et W000 avance dans la
	direction définie.
	Le déplacement s'effectue de la façon suivante : (vitesse+2)

Étape #2 : Les constructeurs et destructeurs (semaine #3)

Avant de débuter cette section

- Assurez-vous d'avoir compléter l'étape #1
- Pour chaque test, assurez-vous d'avoir réalisé vos captures d'écran
- Insérer la classe « Compteur » de l'exercice formatif de la semaine 3.
 - o Ajouter un #include sur cette librairie dans votre fichier main.cpp
- Mettre en commentaire toutes les fonctions de tests de l'étape #1. Elles ne compileront plus.
- Recopier le code suivant dans votre projet et adapter votre fonction « main ».

```
X215 x215("x215", 0, 4, 3, 5);
          R234 r234(0, 4, 3, 5);
          G990 g990(true, false, 7, 7, 5);
W000 w000("W000", 0, 4, 3, 5);
          X212 x212Copie(x212);
          X213 x213Copie(x213);
          X215 x215Copie(x215);
          R234 r234Copie(r234);
          G990 g990Copie(g990);
          W000 w000Copie(w000);
         cout << "X212 : " << x212.getNom() << "/" << x212Copie.getNom() << endl;
cout << "X213 : " << x213.getNom() << "/" << x213Copie.getNom() << endl;
cout << "X215 : " << x215.getNom() << "/" << x215Copie.getNom() << endl;
cout << "R234 : " << r234.getStrength() << "/" << r234Copie.getStrength()</pre>
<< endl;
          cout << "G990: " << g990.getEnergiePhysique() << "/" <<</pre>
g990Copie.getEnergiePhysique() << endl;</pre>
          cout << "W000 : " << w000.getNom() << "/" << w000Copie.getNom() << endl;</pre>
int main()
          //testsXBots();
                                                                 // Semaine #2
                                                                 // Semaine #3
          testChargementXBots();
          cout << Compteur::getInformation() << endl;</pre>
          cin.get();
```

Consignes spécifiques

- Pour chacun des 6 X-BOTS, ajouter un constructeur, un constructeur par copie et le destructeur
 - La méthode « initialiser » ne sera plus utilisée. Elle doit demeurée dans la classe pour la correction.
- Le constructeur a exactement les mêmes paramètres que la méthode « initialiser » (vous pouvez les copier). Les instructions sont également les mêmes.
- En suivant l'exemple de la classe « Lait » de l'exercice formatif, ajouter les appels de fonction du Compteur (3 par classe)
- Astuce Visual Studio : On peut compiler une classe à la fois. Ouvrir le cpp puis F7

Une fois vos classes complétées et compilées, exécuter le nouveau test (N'oubliez pas de prendre une capture d'écran)

```
X212 : x212/x212

X213 : x213/x213

X215 : x215/x215

R234 : 4/4

G990: 7/7

W000 : W000/W000

NB constructeurs : 6

NB constructeurs copie : 6

NB destructeurs : 12
```

Étape #3 : Les pointeurs de robots (semaine #4)

Avant de débuter cette section

- Assurez-vous d'avoir compléter l'étape précédente
- Recopier la fonction « testChargementXBots » de l'étape précédente et renommer la nouvelle fonction « testPointeursXBots »
- Recopier le code suivant dans votre projet et adapter votre fonction « main ».

Fonction « testPointeursXBots »

- La fonction conserve le même rôle (création, utilisation et destruction de XBOTs)
- Transformer la fonction en respectant les consignes suivantes
 - Tous les objets de la fonction sont gérés par des pointeurs
 - Les constructeurs, constructeurs par copie et destructeurs doivent balancer
- Prendre une capture d'écran de votre test

```
X212 : x212/x212

X213 : x213/x213

X215 : x215/x215

R234 : 4/4

G990: 7/7

W000 : W000/W000

NB constructeurs : 6

NB constructeurs copie : 6

NB destructeurs : 12
```

Création de la classe « TesteurXBots»

La classe est simple (elle sera utilisée par la fonction « testeur »). Respecter les consignes suivantes (il n'y a pas de get, set ou autre fonction). Compiler et ajouter le #include au main

- Elle possède 2 attributs : un pointeur de X212 et un pointeur de G990
- Le constructeur reçoit les deux XBOTS en paramètres
- Programmer le constructeur par copie et le destructeur
- Utiliser le Compteur

Fonction « testeur »

- La fonction est appelée à partir du « main » et elle ne doit pas être modifiée (elle a seulement 2 instructions)
- Les constructeurs, constructeurs par copie et destructeurs doivent balancer
- Prendre une capture d'écran de votre test

La section #1 du projet est maintenant terminé. Vous pouvez maintenant déposer votre projet dans Moodle en respectant les consignes définies en début de document