实验十:传感器应用及位置服务

13331388 庄梓嘉

实验目的

- 1 学会使用 Android 手机不同的传感器服务
- 2 学会使用 Android 位置服务获得经纬度信息

实验内容

- 1 移动手机方向,图片能够实现指南针功能(调用地磁传感器和方向传感器)。
- 2点击按钮,能够通过联网获得经纬度信息。

【拓展项】

思考如何使用加速传感器实现摇一摇功能。

实验步骤

RelativeLayout 重叠。

(1)设计页面,指南针由其中两张图片构成,指针和罗盘分开,用

```
(RelativeLayout
   android: layout_width="250dp"
   android: layout_height="250dp"
   android: layout_gravity="center">
   (ImageView
      android: layout_width="250dp"
      android: layout_height="250dp"
       android:paddingTop="32dp"
       android:paddingBottom="32dp"
       android: id="@+id/compass_img"
       android: src="@drawable/compass"/>
      android: layout_width="60dp"
       android:layout_height="110dp"
       android:layout_centerInParent="true"
       android: id="@+id/arrov_img"
       android: src="@drawable/arrow"/>
(/RelativeLayout)
```

(2)设置传感器监听器,通过加速度传感器和地磁传感器共同计算获取手机旋转方向。通过 event.sensor.getType()函数来获得不同传感器的类型,然后定义旋转矩阵和重力坐标数组,getRotationMatrix()方法计算出旋转数据,然后赋值到R数组之中,然后我们调用GetOrientation()将R数组转换成为空间坐标旋转数据,然后将计算出的旋转角度取反,最后使用动画旋转指南针背景图,实现方向指示功能。

```
sensorManager = (SensorManager)getSystemService(Context. SENSOR_SERVICE);
Sensor magneticSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPB_MAGHETIC_FIELD);
Sensor accelerometerSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
sensorManager.registerListener(listener, magneticSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);
sensorManager.registerListener(listener, accelerometerSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);
//传感器监听
private SensorEventListener listener = new SensorEventListener() {
    float[] accelerometerValues = new float[3];
    float[] magneticValues = new float[3];
    private float lastRotateDegree;
    @Override
    //通过加速度传感器和地磁传感器共同计算获取手机旋转方向
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
        if (event.sensor.getType() = Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
            accelerometerValues = event.values.clone();
        } else if (event.sensor.getType() = Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD) {
           magneticValues = event.values.clone();
        }
        float[] R = new float[9];
        float[] values = new float[3]:
       SensorManager.getRotationMatrix(R, null, accelerometerValues, magneticValues);
        SensorManager. getOrientation(R, values);
        float rotateDegree = -(float)Math. toDegrees(values[0]);
        if (Math. abs(rotateDegree - lastRotateDegree) > 1) {
           RotateAnimation animation = new RotateAnimation(lastRotateDegree, rotateDegree,
                   Animation. RELATIVE_TO_SELF, 0.5f, Animation. RELATIVE_TO_SELF, 0.5F);
            animation.setFillAfter(true);
            compass. startAnimation(animation);
           lastRotateDegree = rotateDegree;
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {}
```

(3)设置位置管理器,获取经纬度信息。

```
locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context. LOCATION_SERVICE);
List<String> providerList = locationManager. getProviders(true);
if (providerList.contains(LocationManager. GPS_PROVIDER)) {
    provider = LocationManager. GPS_PROVIDER;
} else if (providerList.contains(LocationManager. NETWORK_PROVIDER)) {
    provider = LocationManager. NETWORK_PROVIDER;
} else {
    Toast.makeText(this, "No location provider to use", Toast. LENGTH_SHORT). show();
    return;
}
```

(4)更新位置变化,并显示到界面中。

```
private LocationListener locationListener = new LocationListener() {
    @Override
    public void onLocationChanged(Location location) {showLocation(location);}
    @Override
    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {}
    @Override
    public void onProviderEnabled(String provider) {}
    @Override
    public void onProviderDisabled(String provider) {}
};

private void showLocation(Location location) {
    longtitude.setText("" + location.getLongitude());
    latitude.setText("" + location.getLatitude());
}
```

(5)按钮监听事件。

```
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Location loc = locationManager.getLastKnownLocation(provider);
        if (loc != null) {
            showLocation(loc);
        }
        locationManager.requestLocationUpdates(provider, 5000, 1, locationListener);
    }
});
```

(6)退出时移除监听器。

```
Override
public void onDestroy() {
    super. onDestroy();
    if (sensorManager != null) {
        sensorManager. unregisterListener(listener);
    }
    if (locationListener != null) {
        locationManager. removeUpdates(locationListener);
    }
}
```


【拓展项】

摇一摇思路:


通过设置加速度传感器,计算获取手机旋转角度,设定一个初始值,当大于该值时,判定手机摇动了,跳转到相应界面。

实验结果

初始页面移动手机



真机:点击按钮获取经纬度 虚拟机:点击按钮获取经纬度



参考资料

Android 实现摇一摇功能:

http://www.2cto.com/kf/201408/328408.html

Android 手机加速度传感器和方向传感器的应用:

http://blog.sina.com.cn/s/blog 45e6be0801013mzm.html

Android 使用基于位置的服务(一):

http://blog.csdn.net/qiannuo/article/details/6791873

实验总结

这次实验要求使用传感器和位置服务,基本代码按照实验文档就能实现了所需功能, 手机上传感器还有很多种, 这次只是接触到两种传感器, 还需要学习一下其他传感器的使用。在虚拟机上运行时, 获取的经纬度跟真机上的不一样, 可

能是虚拟机上定位在其他地方上。还有就是部分代码有红线警告,查询后得知, 是需要手机上运行时允许其访问位置服务,所以不影响使用。在虚拟机上运行的 话就要把 GPS 开关打开才可以获取到经纬度。本次实验还是比较简单易懂的。