

**VERSION 1** 

SEP 06, 2023

# OPEN ACCESS



**Protocol Citation:** Annika Fendler, Bettina Ergün 2023. Gewebesammlung Frischgewebe Zystektomie. protocols.io

https://protocols.io/view/gew ebesammlung-frischgewebezystektomie-cxjxxkpn

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

**Protocol status: Working** We use this protocol and it's working

Created: Jul 21, 2023

Last Modified: Sep 06,

2023

# Gewebesammlung Frischgewebe Zystektomie V.1

#### **Annika**

Fendler<sup>1</sup>, Bettina Ergün<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Charité

Bettina Ergün: Reviewer

#### Urology Research



#### Bettina Ergün

#### **ABSTRACT**

Dieses Protokoll beschreibt die Schritte für die Sammlung von Frischgewebe, Gefriergewebe (Fresh-frozen), und Blut von Patienten mit Harnblasenkarzinom nach Zystektomie.

#### Verwandte Dokumente: Protokoll zur Blutaufarbeitung

#### **ATTACHMENTS**

SOP\_Sammlung Gewebe\_Blase\_Handout für Labor\_Stand 8-2023.pdf

SOP\_Sammlung Gewebe\_Handout für OP\_Stand 8-2023.pdf

#### **GUIDELINES**

#### Beschreibung der biologischen Proben:

Probentyp	Kurzbeschreibung Prozess	Zweck	Bemerkung
1 x koaguliertes Blut in CAT tubes	NA	Aufarbeitung und Lagerung von Serum	Findet im Rahmen der Biobank Sammlung statt. Zuständig: Michela de Martino
2 x EDTA	NA	Aufarbeitung und Lagerung von Vollblut und Plasma	Findet im Rahmen der Biobank Sammlung statt. Zuständig: Michela de Martino
Frischgewebe	Sammlung in Transportmedium in 15 ml Falcon.	Aufarbeitung zu Tumorfragment en und/oder Einzelzellen	Zuständig: Annika Fendler, Bettina Ergün

#### **PROTOCOL** integer ID:

85335

#### **Keywords:**

Gewebesammlung, Gewebeaufarbeitung, Blase

Probentyp	Kurzbeschreibung Prozess	Zweck	Bemerkung
Gefriergewebe (Fresh-frozen)	Sammlung in 2 ml Kryoröhrchen, schockfrosten in LN, Lagerung bei -80°C	Lagerung für verschiedene Anwendungen	Findet im Rahmen der Biobank Sammlung statt. Zuständig: Michela de Martino

Tabelle 1: zu sammelnde biologische Proben

#### Einschlusskriterien für Patienten:

-

#### weitere Richtlinie zur Probenentnahme:

- falls der Tumor zu klein ist: fresh frozen priorisieren
- falls kein Tumor zu erkennen ist: Normalgewebe nur, falls schon TURB-Material vorhanden ist oder falls Bedarf für bestimmte Experimente ist

#### Verantwortliche:

#### Sammlung für folgende Arbeitsgruppen:

AG Fendler (Organoide) Urologische Forschung

#### Zuständige Labor:

Annika Fendler, Tel.: 515040 Michela de Martino, Tel.: 515040 Bettina Ergün, Tel. 515128/615009

#### Zuständige Klinik für Urologie:

Antonia Franz

Kira Kornienko, Tel. 615166

#### Zuständige Pathologie:

Simon Schallenberg, Tel.: 536054

Florian Roßner, Tel. Sefer Elezkurtaj

# Zuständige Klinik für Radiologie:

Markus Lerchbaumer, Tel.: 657084

#### Kontakt Patientenmanagment

Silvia Stark, Tel.: 615028

Nadine Stremlau, Tel.: 615029

### Kontakt Schnellschnitt

Ines Görmar, Tel.: 536136/636136

#### **MATERIALS**

#### Transportmedium

А	В	С	D	E
Menge		Bestandteil	Cat-No.	Bemerkung
500 ml	98 %	MEM	31095-029	
10,2 ml	2%	Zellshield (100x)	13-0050	vor dem 15.5.2023 wurde nur 1 % Zellshield verwendet

#### Gefriermedium

Menge	Bestandteil	Cat-No.
10 ml	DMSO	
90 ml	FBS	FBS. S 0615

50 ml Falcons

2 ml Kryoröhrchen (vorgelabelt im Schnellschnitt) Stanzen 6 mm (hinterlegt im Schnellschnitt) Gewebeschein + Stifte Sterile Glas-Petrischale und Pinzette

#### **BEFORE START INSTRUCTIONS**

#### Vor der OP:

Patienten werden von Michela de Martino im Rahmen der Biobank Planung identifiziert und gegebenenfalls gemeinsam besprochen.

Die Patientenliste mit Datum der vorstationären Aufnahme wird jeweils am Donnerstag an das Patientenmanagement geschickt.

Wenn ein Patient die EVEs unterschrieben hat und Blut abgenommen wurde, wird in SAP im Bemerkungsfeld für das OP-Personal vermerkt, dass sie die entnommene Blase nativ in das Schnellschnittlabor schicken sollen.

Ebenfalls am Donnerstag der Vorwoche eine Email mit Gewebewünschen an <a href="mailto:ines.görmar@charite.de">ines.görmar@charite.de</a> aus dem Schnellschnittlabor schicken und ggf. am OP-Tag nochmals telefonische Kontaktaufnahme.

Änderungen im OP-Plan sollten im besten Fall täglich überprüft und mit dem Team abgesprochen werden.

#### Am Tag der OP:

#### Vorbereitung:

Lokalisation des Tumors und Vortherapie recherchieren


Flüssigen Stickstoff, sowie die Tüte mit Gewebescheinen; Tubes und Stiften bereit haben.

# **Gewebesammlung im Schnellschnitt**

1

Nach Rückmeldung des Schnellschnitts geht eine Person zur Gewebeentnahme.

# 1.1



#### Arbeitsanleitung

2 4x 15 ml Falcons mit 12,2 ml Transportmedium (bis 9/2023 50 ml Falcon mit 15 ml) aus dem Kühlschrank im Schnellschnitt nehmen.

Bis 9/2023: Vorgelabelte Röhrchen aus dem Unterschrank nehmen und Probennummer auf Gewebeschein notieren.

Ab 9/2023: Röhrchen mit in den Schnellschnitt nehmen; zu vergebenen Probennummer vorher recherchieren und auf Gewebeschein notieren + Tubes labeln wenn klar ist, dass eine Gewebeentnahme erfolgen kann

3 Entnahmen durch den Pathologen:

Kriterium	Beschreibung Planung	
Makroskopische Heterogenität Falls makroskopisch unterschiedliche Regionen zu erkennen sind Proben aus den unterschiedlichen Regionen entnehmen.		
Vorbehandlung mit neoadjuvanter chemotherapy	Im Falle eines guten Ansprechens auf die neoadjuvante Therapie, möglichst eine Probe aus nicht-viablem Gewebe entnehmen. Rest aus viablen Bereichen.	

- 3.1 Mit einer Stanze 2x (für Frischgewebe und Fresh Frozen) je ein Stück Tumorgewebe entnehmen, welches horizontal in Mucosa- und Muskuläre (invasive) Seite geteilt und auf 2 Mediumröhrchen bzw. 2 Kryoröhrchen verteilt wird. Hierbei ist die Beschriftung T1 für die Mucosa und T2 für die Invasive Seite zu verwenden. (Pro 5 cm Durchmesser des Tumors wird eine Probe gesammelt.)
- 3.2 Mit einem Messer ein möglichst flaches Gewebestück aus dem tumornahen Normalgewebe, welches auf ein Mediumröhrchen und ein Kryoröhrchen aufgeteilt wird.

3.3 Dito für ein tumorfernes Normalgewebe. 3.4 wenn möglich Fotos der Blase/Entnahmestelle machen 4 Eintragen der Stücke in den Gewebeschein. 5 Eintragen der Patientendaten in die entsprechende Liste des Gewebeordners im Schnellschnitt. 6 Ggf. Lagerung der Fresh Frozen-Proben im TK des Schnellschnitts, sonst Mitnahme ins Labor und Lagerung in −70 °C TK. 1h **Aufarbeitung im Labor** 7 Gewebe sollte, wenn möglich am selben Tag verarbeitet werden, kann aber maximal über Nacht bei 4°C gelagert werden Zur Reduktion der Keimbelastung sollte das Gewebe 01:00:00 bei 8 Room temperature inkubiert werden 8 Das Gewebe wird im Labor in Stücke mit 1-2 mm Kantenlänge aufgeteilt. Die Fragmente eines Tumorstückes mixen, damit jedes Aliquot möglichst repräsentativ für das Tumorareal ist.

Je 8 (Entscheidung vom 29.6.2023: 16) Fragmente werden in 1 ml Gefriermedium in einem

Falls genug Fragmente für mehr als 4 Kryoröhrchen vorhanden sind, können auch mehr

9

Kryoröhrchen gelagert.

- Fragmente in einem Röhrchen vereinigt werden. Maximal werden 5 Kryoröhrchen jeder Entität eingefroren.
- 10 Proben über Nacht in Mr. Frosty einfrieren.
- 11 Am nächsten Tag werden die Kryoröhrchen in den Stickstofftank überführt und im Ordner "N2-Tank" dokumentiert.

## **Dokumentation**

- Patientendaten in Datei hinterlegen und korrespondierende Liquidnummer eintragen: \Charite.de\Centren\C08\UR\FO\Intern\PROBEN\_PATIENTEN\01-Gewebe\Gewebe\_FF\Biobank\_Gewebe\_ab01012019.xlsx
- In der Liquid-Sammelliste die korresspondierende Gewebenummer eintragen: \Charite.de\Centren\C08\UR\FO\Intern\PROBEN\_PATIENTEN\02-Liquid\Uro-Biobank\Biobanking-lfdListe\_ab190311.xlsx
- 14 In Labfolder die Vorlage "Tissue\_Collection\_Fragments" bzw. seit dem 15.5.2023 "Tissue\_Collection\_Fragments\_new\_15052023" ausfüllen und Bilder des Gewebebegleitscheins sowie des Entnahmeorts und des Gewebes vor der Aufarbeitung im Labor einfügen.