xtiemn00

December 18, 2022

1 Vsevolod Tiemnohorov

$1.1 \quad xtiemn00$


1.1.1 4.1 Základy

```
[]: import numpy as np
     import matplotlib.pyplot as plt
     import soundfile as sf
     MIDIFROM = 24
     MIDITO = 108
     SKIP\_SEC = 0.25
     HOWMUCH\_SEC = 0.5
     WHOLETONE\_SEC = 2
     # constants for my tones
     TONE_ONE = 31
     TONE_TWO = 79
     TONE_THREE = 82
     {\tt howmanytones} \ = \ {\tt MIDITO} \ - \ {\tt MIDIFROM} \ + \ 1
     tones = np.arange(MIDIFROM, MIDITO+1)
     orig, Fs = sf.read("../klavir.wav")
     N = int(Fs * HOWMUCH SEC)
     Nwholetone = int(Fs * WHOLETONE_SEC)
     n = np.arange(0, N)
     xall = np.zeros((MIDITO+1, N))
     samplefrom = int(SKIP_SEC * Fs)
     sampleto = samplefrom + N
     t = n / Fs
     for tone in tones:
         x = orig[samplefrom:sampleto]
         x = x - np.mean(x)
         xall[tone] = x
         samplefrom += Nwholetone
```

```
sampleto += Nwholetone
# code from above was taken from task
sf.write("../audio/a_orig.wav", xall[TONE_ONE], Fs)
sf.write("../audio/b_orig.wav", xall[TONE_TWO], Fs)
sf.write("../audio/c_orig.wav", xall[TONE_THREE], Fs)
# create three .wav files with my tones
_, ax = plt.subplots(3,2, figsize=(10, 10))
samplefrom = int(((TONE_ONE - MIDIFROM) * Fs * WHOLETONE_SEC) + (SKIP_SEC * Fs))
sampleto = int(samplefrom + N)
tone_d = orig[samplefrom:sampleto]
# code to show log PSD
dft_1 = np.fft.fft(tone_d)
dft_half_1 = np.abs(dft_1[:N // 2])
dft_half_log_1 = np.log(dft_half_1 ** 2 + 1e-5)
dft_x_1 = np.arange(dft_half_1.size) * (Fs / tone_d.size)
# build plot of sprektrum
ax[0, 1].set_title('Spektrum tonu 31')
ax[0, 1].plot(dft_x_1, dft_half_log_1)
ax[0, 1].set_xlabel('$f[Hz]$')
ax[0, 1].set_ylabel('$psd$')
ax[0, 1].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
sampleto = int(samplefrom + Fs/49.00 * 3) # change end of sample to show 3
⇒periods of tone
# build plot of 3 periods
ax[0, 0].plot(orig[samplefrom : sampleto])
ax[0, 0].set_xlabel('$f[Hz]$')
ax[0, 0].set_ylabel('$x(f)$')
ax[0, 0].set_title('Periody tonu 31')
ax[0, 0].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
# repeat this three times
samplefrom = int(((TONE_TWO - MIDIFROM) * Fs * WHOLETONE_SEC) + (SKIP_SEC * Fs))
sampleto = int(samplefrom + N)
```

```
tone_d = orig[samplefrom:sampleto]
dft_2 = np.fft.fft(tone_d)
dft_half_2 = np.abs(dft_2[:N // 2])
dft_half_log_2 = np.log(dft_half_2 ** 2 + 1e-5)
dft_x_2 = np.arange(dft_half_2.size) * (Fs / tone_d.size)
ax[1, 1].set title('Spektrum tonu 79')
ax[1, 1].plot(dft_x_2, dft_half_log_2)
ax[1, 1].set xlabel('$f[Hz]$')
ax[1, 1].set_ylabel('$psd$')
ax[1, 1].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
sampleto = int(samplefrom + Fs/783.99 * 3)
ax[1, 0].plot(orig[samplefrom : sampleto])
ax[1, 0].set_xlabel('$f[Hz]$')
ax[1, 0].set_ylabel('$x(f)$')
ax[1, 0].set_title('Periody tonu 79')
ax[1, 0].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
samplefrom = int(((TONE_THREE - MIDIFROM) * Fs * WHOLETONE_SEC) + (SKIP_SEC *_
 →Fs))
sampleto = int(samplefrom + N)
tone_d = orig[samplefrom:sampleto]
dft_3 = np.fft.fft(tone_d)
dft_half_3 = np.abs(dft_3[:N // 2])
dft_half_log_3 = np.log(dft_half_3 ** 2 + 1e-5)
dft_x_3 = np.arange(dft_half_3.size) * (Fs / tone_d.size)
ax[2, 1].set title('Spektrum tonu 82')
ax[2, 1].plot(dft_x_3, dft_half_log_3)
ax[2, 1].set_xlabel('$f[Hz]$')
ax[2, 1].set_ylabel('$psd$')
ax[2, 1].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
sampleto = int(samplefrom + Fs/932.33 * 3)
ax[2, 0].plot(orig[samplefrom : sampleto])
ax[2, 0].set_xlabel('$f[Hz]$')
ax[2, 0].set_ylabel('$x(f)$')
ax[2, 0].set_title('Periody tonu 82')
ax[2, 0].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.1.2 4.2 Určení základní frekvence

```
[]: import scipy.signal as ss

c_all = np.zeros(109) # array to store peak of every tone

# autocorrelate from 24 to 40 because correlation works well only for low values

for c in range(MIDIFROM, 41):
```

```
signal = xall[c]
    correlation = np.correlate(signal, signal, mode='full')[Fs // 2:]
    peak = np.argmax(correlation[200:])
    c_all[c] = Fs / (peak + 200)
    print("Tone ", c, " základní frekvence : ", c_all[c])
# find peaks from 41 to 108 with the help of DFT, because DFT works well (and \Box
 → faster than autocorrelation) only from 41's value
for c in range(41, MIDITO+1):
    dft = np.fft.fft(xall[c])
    G = np.log(np.abs(dft)**2 + 10 ** -5)
    peak,_ = ss.find_peaks(G, height=3, distance=2002)
    c_all[c] = peak[0] * 2
    print("Tone ", c, " základní frekvence : ", c_all[c])
_, bx = plt.subplots(3,1, figsize=(12, 26))
# code to show plots of DFT with marked peaks
bx[0].plot(dft_half_1[:200], color='r')
bx[0].axvline(c_all[TONE_ONE], -12, 12, color='b')
bx[0].set_xlabel('$f[Hz]$')
bx[0].set_ylabel('Korelace')
bx[0].set_title('Základní frekvence signalu 31')
bx[0].grid(alpha=0.5, linestyle='--')
bx[1].plot(dft_half_2[:800], color='r')
bx[1].axvline(c_all[TONE_TWO], -12, 12, color='b')
bx[1].set xlabel('$f[Hz]$')
bx[1].set_ylabel('Korelace')
bx[1].set title('Základní frekvence signalu 79')
bx[1].grid(alpha=0.08, linestyle='--')
bx[2].plot(dft_half_3[:1000], color='r')
bx[2].axvline(c_all[TONE_THREE], -12, 12, color='b')
bx[2].set_xlabel('$f[Hz]$')
bx[2].set_ylabel('Korelace')
bx[2].set_title('Základní frekvence signalu 82')
bx[2].grid(alpha=0.01, linestyle='--')
plt.show()
```

Tone 24 základní frekvence : 32.83173734610123 Tone 25 základní frekvence : 34.78260869565217

```
Tone
      26
          základní frekvence :
                                  36.866359447004605
Tone
      27
          základní frekvence :
                                  39.05614320585842
Tone
      28
          základní frekvence :
                                  41.37931034482759
Tone
      29
          základní frekvence :
                                  43.83561643835616
Tone
      30
          základní frekvence :
                                  46.46660212971926
Tone
      31
          základní frekvence :
                                  49.23076923076923
Tone
      32
          základní frekvence :
                                  52.17391304347826
Tone
      33
          základní frekvence :
                                  55.23590333716916
Tone
      34
          základní frekvence :
                                  58.53658536585366
Tone
      35
          základní frekvence :
                                  62.01550387596899
Tone
      36
          základní frekvence :
                                  65.66347469220246
Tone
      37
          základní frekvence :
                                  69.56521739130434
Tone
      38
          základní frekvence :
                                  73.73271889400921
Tone
      39
          základní frekvence :
                                  78.04878048780488
Tone
      40
          základní frekvence :
                                  82.75862068965517
Tone
      41
          základní frekvence :
                                  88.0
Tone
      42
          základní frekvence :
                                  92.0
Tone
      43
          základní frekvence :
                                  98.0
Tone
      44
          základní frekvence :
                                  104.0
Tone
      45
          základní frekvence :
                                  110.0
Tone
      46
          základní frekvence :
                                  118.0
Tone
      47
          základní frekvence :
                                  124.0
Tone
      48
          základní frekvence :
                                  130.0
Tone
      49
          základní frekvence :
                                  138.0
Tone
      50
          základní frekvence :
                                  146.0
Tone
      51
          základní frekvence :
                                  156.0
Tone
      52
          základní frekvence :
                                  164.0
Tone
      53
          základní frekvence :
                                  350.0
Tone
      54
          základní frekvence :
                                  370.0
Tone
      55
          základní frekvence :
                                  392.0
Tone
      56
          základní frekvence :
                                  208.0
Tone
      57
          základní frekvence :
                                  220.0
Tone
      58
          základní frekvence :
                                  234.0
Tone
      59
          základní frekvence :
                                  248.0
Tone
      60
          základní frekvence :
                                  262.0
Tone
      61
          základní frekvence :
                                  278.0
Tone
      62
          základní frekvence :
                                  294.0
Tone
      63
          základní frekvence :
                                  312.0
Tone
      64
          základní frekvence :
                                  330.0
Tone
      65
          základní frekvence :
                                  350.0
Tone
      66
          základní frekvence :
                                  370.0
Tone
      67
          základní frekvence :
                                  392.0
Tone
      68
          základní frekvence :
                                  416.0
Tone
      69
          základní frekvence :
Tone
      70
          základní frekvence :
                                  466.0
Tone
      71
          základní frekvence :
                                  494.0
Tone
      72
          základní frekvence :
                                  524.0
Tone
      73
          základní frekvence :
                                  554.0
```

```
Tone
      74
          základní frekvence :
                                 588.0
Tone
      75
          základní frekvence :
                                 622.0
Tone
      76
          základní frekvence :
                                 660.0
Tone
      77
          základní frekvence :
                                 698.0
Tone
      78
          základní frekvence :
                                 740.0
Tone
      79
          základní frekvence :
                                 784.0
Tone
      80
          základní frekvence :
                                 830.0
Tone
      81
          základní frekvence :
                                 882.0
Tone
      82
          základní frekvence :
                                 932.0
Tone
      83
          základní frekvence :
                                 988.0
Tone
      84
          základní frekvence :
                                 1046.0
Tone
      85
          základní frekvence :
                                 1108.0
Tone
      86
          základní frekvence :
                                 1174.0
Tone
      87
          základní frekvence :
                                 1244.0
Tone
      88
          základní frekvence :
                                 1318.0
Tone
          základní frekvence :
      89
                                 1396.0
Tone
      90
          základní frekvence :
                                 1478.0
          základní frekvence :
Tone
      91
                                 1566.0
Tone
      92
          základní frekvence :
                                 1660.0
Tone
      93
          základní frekvence :
                                 1758.0
Tone
      94
          základní frekvence :
                                 1864.0
Tone
      95
          základní frekvence :
                                 1976.0
Tone
      96
          základní frekvence :
                                 2094.0
Tone
      97
          základní frekvence :
                                 2218.0
Tone
      98
          základní frekvence :
                                 2350.0
Tone
      99
          základní frekvence :
                                 2490.0
Tone
      100
           základní frekvence :
                                  2638.0
Tone
      101
           základní frekvence :
                                  2796.0
Tone
      102
           základní frekvence :
                                  2962.0
Tone
      103
           základní frekvence :
                                  3138.0
Tone
      104
           základní frekvence :
                                  3324.0
Tone
      105
           základní frekvence :
                                  3522.0
Tone
      106
           základní frekvence :
                                  3732.0
      107
           základní frekvence :
Tone
                                  3954.0
Tone
      108 základní frekvence:
                                  4188.0
```

