Jan Laštovička

jan.lastovicka@upol.cz 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Úvod do programovacích stylů Třetí manuál ke knihovně omw (verze 3)

verze z 18. října 2023

Knihovna je rozdělena do dvou souborů micro widget.py a omw.py. Oba soubory musí být ve stejném adresáři jako program, který jej má používat. Pro použití stačí importovat modul:

from omw import *

Knihovna se nejlépe používá v prostředí IDLE. Pro použití jinde si přečtěte závěrečnou sekci.

Následuje popis tříd uživatelského rozhraní.

Třída OMWObject

Instance třídy jsou objekty, které mohou odesílat události.

Vlastnosti:

• change level (nezáporné celé číslo) – hodnota udává úroveň změny. Události o změně (ev changing a ev change) se zasílají, pouze pokud je úroveň změny nula (vlastnost je pouze pro čtení, výchozí hodnota: 0)

Zprávy:

- object.send event(event, arg1, arg2, ...) zašle událost event s argumenty arq1, arq2, ...
- object. changing () Zpráva se objektu zasílá před změnou objektu object. Pokud je úroveň změny nula, pak zašle událost ev changing. Poté zvýší úrověň změny.
- object.change() Zpráva se objektu zasílá po změně objektu object. Sníží úrověň změny a pokud je úroveň změny nula, pak zašle událost ev change.

Události:

• object.ev changing(sender) - Chystá se změna sender. Zašle zprávu changing bez argumentů objektu object.

- object.ev_change(sender) Provedla se změna sender. Zašle zprávu change bez argumentů objektu object.
- object.ev_button_clicked(sender, button) Bylo stisknuto tlačítko button nalézající se v sender. Zašle událost ev_button_clicked s argumentem button.

Třída Window

Přímý potomek třídy OMWObject. Instance třídy Window jsou grafická okna.

Vlastnosti:

widget (ovládací prvek nebo None) – obsah okna (výchozí hodnota: None)

Zprávy:

- window.destroy() zavře okno
- window.mainloop() Předá řízení hlavnímu oknu window. Nutné volat na závěr programu mimo prostředí IDLE. Viz poslední sekce.

Vytvořením přímé instance třídy Window se zobrazí okno, které instance reprezentuje. První vytvořené okno je hlavní, ostatní jsou vedlejší. Při zavření hlavního okna dojde k zavření všech vedlejších oken. Počátek soustavy souřadnic je v levo nahoře. Osa x roste směrem doprava a osa y dolů. Jednotkou vzdálenosti je jeden pixel. Výchozí rozměry okna jsou 297 na 210 pixelů.

Třída Widget

Přímý potomek třídy ${\tt OMWObject}.$ Instance třídy ${\tt Widget}$ jsou ovládací prvky.

Zprávy:

• widget.move $(dx, dy) \Rightarrow widget$ - posune ovládací prvek o zadané přírůstky

Třída AtomicWidget (atomický ovládací prvek)

Přímý potomek třídy Widget. Instance třídy AtomicWidget jsou atomické (dále nedělitelné) ovládací prvky.

Vlastnosti:

- x (číslo) xová souřadnice popisku (výchozí hodnota: 0)
- y (číslo) yová souřadnice popisku (výchozí hodnota: 0)

Třída TextedWidget

Přímý potomek třídy AtomicWidget. Instance třídy TextedWidget jsou ovládací prvky s textem.

Vlastnosti:

• text (řetězec) – text ovládacího prvku (výchozí hodnota: "")

Třída Label

Přímý potomek třídy TextedWidget. Instance třídy Label jsou popisky.

Třída Button

Přímý potomek třídy TextedWidget. Instance třídy Button jsou tlačítka. Zprávy:

• button.button_click() => button - Zašle událost ev_button_clicked s argumentem button. Zpráva button_click se zašle při kliku na tlačítko.

Třída Entry

Přímý potomek třídy TextedWidget. Instance třídy Entry jsou textová pole.

Třída SelectableWidget

Přímý potomek třídy AtomicWidget. Instance třídy SelectableWidget jsou vybratelné ovládací prvky.

Vlastnosti:

• value (logická hodnota) – hodnota ovládacího prvku určující, zda je prvek vybraný (výchozí hodnota: False)

Zprávy:

- widget .is_selected() rozhodne, zda je ovládací prvek vybraný.
- widget.toggle() => widget přepne vybrání prvku.

Třída Checkbox

Přímý potomek třídy SelectableWidget. Instance třídy Checkbox jsou zaškrtávátka.

Třída Radiobutton (přepínač)

Přímý potomek třídy SelectableWidget. Instance třídy Radiobutton jsou přepínače.

Třída Group

Přímý potomek třídy Widget. Instance třídy Group jsou skupiny ovládacích prvků.

Vlastnosti:

• items (pole ovládacích prvků) – prvky skupiny (výchozí hodnota: [])

Zprávy:

- group.check_items(items) => group zkontroluje, zda jsou items možné prvky skupiny. Pokud kontrola selže, vyvolá výjimku. Kontrola probíhá před nastavením prvků skupiny zprávou set_items. Kontrola probíhá tak, že se zkontroluje každý prvek pole items zprávou check_item (viz níže). Obsluhu je v potomcích třídy možné přepsat.
- group.check_item(item) => group zkontroluje, zda je item možný prvek skupiny. Pokud kontrola selže, vyvolá výjimku. Obsluhu je v potomcích třídy možné přepsat.

Mimo IDLE

V prostředí různém od IDLE je na závěr potřeba poslat zprávu main_loop bez argumentů hlavnímu oknu. Například:

```
from omw import *
w = Window()
l = Label().set_text("Meloun")
w.set_widget(l)
w.main_loop()
```