Магнетизм

1. Закон Біо-Савара-Лапласа

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I[d\vec{l}\ \vec{r}\,]}{r^3}\,,$$

2. Сила Лоренца (Змінює напрямок)

$$\vec{F}_L = q[\vec{v}\vec{B}] \ , \quad F_L = qvB\sin\alpha \ . \label{eq:FL}$$

3. Сила Ампера (Сила з якою маг. поле діє на провідник)

$$d\vec{F}_A = I[d\vec{l}\vec{B}], \qquad F_A = BIl\sin\alpha$$

4. Магнітний диполь витка площею S з струмом I:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$
, $p_m = IS$.

5. Енергія магнітного диполя в магнітному полі:

$$W = -\vec{p}_m \vec{B}$$
, $W = -p_m B \cos \alpha$.

Електромагнетизм:

1. Закон Фарадея(Визначає ЕРС за допомогою поток магнітної індукції):

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = LI,$$

2. Індуктивність соленоїда:

 $L = \mu \mu_0 n^2 l S$, n - кількість витків на одиницю довжини соленоїда, <math>l - довжина соленоїда, S - площа перерізу, м'ю – маг. проникність осердя.

3. Формула для ЕРС самоіндукції:

$$\mathcal{E}_{si} = -L \frac{dI}{dt}.$$

4. Вектор густини струму зміщення:

$$\vec{j}_{\text{\tiny 2M}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$
.

5. Закон повного струму:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} \, = I + I_{_{\rm 3M}} \, , \label{eq:fitting}$$

Де Н – вектор напруженості маг поля та охоплені контуром, І – сила струму провідності, Ізм – сила струму зміщення.

6. Рівняння Максвелла в інтегральній формі:

$$\oint_{(I)} \vec{E}d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{(S)} \vec{B}d\vec{S} ,$$

$$\int_{(I)} \vec{H}d\vec{S} = \int_{(S)} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S} ,$$

$$\oint_{(S)} \vec{B}d\vec{S} = 0 ,$$

$$\oint_{(S)} \vec{D}d\vec{S} = q ,$$

Перше рівняння – закон Фарадея, друге рівняння – закон повного струму, третє рівняння – констатує відсутність магнітних зарядів, четверте рівняння ϵ наслідком закону Кулона.

Е – напруженость елек поля, Н – папружн. магнітного поля. D – вектор індукції елек поля і В – вектор індукції магніт поля. ј – вектор густини струму.

7. Рівняння Максвела в диференціальній формі (Завдякі теор. Стокса та Остроградського-Гауса можно записати рівняння М. в диф. формі)

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

 $rot \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, де p — густина сторонніх зарядів. E — напруженость елек поля, H — папружн. магнітного поля.

 $rot\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$, D — вектор індукції елек поля і B — вектор індукції магніт поля. j — вектор густини струму.

$$div\vec{B}=0\,,$$

$$div\vec{D} = \rho$$
,

Механічні коливання

1. Коефіцієнт жорсткості коливальної системи:

1. Коефіцієнт жорсткості коливальної системи:
$$k = \left. \frac{d^2 U}{dX^2} \right|_{X=X_0},$$
 де U — потенціальна енергія коливальної системи.

2. Диф. Рівняння для вільних незгасаючих гармонічних коливань

$$\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$
, де х – зміщення відносно положення рівноваги. ω_0 – власна частота.

3. Розв'язок диференціального рівняння вільних незг. гармонічних коливань:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

4. Період власних коливань:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}.$$

5. Власна частота для пружинного, математичного та фізичного маятників:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$
, $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{mg\ell}{I}}$. $k-$ коеф. жорсткісті пружини.

6. Диференціальне рівняння для вільних згасаючих гармонічних коливань:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0.$$

7. Розв'язок диф. рівняння вільних згасаючих коливань:

$$x(t) = Ae^{-\beta t}\cos(\tilde{\omega}_0 t + \varphi_o),$$

де $\tilde{\omega}_0 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ — частота коливань, β — коефіцієнт згасання.

8. Формули для часу релаксації, логарифмічного декремента та добротності:

$$\tau = \frac{1}{\beta}, \qquad \theta = \frac{\tilde{T}}{\tau}, \qquad Q = \frac{\pi}{\theta},$$

де
$$\tilde{T} = \frac{2\pi}{\tilde{\omega}_0}$$
.

Релаксація — це процес, через який система повертається до свого стабільного стану або рівноваги після зовнішнього впливу.

Логарифмічний декремент — це міра затухання коливань у системі, що коливається.

Добротність — це параметр, який описує, наскільки ефективно коливається система.

9. Диференціальне рівняння для вимушених коливань:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_m \cos \omega t.$$

В якому, як і раніше, $\beta \equiv \frac{\eta}{2m}$ — коефіцієнт згасання, $\omega_0^2 \equiv \frac{k}{m}$ — власна частота,

a
$$f_m \equiv \frac{F_{\text{max}}}{m}$$
.

10. Розв'язок диф. рівняння вимушених коливань:

$$x(t) = A\cos(\omega t - \alpha)$$
,

де
$$A = \frac{f_m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$
 – амплітуда коливань, ω – частота

зовнішньої сили, $\alpha = \arctan \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ — різниця фаз коливань між зовнішньою силою та змішенням.

11. Формули для резонансної частоти та амплітуди коливань при резонансі:

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \,, \qquad \qquad A_p = \frac{F_{\rm max}}{2m\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \,. \label{eq:deltapprox}$$

Електромагнітні коливання

1. Часова залежність зарядку в електричному контурі при власних коливаннях:

$$q(t) = Q_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

де Q_{\max} – амплітуда заряду, ω_0 – власна частота, φ_0 – початкова фаза.

2. Формула Томпсона для частоти та формула для періоду власних коливань контуру:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC},$$

де $C - \epsilon$ мність, L -індуктивність.

3. Залежність заряду від часу під час вільних згасаючих електричних коливаннях:

$$q(t) = Q_{\max} e^{-\beta t} \cos(\tilde{\omega}_0 t + \varphi_0),$$

де $\tilde{\omega}_0 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ — частота згасаючих коливань, Q_{\max} — амплітудне значення заряду для моменту часу t=0.

 Коефіцієнт згасання, час релаксації, логарифмічний декремент і добротність коливального контуру:

$$\beta = \frac{R}{2L}, \qquad \tau = \frac{2L}{R}, \qquad \theta = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}, \qquad Q \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}},$$

(формули для логарифмічного декременту та добротності справедливі за умови $\beta << \omega_0$).

5. Залежність заряду від часу для усталених коливань, збурених зовнішньою періодичною напругою $U_{306}(t) = U_{\max} \cos \omega t$, описуються виразом

$$q(t) = Q_{\text{max}} \cos(\omega t - \alpha)$$
,

де
$$Q_{\max}(\omega) = \frac{U_{\max}}{L\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}$$
 — амплітудне значення заряду,

$$\alpha = arctg \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$
 — різниця фаз коливань заряду та зовнішньої напруги.

6. Залежність сили струму від часу для усталених коливань, збурених зовнішньою періодичною напругою $U_{306}(t) = U_{\max} \cos \omega t$, описуються виразом

$$I(t) = I_{\text{max}} \cos(\omega t - \varphi_{3c})$$

де
$$I_{\max} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$
 — амплітудне значення сили струму,

$$\phi_{3C}=arctg\,rac{X_L-X_C}{R}$$
 — зсув фаз між коливаннями сили струму та напруги.

 Індуктивний опір, ємнісний опір, реактивний опір і повний опір при паралельному з'єднанні елементів кола

$$X_L = \omega L$$
, $X_C = \frac{1}{\omega C}$, $X = X_L - X_C$, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.

8. Потужність змінного струму

$$\langle P \rangle = I_{\partial} U_{\partial} \cos \varphi_{3c}$$
,

де $I_{\partial} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$, $U_{\partial} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ — діючі значення сили струму та напруги,

 $\cos \varphi_{3c} = \frac{R}{Z_{noc}}$ — коефіцієнт потужності для кола з послідовним з'єднанням

елементів.

1. Активний опір (резистивний опір):

- Активний опір пов'язаний з реальними втратами енергії, які відбуваються в резисторах. Енергія, яка проходить через резистор, частково перетворюється в тепло.
- Омічний опір не залежить від частоти змінного струму і діє однаково для постійного та змінного струмів.

2. Емнісний опір (реактивний опір конденсаторів):

- Ємнісний опір виникає в колах, де присутні конденсатори. Він залежить від частоти змінного струму: чим вища частота, тим менший ємнісний опір.
- Ємнісний опір заважає зміні напруги в колі, тобто коли напруга змінюється, конденсатор накопичує або віддає заряд, що створює опір зміні струму.

3. Індуктивний опір (реактивний опір котушок індуктивності):

- Індуктивний опір зустрічається у колах з індукторами (котушками). Цей тип опору також залежить від частоти змінного струму: чим вища частота, тим більший індуктивний опір.
- Індуктивний опір пов'язаний з електромагнітною індукцією. Коли струм через індуктор змінюється, утворюється магнітне поле, яке намагається протидіяти цій зміні (закон Ленца).

Змінний струм (АС, від англ. Alternating Current) — це тип електричного струму, в якому напрямок та величина струму періодично змінюються відносно часу.