Laboratorium 3

Cel ćwiczenia:

- opanowanie projektowania filtrów za pomocą prostych funkcji oraz aplikacji okienkowej;
- zrozumienie zagadnienia dekompozycji filtrów NOI na sekcje bikwadratowe (ang. SOS);
- zrozumienie metody podziału na bloki przy filtracji sygnałów bardzo długich (np. w czasie rzeczywistym
- 1. Za pomocą funkcji firl metoda prób i błędów zaprojektuj dolnoprzepustowy filtr SOI o minimalnym rzędzie spełniający zadane wymagania:
 - pasmo przepustowe od 0 do 0.025*Fs/2
 - pasmo zaporowe od 0.050*Fs/2 do końca
 - zafalowania w paśmie przepustowym: 1 dB
 - tłumienie w paśmie zaporowym: 60 dB

Wyświetl charakterystykę amplitudową i fazową (freqz) oraz opóźnienie grupowe (grpdelay). Sprawdź czy wymagania zostały spełnione. Wyświetl zera i bieguny na okręgu jednostkowym (zplane).

Uwaga 1: We wszystkich funkcjach dotyczących projektowania filtrów w Matlabie parametry częstotliwościowe są unormowane do częstotliwości Nyquista czyli w=1.0 odpowiada Fs/2.

Uwaga 2: Wymagania są wysokie – proszę się nie zdziwić, że rząd filtru wychodzi trzycyfrowy!

- 2. Za pomocą narzędzia fdatool(albo filterDesigner)zaprojektuj filtr jak w 1 wyświetl i porównaj charakterystyki z zadań 1 oraz 2 a następnie oceń o ile lepiej/gorzej wyszedł filtr.
 - **EXTRA**: Interesujące zagadnienie badawcze: co w tych wymaganiach na filtr najsilniej wpływa na rząd filtru?
- 3. Za pomocą pary funkcji buttord/butter zaprojektuj filtr o NOI o minimalnym rzędzie spełniający wymagania punktu 1. Wyświetl charakterystykę amplitudową i fazową oraz opóźnienie grupowe. Sprawdź czy wymagania zostały spełnione. Wyświetl zera i bieguny na okręgu jednostkowym. Powtórz zadanie dla filtrów Czebyszewa i eliptycznego tu już użyj narzędzia fdatool/filterDesigner. Uwaga: fdatool/filterDesigner można użyć do wyświetlenia charakterystyk wszystkich filtrów na jednym wykresie (ikonka), wynik projektowania z zadaniem 1 należy wtedy zaimportować do filterDesigner'a i być może zapisać w aplikacji "Filter Manager".
- 4. Zaprojektuj (fdatool()) filtr NOI rzędu 10 lub wyższego (samodzielnie dobierz jakieś wymagania). Porównaj wartość największego i najmniejszego co do modułu współczynnika. Przetestuj jego realizację w strukturze prostej filter() przy pomocy: impulsu jednostkowego, skoku jednostkowego, sinusoidy w paśmie przepustowym i zaporowym.

Zdekomponuj filtr na sekcje bikwadratowe i przetestuj ponownie – przyda się funkcja sosfilt (), po drodze warto zrozumieć co to jest ta macierz Lx6:-).


Uwaga 1: filterDesigner może zaprojektować współczynniki w strukturze prostej lub kaskadowej – przełącza się to w menu "Edit".

Uwaga 2: współczynniki można wyeksportować do zmiennych Matlaba (menu "File=>Export")

- 5. Zarejestruj lub wygeneruj bardzo długi sygnał (np. 60 sekund przy Fs=48 kHz). Podziel na krótkie bloki i przefiltruj bloki po kolei filtrem SOI (dowolnie zaprojektowanym). Zadbaj o zapamiętanie stanu filtru pomiędzy blokami, aby na początku kolejnego bloku nie powstał stan przejściowy.
- 6. Zrealizuj to samo za pomocą fftfilt() (uwaga, tu samodzielnie musisz zadbać o sklejanie na granicach bloków!)
 - W obu przypadkach odsłuchanie sygnału może wykazać, że sklejanie się nie udało :-).

ZADANIA EXTRA:

7. Stwórz własną funkcję mysoi(B, x) realizującą filtrację SOI dowolnego rzędu (w uproszczeniu 2 rzędu). Porównaj działanie funkcji z wbudowaną funkcją filter dla wektora $B = [1 \ 2 \ 1]$ (tzn. sprawdź, czy działa tak samo i jak duża jest różnica wynikająca np. z innego zaokrąglania wyników).



8. Stwórz własną funkcję mynoi(A,x) realizującą filtrację NOI dowolnego rzędu (w uproszczeniu 2 rzędu) bez zer w filtrze. Współczynniki filtru podawane są w wektorze A. Porównaj działanie funkcji z wbudowaną funkcją filter dla wektora A = [1.00 -1.78 0.80].

