

【公共運輸旅運資料標準】 航空系統 標準資料產製範例說明文件 (Inbound)

文件版本:第二版

標準編號: V2.0

研擬單位:交通部

聯絡方式:臺北市中正區仁愛路1段50號

提出日期:中華民國106年12月

版本紀錄


版本	日期	說明	撰寫人員
V1.0	106.10.31	第一版	王國琛 吳怡潔
V2.0	106.12.19	第二版	王國琛 吳怡潔
V2.0.1	109.02.12	1. 營運通阻資料補充資料提供方式說明	王國琛 簡珮倫

目錄

目釒	录	i
昌	目錄	ii
1.	航空機場資料 XML	1
2.	航空公司資料 XML	3
3.	航空航線資料 XML	5
4.	航空航線網路拓撲資料 XML	8
5.	航空定期飛行班表資料 XML	11
6.	航空月飛行班表資料 XML	16
7.	航空週飛行班表資料 XML	20
8.	航空日飛行班表資料 XML	24
9.	航空站別航班顯示資料 XML	29
10.	航空班機航班顯示資料 XML	36
11.	航空營運通阻資料 XML	41
12.	航空營運最新消息資料	45
13.	航空營運業者資料 XML	48
附釒	\$一、業管機關代碼表	50
附釒	^{象二、} 資料提供平臺代碼表	52
附釒	象三、城市簡碼表	53

圖目錄

昌	1	長榮 Logo 網址圖示	4
昌	2	國內航線圖	7
昌	3	長榮航空兩岸服務航線資料示意圖	7
昌	4	航線及航線航段說明	.10
昌	5	長榮航空北美服務航線資料示意圖	10
昌	6	松山機場定期航班班表	.15
昌	7	松山機場每日航空班表	.27
昌	8	FIDS 站別顯示資料圖示說明	.35
昌	9	FIDS 班機顯示資料圖示說明	.39
昌	10) FIDS 站別及班機顯示資料圖示差異說明	40
昌	11	香港國際機場通阻公告	44
昌	12	2	47



動態資料

資料清單及檔案命名規則

說明: 資料清單及資料檔案命名名稱對照表

項次	資料項目名稱	備註
1	航空機場資料 XML	AirportList.xml
2	航空公司資料 XML	AirlineList.xml
3	航空航線資料 XML	AirRouteList.xml
4	航空航線網路拓撲資料 XML	AirRouteNetworkList.xml
5	航空定期飛行班表資料 XML	AirGeneralFlightScheduleList.xml
6	航空月飛行班表資料 XML	AirMonthlyFlightScheduleList.xml
7	航空週飛行班表資料 XML	AirWeeklyFlightScheduleList.xml
8	航空日飛行班表資料 XMI	AirDailyFlightScheduleList.xml
9	航空站別航班顯示資料 XML	AirFIDSAirportList.xml
10	航空班機航班顯示資料 XML	AirFIDSFlightlList.xml
11	航空營運通阻資料 XML	AirAlertList.xml
12	航空營運最新消息資料 XML	AirNewsList.xml
13	航空營運業者資料 XML	AirOperatorList.xml

1. 航空機場資料 XML

說明:描述機場基本資料。

<AirportList>

欄位名稱		中文解釋	備註
UpdateTime		XML 更新日期時間	ISO8601 格式
			(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
Upo	dateInterval	資料更新週期(秒)	86400·若為不定期更新則填「-1」
Aut	horityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA,請詳見附錄一
Air	oorts	機場資料	包絡多筆
	Airport	機場資料	單筆

<Airport>

欄位名稱		中文解釋	備註
AirportID		機場代碼	例如:TPE
Airp	oortName	機場名稱	
	Zh_tw	機場中文名稱	例如:桃園
	En	機場英文名稱	例如:Taoyuan
Airp	ortIATA	機場 IATA 國際代碼	例如:TPE
Airp	oortICAO	機場 ICAO 國際代碼	例如:RCTP
Airp	ortNationality	機場國籍	例如: TW
Airp	ortPosition	機場位置	
	PositionLat	位置緯度	參照格式 WGS84
			例如: 25.07701(小數點後五碼)
	PositionLon	位置經度	參照 WGS84
			例如: 121.23197(小數點後五碼)
Airp	ortCityName	機場所屬城市	例如:桃園市
Airp	ortAddress	機場地址	例如:桃園市大園區航站南路9號
Airp	oortPhone	機場聯繫電話	例如:03-2735081

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

<AirportList>

- <UpdateTime>2017-08-16T10:03:12+08:00</UpdateTime>
- <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
- <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>

```
<Airports>
        <Airport>
             <AirportID>TPE</AirportID>
            <AirportName>
                <Zh_tw>桃園</Zh_tw>
                <En>Taoyuan</En>
             </AirportName>
             <AirportIATA>TPE</AirportIATA>
             <AirportICAO>RCTP</AirportICAO>
             <AirportNationality>TW</AirportNationality>
             <AirportPosition>
                <PositionLat>25.07701</PositionLat>
                <PositionLon>121.23197</PositionLon>
             </AirportPosition>
             <AirportCityName>桃園市</AirportCityName>
             <AirportAddress>桃園市大園區航站南路9號</AirportAddress>
             <AirportPhone>03-2735081</AirportPhone>
        </Airport>
        .....
    </Airports>
</AirportList>
```

2. 航空公司資料 XML

說明:描述航空公司資料。

<AirlineList>

欄	位名稱	中文解釋	備註
Up	dateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
			ddTHH:mm:sszzz)
Up	dateInterval	資料更新週期(秒)	86400、若為不定期更新則填「-
			1」。
Au	thorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA,請詳見附錄一
Air	lines	航空公司資訊	包絡多筆
	Airline	航空公司資料	單筆

<Airline>

欄位名	含稱	中文解釋	備註
AirlineID		航空公司 IATA 國際代碼	例如:BR
Airlin	eName	航空公司名稱	
	Zh_tw	航空公司中文名稱	例如:長榮航空股份有限公司
	En	航空公司英文名稱	例如:EVA Airways Corporation
Airlin	eNameAlias	航空公司簡稱	
	Zh_tw	航空公司中文簡稱	例如:長榮航空
	En	航空公司英文簡稱	例如:EVA
Airlin	elATA	航空公司 IATA 國際代碼	例如:BR
Airlin	elCAO	航空公司 ICAO 國際代碼	例如:EVA
Airlin	eEmail	航空公司電子信箱	例如:
			https://eservice.evaair.com/online/h
			tml/global/Asi0a230_c.asp
AirlineAddress		航空公司地址	例如:桃園縣蘆竹鄉新南路一段 376
			號
Airlin	ePhone	航空公司聯繫電話	例如:03-3516219
AirlineNationality		航空公司國籍	例如:TW
Airlin	eURL	航空公司網址	例如:https://www.evaair.com/zh-
			tw/index.html
Airlin	eLogoURL	航空公司 Logo 網址	例如:http://www.taoyuan-
			airport.com/uploads/airlogo/br.gif

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

```
<AirlineList>
 <UpdateTime>2017-08-16T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
 <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
 <Airlines>
    <Airline>
         <AirlineID>BR</AirlineID>
         <AirlineName>
             <Zh_tw>長榮航空股份有限公司</Zh_tw>
             <En>EVA AIRWAYS CORP.</En>
        </AirlineName>
         <AirlineNameAlias>
             <Zh_tw>長榮航空</Zh_tw>
             <En>EVA</En>
         </AirlineNameAlias>
         <AirlineIATA>BR</AirlineIATA>
         <AirlineICAO>EVA</AirlineICAO>
         <AirlineEmail>https://eservice.evaair.com/online/html/global/Asi0a230_c.asp<
    /AirlineEmail>
         <AirlineAddress>桃園縣蘆竹鄉新南路一段 376 號</AirlineAddress>
         <AirlinePhone>03-3516219</AirlinePhone>
         <AirlineNationality>TW</AirlineNationality>
         <AirlineURL>https://www.evaair.com/zh-tw/index.html</AirlineURL>
         <AirlineLogoURL>http://www.taoyuan-
    airport.com/uploads/airlogo/br.gif</AirlineLogoURL>
    </Airline>
 </Airlines>
</AirlineList>
```

圖 1 長榮 Logo 網址圖示

3. 航空航線資料 XML

說明:描述航線資料。

<AirRouteList>

欄位名稱	中文解釋	備註
UpdateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval	資料更新週期(秒)	86400、若為不定期更新則填「-
		1」。
AuthorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
		Ex:CAA·請詳見附錄一
EffectiveDate	有效起始日期	YYYY-MM-DD
ExpireDate	有效終止日期	YYYY-MM-DD
		(本欄位通常為空值)
AirRoutes	航線資訊	包絡多筆
AirRoute	航線資料	單筆

<AirRoute>

欄位名稱			中文解釋	備註
AirRouteID		ID	航線代碼	例如:TPE- XIY
AirR	AirRouteName		航線名稱	台北-西安
	Zh.	_tw	航線中文名稱	例如:台北-西安
	En		航線英文名稱	例如:TPE XIY
AirR	oute	Description	航線描述	
Airlir	ne		航空公司	(可包絡多筆)
	Air	lineID	航空公司代碼	IATA 國際代碼,例如:BR
	Air	lineName	航空公司名稱	
		Zh_tw	航空公司中文名稱	例如:長榮航空股份有限公司
		En	航空公司英文名稱	例如: EVA AIRWAYS CORP.
IsCo	IsCodeSharing		是否為聯營航線	0=否,1=是
Start	Airp	ortID	航線起點機場代碼	以桃園國際機場為例·如:TPE
End/	EndAirportID		航線迄點機場代碼	以西安國際機場為例·如:XIY
AirFlightType		Гуре	航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包
				機, 5:國內包機, 6:兩岸包機,-2:特
				殊
AirRo	oute	MapURL	航線路線圖網址	

*灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

```
<AirRouteList>
 <UpdateTime>2017-08-16T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
 <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
 <EffectiveDate>2017-01-01</EffectiveDate>
 <ExpireDate>2017-12-31</ExpireDate>
 <AirRoutes>
    <AirRoute>
        <AirRouteID>TPE-XIY</AirRouteID>
        <AirRouteName>
             <Zh_tw>台北-西安</Zh_tw>
             <En>TPE-XIY</En>
        </AirRouteName>
        <AirRouteDescription>...</AirRouteDescription>
        <Airline>
             <AirlineID>BR<AirlineID>
             <AirlineName>
                 <Zh_tw>長榮航空股份有限公司</Zh_tw>
                 <En>EVA AIRWAYS CORP.</En>
             </AirlineName>
        </Airline>
        <IsCodeSharing>1</IsCodeSharing>
        <StartAirportID>TPE</StartAirportID>
        <EndAirportID>XIY</EndAirportID>
        <AirFlightType>3 </AirFlightType>
        <AirRouteMapURL>...</AirRouteMapURL>
        <RouteDistance>...</RouteDistance>
    </AirRoute>
 </AirRoutes>
</AirRouteList>
```




圖 2 國內航線圖



圖 3 長榮航空兩岸服務航線資料示意圖

4. 航空航線網路拓撲資料 XML

說明:描述航線網路拓撲資料,紀錄實體航線間任兩機場間或中繼站的連結關係。

<AirRouteNetworkList>

欄	位名稱	中文解釋	備註
Up	odateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
			ddTHH:mm:sszzz)
Up	odateInterval	資料更新週期(秒)	86400·若為不定期更新則填「-1」
Au	thorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA.請詳見附錄一
Air	RouteNetworks	航線網路拓撲資訊	包絡多筆
	AirRouteNetwork	航線網路拓撲資料	單筆

<AirRouteNetwork>

欄位名稱		中文解釋	備註
AirRouteID		航線代碼	例如:TPE-ANC-NYU
Air	RouteName	航線名稱	
	Zh_tw	航線中文名稱	例如:長榮航空股份有限公司
	En	航線英文名稱	例如:EVA AIRWAYS CORP.
Flig	ght Leg Of Routes	航線航段資訊	包絡多筆
	FlightLegOfRoute	航線航段資料	單筆

<FlightLegOfRoute>

欄位名稱		中文解釋	備註
Flig	htLegID	航線航段代碼	例如:TPE-ANC
Flig	htLegName	航線航段名稱	
	Zh_tw	航線航段中文名稱	例如:台北-安克拉治
	En	航線航段英文名稱	例如:Taipei- Anchorage
Fro	mAirportID	航線航段起點機場代碼	例如:TPE
ToA	AirportID	航線航段迄點機場代碼	例如:ANC
Flig	htDistance	航線航段飛航哩程	單位為哩程(哩)

*灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

<AirRouteNetworkList>

- <UpdateTime>2017-08-16T10:03:12+08:00</UpdateTime>
- <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
- <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
- <AirRouteNetworks>

```
<AirRouteNetwork>
        <AirRouteID>TPE-ANC-NYU</AirRouteID>
        <AirRouteName>
            <Zh_tw>台北紐約航線</Zh_tw>
            <En>...</En>
        </AirRouteName>
        <FlightLegOfRoutes>
            <FlightLegOfRoute>
                <FlightLegID>TPE-ANC</FlightLegID>
                <FlightLegName>
                    <Zh_tw>台北桃園-安克拉治</Zh_tw>
                    <En>Taipei-Anchorage</En>
                </FlightLegName>
                <FromAirportID>TPE</FromAirportID>
                <ToAirportID>ANC</ToAirportID>
                <FlightDistance>...</FlightDistance>
            </FlightLegOfRoute>
            <FlightLegOfRoute>
                <FlightLegID>ANC-NYU</FlightLegID>
                <FlightLegName>
                    <Zh_tw>安克拉治-紐約</Zh_tw>
                    <En>Anchorage-NewYork</En>
                </FlightLegName>
                <FromAirportID>ANC</FromAirportID>
                <ToAirportID>NYC</ToAirportID>
                <FlightDistance>...</FlightDistance>
            </FlightLegOfRoute>
           •••••
        </FlightLegOfRoutes>
   </AirRouteNetwork>
   </AirRouteNetworks>
</AirRouteNetworkList>
```

【航線及航線航段說明】

航線網路拓撲資料目的為將所有航線之間的航段表達清楚·以提供具有結構化資料方便做旅運規劃 加值使用。




圖 4 航線及航線航段說明



圖 5 長榮航空北美服務航線資料示意圖

5. 航空定期飛行班表資料 XML

說明:描述航空定期飛行班表資料。

<AirGeneralFlightScheduleList>

欄位名稱	中文解釋	備註
UpdateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval	資料更新週期(秒)	86400·若為不定期更新則填「-1」
AuthorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
		Ex:CAA·請詳見附錄一
EffectiveDate	有效起始日期	YYYY-MM-DD
ExpireDate	有效終止日期	YYYY-MM-DD
		(本欄位通常為空值)
GeneralFlightSchedules	定期飛行班表資訊	包絡多筆
GeneralFlightSchedule	定期飛行班表資料	單筆

<GeneralFlightSchedule>

欄位名稱			中文解釋	備註
AirlineID			航空公司 IATA 國際代碼	例如:JL
Sche	dule	StartDate	班表開始日期	YYYY-MM-DD
Sche	dule	EndDate	班表結束日期	YYYY-MM-DD
Fligh	ntNu	mber	班機號碼	例如:JL097
Depa	artur	e Airport	起點機場	
	Air	portID	機場代碼	IATA 國際代碼‧例如:HND
	Air	portName	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:羽田機場
		En	機場英文名稱	例如:Tokyo International
				Airport
Depa	artur	eTime	起飛時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
				跨日以「+1」表示・例如: 08:50
Tran	sitAi	rports	中繼機場資料	(可包絡多筆)
Tra	Tra	nsitSequence	中繼資料次序	(由 1 開始)
nsi	Tra	nsitAirportID	中繼機場代碼	IATA 代碼
tAi	TransitCause		中繼原因	中繼原因說明
rpo	Arr	ivalTime	中繼機場到場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
rt				跨日以「+1」表示。

DepartureTime		中繼機場離場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
			跨日以「+1」表示。
AircraftTy	/pe	主要機型代號(IATA)	例如:B777
Secondar	yAircraftTypes	次要機型資料	(可包絡多筆)
Second	Priority	次要機型優先順序	由1開始代表地遞增
aryAircr	AircraftType	次要機型代號(IATA)	
aftType			
CodeSha	res	航班共用班號	(可包絡多筆)
Flig	htNumber	班機號碼	若有共掛航班·則填此欄
ArrivalAir	port	目的地機場	
Airp	oortID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:TSA
Airp	oortName	機場名稱	
	Zh_tw	機場中文名稱	例如:臺北松山機場
	En	機場英文名稱	例如: Taipei Songshan Airport
ArrivalTin	ne	抵達目的地機場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
			跨日以「+1」表示・例如:11:30
Monday		週一飛行與否	0=否,1=是
Tuesday		週二飛行與否	0=否,1=是
Wednesd	ay	週三飛行與否	0=否,1=是
Thursday		週四飛行與否	0=否,1=是
Friday		週五飛行與否	0=否,1=是
Saturday		週六飛行與否	0=否,1=是
Sunday		週日飛行與否	0=否,1=是
FlightRen	nark	班次註記	X:班次取消, S:共用班號, 空白:一般
			班次
AirFlightType		航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包機,
			5:國內包機, 6:兩岸包機,-2:特殊
IsCargo		是否為全貨機	0=否(預設),1=是
SeatCapa	city	可售最大座位數	例如:184
LoadCapa	acity	負載容量噸數	單位為噸

*灰色底色欄位為Optional

【XML範例說明】

- <AirGeneralFlightScheduleList>
 - <UpdateTime>2017-03-01T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 - $<\!UpdateInterval\!>\!-1<\!/UpdateInterval\!>$

```
<AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
<EffectiveDate>2017-01-01</EffectiveDate>
<ExpireDate>2017-12-31</ExpireDate>
<GeneralFlightSchedules>
  <GeneralFlightSchedule>
      <AirlineID>JL</AirlineID>
      <ScheduleStartDate>2017-01-01</ScheduleStartDate>
      <ScheduleEndDate>2017-12-31</ScheduleEndDate>
      <FlightNumber>JL097</FlightNumber>
      <DepartureAirport>
           <AirportID>HND</AirportID>
           <AirportName>
               <Zh_tw>羽田機場</Zh_tw>
               <En>Tokyo International Airport</En>
           </ AirportName >
      </DepartureAirport>
      <DepartureTime>08:50</DepartureTime>
      <TransitAirports>
           <TransitAirport>
               <TransitSequence>1</TransitSequence>
               <TransitAirportID>...</TransitAirportID>
               <TransitCause>...</TransitCause>
               <ArrivalTime>...</ArrivalTime>
               <DepartureTime>...</DepartureTime>
           </TransitAirport>
           •••••
      </TransitAirports>
      <AircraftType>B777</AircraftType>
      <SecondaryAircraftTypes>
           <SecondaryAircraftType>
               <Priority>...</Priority>
               <AircraftType>...</AircraftType>
           </SecondaryAircraftType>
      </SecondaryAircraftTypes>
      <CodeShares>
```

```
<FlightNumber>...</FlightNumber>
           </CodeShares>
       <ArrivalAirport>
           <AirportID>TSA</AirportID >
           <AirportName>
               <Zh_tw>臺北松山機場</Zh_tw>
               <En>Taipei Songshan Airport</En>
           </AirportName >
       </ArrivalAirport>
       <ArrivalTime>11:30</ArrivalTime>
       <Monday>1</Monday>
       <Tuesday>0</Tuesday>
       <Wednesday>1</Wednesday>
       <Thursday>0</Thursday>
       <Friday>1</Friday>
       <Saturday>0</Saturday>
       <Sunday>0</Sunday>
       <FlightRemark> </FlightRemark>
       <AirFlightType>1</AirFlightType>
       <IsCargo>0</IsCargo>
       <SeatCapacity>184</SeatCapacity>
       <LoadCapacity>...</LoadCapacity>
    </GeneralFlightSchedule>
   </GeneralFlightSchedules>
</AirGeneralFlightScheduleList>
```

航班資訊-定期班表



圖 6 松山機場定期航班班表

6. 航空月飛行班表資料 XML

說明:描述每月飛行班表資料。

<AirMonthlyFlightScheduleList>

欄位名稱	中文解釋	備註
UpdateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval	資料更新週期(秒)	86400·若為不定期更新則填「-1」
AuthorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
		Ex:CAA·請詳見附錄一
EffectiveDate	有效起始日期	YYYY-MM-DD
ExpireDate	有效終止日期	YYYY-MM-DD
		(本欄位通常為空值)
MonthlyFlightSchedules	月飛行班表資料	包絡多筆
MonthlyFlightSchedule	月飛行班表資料	單筆

<MonthlyFlightSchedule>

欄位名稱			中文解釋	備註
AirlineID			航空公司 IATA 國際代碼	例如:JL
Sched	luleS	StartDate	班表開始日期	YYYY-MM-DD
Sched	luleE	indDate	班表結束日期	YYYY-MM-DD
Flight	Num	nber	班機號碼	例如:JL097
Depai	rture	Airport	起點機場	(單筆)
	Air	portID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:HND
	Air	portName	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:羽田機場
		En	機場英文名稱	例如: Tokyo International
				Airport
Depai	rture	Time	起飛時間	時間以當地時間 HH:mm 表示·
				跨日以「+1」表示・例如:
				08:50
Transi	TransitAirports		中繼機場資料	(可包絡多筆)
Tran	TransitSequence		中繼資料次序	(由 1 開始)
sitAi	Tra	nsitAirportID	中繼機場代碼	IATA 代碼
rpor	TransitCause		中繼原因	中繼原因說明
t	Arr	ivalTime	中繼機場到場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,

	ı		T	ı
	DepartureTime			跨日以「+1」表示。
			中繼機場離場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
				跨日以「+1」表示。
Aircra	ftType		主要機型代號(IATA)	例如:B777
Secon	ndaryAir	craftTypes	次要機型資料	(可包絡多筆)
Secon	ndaryAi	Priority	次要機型優先順序	由 1 開始代表地遞增
rcraft ⁻	Гуре	AircraftType	次要機型代號(IATA)	
Codes	Shares		航班共用班號	(可包絡多筆)
	FlightN	lumber	班機號碼	若有共掛航班,則填此欄
Arriva	lAirport		目的地機場	(單筆)
	Airport	tID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:TSA
	Airport	tName	機場名稱	
	Zh	ı_tw	機場中文名稱	例如:臺北松山機場
	En		機場英文名稱	例如:Taipei Songshan Airport
Arriva	lTime		抵達目的地機場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
				跨日以「+1」表示・例如:
				11:30
Mond	lay		週一飛行與否	0=否,1=是
Tuesd	lay		週二飛行與否	0=否,1=是
Wedn	esday		週三飛行與否	0=否,1=是
Thurs	day		週四飛行與否	0=否,1=是
Friday	′		週五飛行與否	0=否,1=是
Saturo	day		週六飛行與否	0=否,1=是
Sunda	ау		週日飛行與否	0=否,1=是
Flight	Remark		班次註記	X:班次取消, S:共用班號, 空白:一
				般班次
AirFlightType			航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包
				機, 5:國內包機, 6:兩岸包機,-2:特
				殊
IsCargo			是否為全貨機	0=否(預設),1=是
SeatC	apacity		可售最大座位數	例如:184
LoadC	Capacity		負載容量噸數	單位為噸
, ,				1

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

```
<AirMonthlyFlightScheduleList>
 <UpdateTime>2017-08-01T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
 <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
 <EffectiveDate>2017-08-01</EffectiveDate>
 <ExpireDate>2017-08-31</ExpireDate>
 <MonthlyFlightSchedules>
    <MonthlyFlightSchedule>
        <AirlineID>JL</AirlineID>
        <ScheduleStartDate>2017-08-01</ScheduleStartDate>
        <ScheduleEndDate>2017-08-31</ScheduleEndDate>
        <FlightNumber>JL097</FlightNumber>
        <DepartureAirport>
             <AirportID>HND</AirportID>
             <AirportName>
                 <Zh_tw>羽田機場</Zh_tw>
                 <En>Tokyo International Airport</En>
             </ AirportName >
        </DepartureAirport>
        <DepartureTime>08:50</DepartureTime>
        <TransitAirports>
             <TransitAirport>
                 <TransitSequence>1</TransitSequence>
                 <TransitAirportID>...</TransitAirportID>
                 <TransitCause>...</TransitCause>
                 <ArrivalTime>...</ArrivalTime>
                 <DepartureTime>...</DepartureTime>
             </TransitAirport>
             ••••••
        </TransitAirports>
        <AircraftType>B777</AircraftType>
        <SecondaryAircraftTypes>
             <SecondaryAircraftType>
                 <Priority>...</Priority>
                 <AircraftType>...</AircraftType>
```

```
</SecondaryAircraftType>
        </SecondaryAircraftTypes>
        <CodeShares>
            <FlightNumber>...</FlightNumber>
            .....
        </CodeShares>
        <ArrivalAirport>
            <AirportID>TSA</AirportID >
            <AirportName>
                <Zh_tw>臺北松山機場</Zh_tw>
                <En>Taipei Songshan Airport</En>
            </AirportName >
        </ArrivalAirport>
        <ArrivalTime>11:30</ArrivalTime>
        <Monday>1</Monday>
        <Tuesday>0</Tuesday>
        <Wednesday>1</Wednesday>
        <Thursday>0</Thursday>
        <Friday>1</Friday>
        <Saturday>0</Saturday>
        <Sunday>0</Sunday>
        <FlightRemark> </FlightRemark>
        <AirFlightType>1</AirFlightType>
        <IsCargo>0</IsCargo>
        <SeatCapacity>184</SeatCapacity>
        <LoadCapacity>...</LoadCapacity>
    </MonthlyFlightSchedule>
    •••••
 </MonthlyFlightSchedules>
</AirMonthlyFlightScheduleList>
```

7. 航空週飛行班表資料 XML

說明:描述每週飛行班表資料。

<AirWeeklyFlightScheduleList>

欄位名稱	中文解釋	備註
UpdateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式
		(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval	資料更新週期(秒)	86400、若為不定期更新則填「-1」
AuthorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
		Ex:CAA·請詳見附錄一
EffectiveDate	有效起始日期	YYYY-MM-DD
ExpireDate	有效終止日期	YYYY-MM-DD
		(本欄位通常為空值)
WeeklyFlightSchedules	週飛行班表資料	包絡多筆
WeeklyFlightSchedule	週飛行班表資料	單筆

<WeeklyFlightSchedule>

欄位名稱			中文解釋	備註
AirlineID			航空公司 IATA 國際代碼	例如:JL
ScheduleStartDate			班表開始日期	YYYY-MM-DD
Sch	edul	eEndDate	班表結束日期	YYYY-MM-DD
Flig	htNu	umber	班機號碼	例如:JL097
Dep	oartu	ıre Airport	起點機場	(單筆)
	Airp	oortID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:HND
	Air	oortName	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:羽田機場
		En	機場英文名稱	例如: Tokyo International
				Airport
Dep	oartu	ıreTime	起飛時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
				跨日以「+1」表示,例如:08:50
Tra	nsitA	irports	中繼機場資料	(可包絡多筆)
Tr	TransitSequence		中繼資料次序	(由 1 開始)
а	TransitAirportID		中繼機場代碼	IATA 代碼
n	TransitCause		中繼原因	中繼原因說明
si	ArrivalTime		中繼機場到場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
t				跨日以「+1」表示。

Ai Deprivation or t Aircraft	oartureTime	中繼機場離場時間 主要機型代號(IATA)	時間以當地時間 HH:mm 表示 · 跨日以「+1」表示 · 6
	ary Aircraft Types	文要機型資料 - 次要機型資料	(可包絡多筆)
Secon	Priority	次要機型優先順序	由1開始代表地遞增
daryAi	AircraftType	次要機型代號(IATA)	H 1 10741 V WOZEA
rcraftT	, in craitery pe	/_ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	
ype			
CodeSh	ares	航班共用班號	(可包絡多筆)
Flig	htNumber	班機號碼	若有共掛航班,則填此欄
ArrivalA	irport	目的地機場	例如:
Airı	portID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:TSA
Airı	oortName	機場名稱	
	Zh_tw	機場中文名稱	例如:臺北松山機場
	En	機場英文名稱	例如: Taipei Songshan Airport
ArrivalT	ime	抵達目的地機場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
			跨日以「+1」表示・例如:11:30
Monday	/	週一飛行與否	0=否,1=是
Tuesday	′	週二飛行與否	0=否,1=是
Wednes	sday	週三飛行與否	0=否,1=是
Thursda	у	週四飛行與否	0=否,1=是
Friday		週五飛行與否	0=否,1=是
Saturda	y	週六飛行與否	0=否,1=是
Sunday		週日飛行與否	0=否,1=是
FlightRemark		班次註記	X:班次取消, S:共用班號, 空白:一
			般班次
AirFligh	tType	航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包機,
			5:國內包機, 6:兩岸包機,-2:特殊
IsCargo		是否為全貨機	0=否(預設),1=是
SeatCap	pacity	可售最大座位數	例如:184
LoadCa	pacity	負載容量噸數	單位為噸

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

```
<AirWeeklyFlightScheduleList>
 <UpdateTime>2017-08-01T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
 <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
 <EffectiveDate>2017-08-14</EffectiveDate>
 <ExpireDate>2017-08-20</ExpireDate>
 <WeeklyFlightSchedules>
    <WeeklyFlightSchedule>
        <AirlineID>JL</AirlineID>
        <ScheduleStartDate>2017-08-14</ScheduleStartDate>
        <ScheduleEndDate>2017-08-20</ScheduleEndDate>
        <FlightNumber>JL097</FlightNumber>
        <DepartureAirport>
             <AirportID>HND</AirportID>
             <AirportName>
                 <Zh_tw>羽田機場</Zh_tw>
                 <En>Tokyo International Airport</En>
             </ AirportName >
        </DepartureAirport>
        <DepartureTime>08:50</DepartureTime>
        <TransitAirports>
             <TransitAirport>
                 <TransitSequence>1</TransitSequence>
                 <TransitAirportID>...</TransitAirportID>
                 <TransitCause>...</TransitCause>
                 <ArrivalTime>...</ArrivalTime>
                 <DepartureTime>...</DepartureTime>
             </TransitAirport>
             ••••••
        </TransitAirports>
        <AircraftType>B777</AircraftType>
        <SecondaryAircraftTypes>
             <SecondaryAircraftType>
                 <Priority>...</Priority>
                 <AircraftType>...</AircraftType>
```

```
</SecondaryAircraftType>
        </SecondaryAircraftTypes>
        <CodeShares>
            <FlightNumber>...</FlightNumber>
            .....
        </CodeShares>
        <ArrivalAirport>
            <AirportID>TSA</AirportID >
            <AirportName>
                <Zh_tw>臺北松山機場</Zh_tw>
                <En>Taipei Songshan Airport</En>
            </AirportName >
        </ArrivalAirport>
        <ArrivalTime>11:30</ArrivalTime>
        <Monday>1</Monday>
        <Tuesday>0</Tuesday>
        <Wednesday>1</Wednesday>
        <Thursday>0</Thursday>
        <Friday>1</Friday>
        <Saturday>0</Saturday>
        <Sunday>0</Sunday>
        <FlightRemark> </FlightRemark>
        <AirFlightType>1</AirFlightType>
        <IsCargo>0</IsCargo>
        <SeatCapacity>184</SeatCapacity>
        <LoadCapacity>...</LoadCapacity>
    </WeeklyFlightSchedule>
    •••••
 </WeeklyFlightSchedules>
</AirWeeklyFlightScheduleList>
```

8. 航空日飛行班表資料 XML

說明:描述每日飛行班表資料。

<AirDailyFlightScheduleList>

欄位	名稱	中文解釋	備註
Upd	ateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式
			(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
Upd	ateInterval	資料更新週期(秒)	86400·若為不定期更新則填「-1」
Auth	norityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA,請詳見附錄一
Fligh	ntDate	飛行日期	YYYY-MM-DD
Daily	/FlightSchedules	日飛行班表資料	包絡多筆
	DailyFlightSchedule	日飛行班表資料	單筆

<DailyFlightSchedule>

欄位名稱			中文解釋	備註
AirlineID			航空公司 IATA 國際代碼	例如:FE
Fligh	ıtNumber		班機號碼	例如:FE095
Depa	artureAirpo	ort	起點機場	
	AirportID)	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:KHH
	AirportN	ame	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:高雄
		En	機場英文名稱	例如: Kaohsiung
Depa	artureTime		起飛時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
				跨日以「+1」表示・例如:13:00
Tran	sitAirports		中繼機場資料	(可包絡多筆)
Tra	TransitSe	quence	中繼資料次序	(由1開始)
nsi	TransitAi	rportID	中繼機場代碼	IATA 代碼
tAi	TransitCa	nuse	中繼原因	中繼原因說明
rpo	ArrivalTin	ne	中繼機場到場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
rt				跨日以「+1」表示。
	DepartureTime		中繼機場離場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,
				跨日以「+1」表示。
Aircr	aftType		主要機型代號(IATA)	例如:B777
Seco	ndaryAircr	raftTypes	次要機型	(可包絡多筆)
		Priority	次要機型優先順序	由 1 開始代表地遞增

SecondaryAir		Air	AircraftTy	次要機型代號(IATA)		
craftType		pe				
CodeShares				航班共用班號	(可包絡多筆)	
FlightNumber			mber	班機號碼	若有共掛航班·則填此欄	
Arrival Airport				目的地機場		
	Airpo	ortID	١	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:KNH	
	Airpo	ortNa	ame	機場名稱		
		Zh_	_tw	機場中文名稱	例如:金門機場	
		En		機場英文名稱	例如: Kinmen Airport	
Arriv	alTime	9		抵達目的地機場時間	時間以當地時間 HH:mm 表示,	
					跨日以「+1」表示,例如:13:50	
Fligh	ntRema	ark		班次註記	X:班次取消, S:共用班號, 空白:一	
					般班次	
AirFl	ightTy	ре		航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包機,	
					5:國內包機, 6:兩岸包機,-2:特殊	
IsCargo				是否為全貨機	0=否(預設),1=是	
Seat	SeatCapacity			可售最大座位數	例如:184	
LoadCapacity				負載容量噸數	單位為噸	
FlightDistance				航線航段飛航哩程	單位為哩	

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

- <AirDailyFlightScheduleList>
 - <UpdateTime>2017-08-11T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 - <UpdateInterval>-1</UpdateInterval>
 - <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
 - <FlightDate>2017-08-14</FlightDate>
 - <DailyFlightSchedules>
 - <DailyFlightSchedule>
 - <AirlineID>FE</AirlineID>
 - <FlightNumber>FE095</FlightNumber>
 - <DepartureAirport>
 - <AirportID>KHH</AirportID>
 - <AirportName>
 - <Zh_tw>高雄</Zh_tw>
 - <En>Kaohsiung</En>

```
</ AirportName >
</DepartureAirport>
<DepartureTime>13:00</DepartureTime>
<TransitAirports>
    <TransitAirport>
        <TransitSequence>1</TransitSequence>
        <TransitAirportID>...</TransitAirportID>
        <TransitCause>...</TransitCause>
        <ArrivalTime>...</ArrivalTime>
        <DepartureTime>...</DepartureTime>
    </TransitAirport>
    ••••••
</TransitAirports>
<AircraftType>B777</AircraftType>
<SecondaryAircraftTypes>
    <SecondaryAircraftType>
        <Priority>...</Priority>
        <AircraftType>...</AircraftType>
    </SecondaryAircraftType>
</SecondaryAircraftTypes>
<CodeShares>
    <FlightNumber>...</FlightNumber>
    •••••
</CodeShares>
<ArrivalAirport>
    <AirportID>KNH</AirportID>
    <AirportName>
        <Zh_tw>金門機場</Zh_tw>
        <En>Kinmen Airport</En>
    </AirportName>
</ArrivalAirport>
<ArrivalTime>13:50</ArrivalTime>
<FlightRemark> </FlightRemark>
<AirFlightType>2</AirFlightType>
<IsCargo>0</IsCargo>
```

</AirDailyFlightScheduleList>

表定時間	預計時間	航空公司	航班編號	目的地	機型	櫃檯	狀態
0740	0740	🥒 長榮航空	BR192	羽田HND	A333	3	準時On Time
0740	0740	ANA 全日本空輸	NH5826	羽田HND	共掛航班	3	準時On Time
0800	0800	🗾 立榮航空	B7502	浦東PVG	A321	4	準時On Time
0800	0800	🥒 長榮航空	BR2400	浦東PVG	共掛航班	4	準時On Time
0900	0900	🍲 中華航空	CI220	羽田HND	A333	6	準時On Time
0900	0900	🥝 日本航空	JL5042	羽田HND	共掛航班	6	準時On Time
0910	0910	🥝 日本航空	JL096	羽田HND	B763/B787/B777	1	準時On Time
0910	0910	🍲 中華航空	CI9220	羽田HND	共掛航班	1	準時On Time
0925	0925	🍲 中華航空	CI260	金浦GMP	B738	6	準時On Time
1205	1205	🚄 上海航空	FM802	浦東PVG	B738	3	準時On Time
1230	1230	🍲 中華航空	CI201	虹橋SHA	A333	6	準時On Time
1230	1230	🚄 上海航空	FM8201	虹橋SHA	共掛航班	6	準時On Time
1230	1230	€ 東方航空	MU8905	虹橋SHA	共掛航班	6	準時On Time
1330	1330	ANA 全日本空輸	NH852	羽田HND	B788/B787/B789	4	準時On Time
1330	1330	🥒 長榮航空	BR2176	初田HND	共掛航班	4	準時On Time
1350	1350	www.ships	ZE888	金浦GMP	B738/B737	5	準時On Time
1350	1350	•━━ 徳威航空	TW8668	金浦GMP	共掛航班	5	準時On Time
1420	1420	🙆 日本航空	JL098	羽田HND	B763/B787/B777	1	準時On Time
1420	1420	🍲 中華航空	CI9222	羽田HND	共掛航班	1	準時On Time
1430	1430	🥒 長榮航空	BR772	虹橋SHA	A333	3	準時On Time
1430	1430	『 中國國際航空	CA5514	虹橋SHA	共掛航班	3	準時On Time

圖 7 松山機場每日航空班表

【營運通阻、最新消息及航班到離站等三項資料-對於服務異動訊息發布之差異說明】

資料項	差異特性描述	現況資料盤點差異說明
營運通	收納對象以較具有結構性並可輔助系統自動判斷	目前各單位多無建至此項資
阻資料	使用為主(Machine Readable)·其中會明確紀錄	料,故
(Alert)	其所影響範圍對象之關連主鍵,以利程式自動判別	(1) 即使有機場關閉訊息 · 亦會以最新消息的方式 · 公告並
	▶例如:當資料欄位內含關連機場代碼 TPE,	發佈於官網中。
	則可輔助加值應用系統自行判斷該通阻事件影響範圍為整個桃園國際機場的所有航班服務 並進行客製化的即時推播服務。	(2) 即始當日有某特定航班停 飛·其訊息也會發佈在航班到 離站 FIDS 資訊中。
	▶例如:若資料欄位內含關連航班班次代碼 156、航空公司代碼 CI·則可輔助加值應用系 統自行判斷該通阻事件影響範圍僅為 CI 156 該特定航班,並進行客製化的即時推播訊息服 務。	然參考國際 GTFS 及歐盟相關標準規範仍建議應提供輔助機器/系統自動識別之營運通阻資訊
最新消	收納對象以描述性文字提供對象以一般民眾	發佈如:「金門尚義機場因濃
息資料	(Human Readable)可解讀的訊息為主,該資料	霧關閉」等純文字訊息,其中
(News)	通常會放在官網的最新消息中,其涵蓋範圍較	不會有金門尚義機場(KNH)的
	廣:除航班異動(新增/停飛)公告、機場關閉公告	結構代碼關連,機器/系統無
	外,還可能包含機場周邊跨運具轉乘資訊異動公	法自動辨識是哪個機場關閉,
	告、新聞稿等。	故其與營運通阻之代表意涵仍
		<u>有不同</u> 。
航班到	僅收納 <u>當日</u> 即時航班之航班狀態·如:提早、延	若離島金門尚義機場因濃霧關
離站資	誤、準點、取消等	閉,則臺灣的松山機場及高雄
料(FIDS)		小港機場的航班到離站(FIDS)
		系統・多僅會顯示由金門飛抵
		本島的航班全部都顯示「取
		消·因天候影響」等· <u>與提供</u>
		前二項「營運通阻」跟「最新
		消息 」 之代表意涵仍有不同。

9. 航空站別航班顯示資料 XML

說明:以第三方機場角度提供動態站別航班顯示資料。

<AirFIDSAirportList>

欄位名稱		中文解釋	備註
UpdateTime		XML 更新日期時間	ISO8601 格式
			(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval		資料更新週期(秒)	86400·若為不定期更新則填「-1」
AuthorityCode		業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA·請詳見附錄一
Air	oorts	機場資料	包絡多筆
	Airport	機場資料	單筆

<Airport>

欄位名稱		中文解釋	備註
Airp	portID	機場代碼	例如:RMQ
Airp	oortName	機場名稱	
	Zh_tw	機場中文名稱	例如:清泉崗機場
	En	機場英文名稱	例如: Ching Chung Kang Airport
FID	SDepartures	出發航班顯示資料	(可包絡多筆)
	FIDSDeparture	出發航班顯示資料	
FID	SArrivals	抵達航班顯示資料	(可包絡多筆)
	FIDSArrival	抵達航班顯示資料	
Upo	dateTime	資料更新日期時間	ISO8601 格式
			(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)

<FIDSDeparture>

欄位名稱		中文解釋	備註
FlightDate		航班日期	YYYY-MM-DD
FlightNumber		航機班號	例如:1855
AirFl	ightType	航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包機, 5:
			國內包機, 6:兩岸包機,-2:特殊
AirlineID		航空公司代碼	例如:AE
AirlineName		航空公司名稱	例如:華信航空
Depa	arture Airport	起點機場	
	AirportID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:RMQ
	AirportName	機場名稱	

		Zh_tw	機場中文名稱	例如:清泉崗機場
		En	機場英文名稱	例如: Ching Chung Kang Airport
Arrival Airport		ort	目的地機場	
	Airpo	ortID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:HAN
	Airpo	ortName	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:內排國際機場
		En	機場英文名稱	例如: Noi Bai Intl Airport
Sched	duleD	epartureTim	表訂出發日期時間	ISO8601 格式
е				(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T07:30:00
Estim	nated[DepartureTi	預估出發日期時間	ISO8601 格式
me				(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T07:40:00
Actua	alDep	artureTime	實際出發日期時間	ISO8601 格式
				(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T07:44:00
Depa	ırturel	Remark	航班屬性狀態	為該機場觀點的狀態,例如:出發
Flight	tStatu	sPC	航班運行狀態百分比	僅國內線有此資料
Flight	tStatu	S	航班運行狀態	以航班的角度的狀態
Terminal			航廈	例如:第一航廈
Gate			登機門	例如:5
CodeShares			航班共用班號	(可包絡多筆)
	Fligh	tNumber	班機號碼	若有共掛航班・則填此欄
IsCargo			是否為貨機	0=否(預設),1=是
Aircra	aftTyp	е	IATA 機型代號	例如:E190
CheckInCounter			報到櫃檯	報到櫃檯號碼

<FIDSArrival>

欄位名稱	中文解釋	備註
FlightDate	航班日期	YYYY-MM-DD
FlightNumber	航機斑號	8902
AirFlightType	航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包機, 5:國
		內包機, 6:兩岸包機,-2:特殊
AirlineID	航空公司代碼	例如:B7
AirlineName	航空公司名稱	立榮航空

DepartureAirport		Airport	起點機場	
	AirportID		機場代碼	IATA 國際代碼,例如:KNH
-	AirportName		機場名稱	
-		Zh_tw	機場中文名稱	例如:金門機場
		En	機場英文名稱	例如: Kinmen Airport
Arriv	alAirp	ort	目的地機場	
	Airpo	ortID	機場代碼	IATA 國際代碼‧例如:CYI
-	Airpo	ortName	機場名稱	
-		Zh_tw	機場中文名稱	例如:嘉義機場
		En	機場英文名稱	例如:Chaiyi Airport
Sche	duleA	rrivalTime	表訂抵達日期時間	ISO8601 格式
				(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T11:15:00
Estim	nated/	ArrivalTime	預估抵達日期時間	ISO8601 格式
				(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T11:13:00
Actua	alArriv	/alTime	實際抵達日期時間	ISO8601 格式
				(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T11:12:00
Arriv	alRem	nark	航班屬性狀態	為該機場觀點的狀態,例如:抵達
Fligh	tStatu	ısPC	航班運行狀態百分比	僅國內線有此資料
Fligh	tStatu	IS	航班運行狀態	以航班的角度的狀態
Term	Terminal		航廈	
Gate			登機門	例如:3
Code	CodeShares		航班共用班號	(可包絡多筆)
	FlightNumber		班機號碼	若有共掛航班,則填此欄
IsCar	go		是否為貨機	0=否(預設),1=是
Aircra	aftTyp	ре	IATA 機型代號	例如:ATR 72-600
Bagg	BaggageClaim		行李轉盤	例如:2

*灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

- <AirFIDSAirportList>
 - <UpdateTime>2017-08-14T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 - <UpdateInterval>86400</UpdateInterval>
 - <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>

```
<Airports>
  <Airport>
      <AirportID>RMQ</AirportID>
      <AirportName>
               <Zh_tw>清泉崗機場</Zh_tw>
               <En>Ching Chung Kang Airport</En>
      </AirportName>
      <FIDSDepartures>
           <FIDSDeparture>
               <FlightDate>2017-08-14</FloghtDate>
               <FlightNumber>1855</FlightNumber>
               <AirFlightType>1</AirFlightType>
               <AirlineID>AE</AirlineID>
               <AirlineName>華信航空</AirlineName>
               <DepartureAirport>
                    <AirportID>RMQ</AirportID>
                    <AirportName>
                        <Zh_tw>清泉崗機場</Zh_tw>
                        <En>Ching Chung Kang Airport</En>
                    </ AirportName >
               </DepartureAirport>
               <ArrivalAirport>
                    <AirportID>HAN</AirportID>
                    <AirportName>
                        <Zh_tw>內排國際機場</Zh_tw>
                        <En>Noi Bai Intl Airport</En>
                    </AirportName >
                    </ArrivalAirport>
               <ScheduleDepartureTime>...</ScheduleDepartureTime>
               <EstimateDepartureTime>...</EstimateDepartureTime>
               <ActualDepartureTime>...</ActualDepartureTime>
               <DepartureRemark></DepartureRemark>
               <FlightStatusPC>...</FlightStatusPC>
               <FlightStatus>...</FlightStatus>
               <Terminal>第一航厦</Terminal>
```

```
<Gate>5</Gate>
        <CodeShare>
            <FlightNumber>...</FlightNumber>
            .....
        </CodeShares>
        <IsCargo>0</IsCargo>
        <AircraftType>E190</AircraftType>
        <CheckInCounter>...</CheckInCounter>
    </FIDSDeparture>
    .....
</FIDSDepartures>
<FIDSArrivals>
    <FIDSArrival>
        <FlightDate>2017-08-15</FlightDate>
        <FlightNumber>8902</FlightNumber>
        <AirFlightType>2</AirFlightType>
        <AirlineID>B7</AirlineID>
        <AirlineName>立榮航空</AirlineName>
        <DepartureAirport>
            <AirportID>KNH</AirportID>
            <AirportName>
                <Zh_tw>金門機場</Zh_tw>
                <En>Kinmen Airport</En>
            </ AirportName >
        </DepartureAirport>
            <ArrivalAirport>
                <AirportID>CYI</AirportID >
                <AirportName>
                    <Zh_tw>嘉義機場</Zh_tw>
                    <En>Chaiyi Airport</En>
                </AirportName >
            </ArrivalAirport>
            <ScheduleArrivalTime>...</ScheduleArrivalTime>
            <EstimateArrivalTime>...</EstimateArrivalTime>
            <ActualArrivalTime>...</ActualArrivalTime>
```

```
<ArrivalRemark>...</ArrivalRemark>
                   <FlightStatusPC>...</FlightStatusPC>
                   <FlightStatus>...</FlightStatus>
                   <Terminal>...</Terminal>
                   <Gate>3</Gate>
                   <CodeShare>
                       <FlightNumber>...</FlightNumber>
                       </CodeShares>
                   <IsCargo>0</IsCargo>
                   <AircraftType>E190</AircraftType>
                   <BaggageClaim>...</BaggageClaim>
           </FIDSArrival>
           •••••
        </FIDSArrivals>
   </Airport>
 </Airports>
</AirFIDSAirportList>
```

【站別航班顯示資料說明】

站別航班顯示資料(FIDSStation):以第三方機場角度提供動態站別航班顯示資料。

班機航班顯示資料(FIDSFlight):以飛機角度提供動態站別航班顯示資料。

以華信航空AE1261航班由松山機場飛往金門機場為例,

FIDSStation機場角度來看:

狀況一、當班機已出境且正在飛行當中:松山機場的顯示資料則標為出發、已飛,且後續將不在更

新資料;金門機場的顯示資料則為準時、預計HH:mm到站等,將開始更新訊息。

狀況二、班機已抵達:當AE1261已抵達金門機場,松山機場顯示看板**仍顯示已飛**,但金門機場則標

為抵達。

正在飛

出境時

FIDS/Airport/Departure固定顯示為已飛 FIDS/Airport/Arrival開始更新

入境時

機場DepartureRemark: 準時、報到、延誤、出發、已飛、準時On Time、出發 DEPARTED、預計HH:mm出發 機場ArrivalRemark

準時、抵達、時間更改、準時On Time、已到 ARRIVED、預計HH:mm到站、延誤

圖 8 FIDS 站別顯示資料圖示說明

10. 航空班機航班顯示資料 XML

說明:以飛機角度提供動態站別航班顯示資料。

<AirFIDSFlightList>

欄位名稱		中文解釋	備註
Upd	ateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式
			(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
Upd	ateInterval	資料更新週期(秒)	86400、若為不定期更新則填「-
			1,
Auth	orityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA·請詳見附錄一
Fligh	nts	班機航班顯示資料	包絡多筆
·	Flight	班機航班顯示資料	單筆

<Flight>

欄仚	1名稱		中文解釋	備註
FlightDate			航班日期	YYYY-MM-DD,例如:2017-08-
				14
Flig	htNum	ber	航機班號	例如:371
Airl	lightTy	/pe	航班種類	1:國際, 2:國內, 3:兩岸, 4:國際包機,
				5:國內包機, 6:兩岸包機,-2:特殊
Airl	inelD		航空公司代碼	例如:IT
Airl	ineNan	ne	航空公司名稱	例如:臺灣虎航
Dep	oarture.	Airport	起點機場	
	Airpo	rtID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:RMQ
	Airpo	rtName	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:清泉崗機場
		En	機場英文名稱	例如: Ching Chung Kang Airport
Arr	ivalAirp	ort	目的地機場	
	Airpo	rtID	機場代碼	IATA 國際代碼,例如:MFM
	Airpo	rtName	機場名稱	
		Zh_tw	機場中文名稱	例如:澳門國際機場
		En	機場英文名稱	例如: Macau Intl Airport
Sch	ScheduleDepartureTime		表訂出發日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
				ddTHH:mm:sszzz)
				例如:2017-08-14T13:35:00

EstimatedDepartureTime	預估出發日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
		例如:2017-08-14T13:45:00
ActualDepartureTime	實際出發日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
		例如:2017-08-14T13:47:00
ScheduleArrivalTime	表訂抵達日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
EstimatedArrivalTime	預估抵達日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
ActualArrivalTime	實際抵達日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
		ddTHH:mm:sszzz)
DepartureRemark	航班出發屬性狀態	為第三方觀點的狀態
		例如:出發
ArrivalRemark	航班抵達屬性狀態	為該機場觀點的狀態
FlightStatusPC	航班運行狀態百分比	僅國內線有此資料
FlightStatus	航班運行狀態	以航班的角度的狀態
DepartureTerminal	出發航廈	
ArrivalTerminal	抵達航廈	若抵達航廈非本國機場,通常不會
		有此資料。
DepartureGate	出發登機門	例如:3
ArrivalGate	抵達登機門	若抵達航廈非本國機場,通常不會
		有此資料。
CodeShares	航班共用班號	(可包絡多筆)
FlightNumber	班機號碼	若有共掛航班・則填此欄
IsCargo	是否為貨機	0=否(預設),1=是
AircraftType	IATA 機型代號	A320-200
CheckInCounter	報到櫃檯	此欄位供離境時使用。
BaggageClaim	行李轉盤	此欄位供入境時使用。

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

- $<\! Air FIDSF light List\! >$
 - $<\!UpdateTime\!>\!2017\text{-}08\text{-}14T10\text{:}03\text{:}12\text{+}08\text{:}00\text{</}UpdateTime\!>$
 - <UpdateInterval>86400</UpdateInterval>

```
<AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
<Flights>
  <Flight>
       <FlightDate>2017-08-15</FlightDate>
       <FlightNumber>371</FlightNumber>
       <AirFlightType>1</AirFlightType>
       <AirlineID>IT</AirlineID>
       <AirlineName>台灣虎航</AirlineName>
       <DepartureAirport>
           <AirportID>RMQ</AirportID>
           <AirportName>
                <Zh_tw>清泉崗機場</Zh_tw>
                <En>Ching Chung Kang Airport</En>
           </ AirportName >
       </DepartureAirport>
       <ArrivalAirport>
           <AirportID>MFM</AirportID >
           <AirportName>
                <Zh_tw>澳門國際機場</Zh_tw>
                <En>Macau Intl Airport</En>
           </AirportName >
       </ArrivalAirport>
       <ScheduleDepartureTime>...</ScheduleDepartureTime>
       <EstimateDepartureTime>...</EstimateDepartureTime>
       <ActualDepartureTime>...</ActualDepartureTime>
       <ScheduleArrivalTime>...</ScheduleArrivalTime>
       <EstimateArrivalTime>...</EstimateArrivalTime>
       <ActualArrivalTime>...</ActualArrivalTime>
       <DepartureRemark></DepartureRemark>
       <ArrivalRemark>...</ArrivalRemark>
       <FlightStatusPC>...</FlightStatusPC>
       <FlightStatus>...</FlightStatus>
       <DepartureTerminal>...</DepartureTerminal>
       <ArrivalTerminal>...</ArrivalTerminal>
       <DepartureGate>3</DepartureGate>
```

【班機航班顯示資料說明】

站別航班顯示資料(FIDSStation):以第三方機場角度提供動態站別航班顯示資料。

班機航班顯示資料(FIDSFlight):以飛機角度提供動態站別航班顯示資料。

以華信航空AE1261航班由松山機場飛往金門機場為例,

● FIDSFlight班機角度來看:


狀況一、當班機已出境且正在飛行:班機資料內的航班出發屬性狀態資料標示為已飛。

狀況二、班機已抵達:班機資料內的航班抵達屬性狀態標示為抵達。



入境時





航班抵達屬性狀態 準時、抵達、時間更改、 預計HH:mm到站、延誤



圖 9 FIDS 班機顯示資料圖示說明

正在飛



入境時

FIDS/Airport/Departure<mark>固定顯示為已飛</mark> FIDS/Airport/Arrival開始更新



航班DepartureRemark 準時、報到、出發、已飛、 預計HH:mm出發、延誤 航班ArrivalRemark 準時、抵達、時間更改、 預計HH:mm到站、延誤

#

機場DepartureRemark: 準時、報到、延誤、出發、已飛、準時On Time、出發 DEPARTED、預計HH:mm出發

出境時

機場ArrivalRemark

準時、抵達、時間更改、準時On Time、已到 ARRIVED、 預計HH:mm到站、延誤

圖 10 FIDS 站別及班機顯示資料圖示差異說明

11. 航空營運通阻資料 XML

說明:描述航空營運通阻即時資料,包含:機場關閉訊息、航線異動、航班異動等訊息,主要 係提供相關關聯主鍵代碼,以利系統/機器進行自動化判別處理。

<AirAlertList>

欄位名稱	中文解釋	備註
UpdateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval	資料更新週期(秒)	60
AuthorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
		Ex:CAA.請詳見附錄一
Alerts	營運通阻資訊	包絡多筆
Alert	營運通阻資料	單筆

<Alert>

欄位名稱	中文解釋	備註
AlertID	通阻訊息代碼	通常為系統產生的一個代號/流水號
Title	通阻訊息標題	
Description	通阻訊息說明	完整的通阻訊息說明
		{詳細說明區塊・由業務單位填寫資料・可以
		有 HTML 標籤原始碼或純文字說明。}
Status	營運狀況	0: 全線營運停止(Shut Down)
		1: 全線營運正常(Normal)
		2: 有異常狀況(Abnormal)
Scope	影響範圍	[請參閱 Scope 結構]
		[當 Statu≠1(當營運異常或停止)時,為必填]
Level	影響等級程度	1=重度,2=中度,3=輕度
Effect	影響說明	[當 Statu≠1(當營運異常或停止)時,為必填]
		例如:營運狀態調整
Reason	影響原因	[當 Statu≠1(當營運異常或停止)時,為必填]
		颱風 / 地震 /電力異常 / 設備異常
AlertURL	通阻訊息網址連結	[當 Statu≠1(當營運異常或停止)時,為必填]
StartTime	訊息起始日期時間	[當 Statu≠1(當營運異常或停止)時,為必填]
		當筆訊息的公告起始日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
		例如: 2016-08-16T00:00:00+08:00
EndTime	訊息結束日期時間	當筆訊息的公告結束日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)

		例如: 2016-08-17T16:00:00+08:00
PublishTime	消息發佈日期時間	[當 Statu≠1(當營運異常或停止)時,為必填]
		當筆訊息的發布日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
		例如: 2016-08-15T14:40:00+08:00
UpdateTime	消息更新日期時間	當筆訊息的更新日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)

<Scope>

欄位名稱		中文解釋	備註
Airports		受影響的機場	當[影響範圍包含特定機場]時使用
Airport	AirportID	機場代碼	為機場 IATA 國際代碼
	AirportName	機場名稱	例如:臺北松山機場
AirRoutes		受影響的營運航線	當[影響範圍包含特定營運航線]時使用
AirRoute	AirRouteID	營運航線代碼	
	AirRouteName	營運航線名稱	
Airlines		受影響航空公司	當[影響範圍包含特定航空公司]時使用
Airline	AirlineID	航空公司代碼	為航空公司 IATA 國際代碼
	AirlineName	航空公司名稱	
Flights		受影響航班	當[影響範圍包含特定航空公司所行駛
			的航班]時使用
Flight	FlightNo	航班號碼	
	AirlineID	航空公司代碼	為航空公司 IATA 國際代碼

^{*}灰色底色欄位為 Optional

*營運通阻 XML 的 Status 設計三種狀態(停止、正常、異常)主要原因是讓來源單位可以隨時更新最新的營運狀況,換句話說,當營運正常時,還是可以定期發佈 Status=1(正常)的訊息讓使用者知道,另當有異常狀況發生時,即可切換發佈 Status=0(停止)或 2(異常)的消息讓民眾知道,而當營運轉為正常時,再切換為 Status=1(正常)。[目前高鐵的營運通阻訊息即依此概念設計]發佈正常訊息時回傳 Status=1 而不需回傳其他通阻訊息相關欄位,請定期每天更新避免已恢復正常狀況時仍有通阻訊息;發佈 0(停止)或 2(異常)訊息時請回傳 StrartTime、EndTime 且EndTime 必需為合理的預估時間。

*營運通阻資料收納方式較具有結構性並針對系統判斷使用為主(Machine Readable);最新消息 資料收納方式以描述性文字提供對象以一般民眾(Human Readable),可涵蓋範圍亦較廣,除包 含通阻消息外也包含停車場出入口異動、延長營運時間等訊息。

【XML範例說明】

<AirAlertList>

```
<UpdateTime>2016-08-16T10:03:12+08:00</UpdateTime>
 <UpdateInterval>60</UpdateInterval>
 <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
 <Alerts>
    <Alert>
        <AlertID>1ef639da-ae75-4581-a2e1-8f98abc3a806</AlertID>
        <Title>部分班機延誤起飛</Title>
        <Description>颱風影響機場部分班機延誤起飛</Description>
        <Status>1</Status>
        <Scope>
            <Airports>
                 <Airport>
                     < AirportID>TPE</ AirportID >
                     < AirportName>臺北松山機場</ AirportName >
                 </Airport>
                 <Airport>
                     < AirportID>KHH</ AirportID >
                     < AirportName>高雄小港機場</ AirportName >
                 </Airport>
            </Airports>
        </Scope>
        <Level>3</Level>
        <Effect>營運狀態調整</Effect>
        <Reason>颱風</Reason>
        <AlertURL>http://abc.com/123.html</AlertURL>
        <StartTime>2016-08-16T00:00:00+08:00</StartTime>
        <EndTime>2016-08-17T16:00:00+08:00</EndTime>
        <PublishTime>2016-08-15T14:40:00+08:00</PublishTime>
        <UpdateTime>2016-08-16T08:03:00+08:00</UpdateTime>
    </Alert>
    .....
 </Alerts>
</AirAlertList>
```

特別通告

颱風「天鴿」

十號颶風信號現正生效,今日(8月23日)香港國際機場的航班將會受到影響。旅客請留意航空公司的航班公佈,並建議在確認航班機位後,才出發前往機場。同時亦可留意機管局網頁或「我的航班」應用程式,及向航空公司查詢最新航班情況。

(最後更新: 香港時間 (GMT+8) 2017 年 8 月 23 日 09:15)

特別通告

受颱風吹襲影響,所有往來香港國際機場與珠三角及澳門的跨境快船服務會暫時停航。如有查詢,請致電珠江客運(電話號碼: 22610848)/信德中旅船務管理有限公司(電話號碼: 28593333)了解詳情。

(最後更新: 香港時間 (GMT+8) 2017 年 8 月 23 日 05:20)

圖 11 香港國際機場通阻公告

12. 航空營運最新消息資料

說明:描述航空營運最新消息資料(包含:航班異動公告、最新民航規定、航廈機場停車場優惠、禁止托運等與民眾直接相關消息內容),並提供該消息之網址連結。

<AirNewsList>

欄位名稱		中文解釋	備註
UpdateTime		XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
Updat	teInterval	資料更新週期(秒)	60
Autho	rityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA.請詳見附錄一
Newses		最新消息資訊	包絡多筆
	News	最新消息資料	單筆

<News>

欄位名稱	中文解釋	備註
NewsID	消息代碼	通常為系統產生的一個代號/流水號
Language	語系	五種語系
Department	發布單位	
Title	消息標題	該消息之簡要標題。
NewsCategory	消息類別	1:最新消息(預設)
		2:新聞稿
		3:營運資訊
		4:轉乘資訊
		5:活動訊息
		6:系統公告
		99:其他
		[註]:如果定義不完整:請協助來電告知新增
Description	内容描述	該消息之詳細內容描述。
NewsURL	消息網址連結	消息報導超連結
AttachmentURL	附件網址連結	消息相關附件超連結
StartTime	消息起始日期時間	當筆消息的公告起始日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
EndTime	消息結束日期時間	當筆消息的公告結束日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
PublishTime	消息發佈日期時間	當筆消息的發布日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)
		(可在前一天發布隔天才起始有效的最新消息)

UpdateTime	消息更新日期時間	當筆訊息的更新日期時間
		ISO8601 格式(yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz)

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

```
<AirNewsList>
```

- <UpdateTime>2016-08-16T10:15:12+08:00</UpdateTime>
- <UpdateInterval>60</UpdateInterval>
- <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
- <Newses>

<News>

- <NewID>....</NewsID>
- <Language>中文</Language>
- <Department>...</Department>
- <Title>限手提禁託運 桃園機場行李安檢違禁品 七成行動電源</Title>
- <NewsCategory>2</NewsCategory>
- <Description>桃園國際機場已進入暑期疏運高峰,機場公司統計本(106)年度第一季託運行李違禁品,總計 14,226 件中有 7 成均為行動電源,其次為打火機(16%)、鉛酸電池及鋰電池(12%)等。為避免行李在飛機貨艙中短路失火救援不及,行動電源、備用鋰電池、鉛酸電池、打火機等物品,需隨身攜帶或置於隨身行李,打火機也限隨身攜帶1 枚,且需為非藍焰型打火機。機場公司飛安宣導網頁: http://www.taoyuanairport.com.tw/company_ch/aviationsaf
- </Description>
- <NewsURL>

http://www.taoyuan-airport.com/chinese/News/Page/0ea49ed2-

526b-443f-9453-d12f0f4cd9d5

ety

- </NewsURL>
- <AttachmentUrl>... </AttachmentUrl>
- <StartTime>2016-08-17T10:00:00+08:00</StartTime>
- <EndTime>2017-12-31T14:00:00+08:00</EndTime>
- <PublishTime>2016-08-16T10:03:00+08:00</PublishTime>
- <UpdateTime>2016-08-16T10:05:00+08:00</UpdateTime>

</News>

<Newses>

</AirNewsList>



圖 12 桃園機場最新消息內容

13. 航空營運業者資料 XML

說明:描述航空營運業者資料。

<AirOperatorList>

欄	位名稱	中文解釋	備註
Up	odateTime	XML 更新日期時間	ISO8601 格式(yyyy-MM-
			ddTHH:mm:sszzz)
UpdateInterval		資料更新週期(秒)	86400.若為不定期更新則填「-1」。
Αι	ıthorityCode	業管機關簡碼	具識別意義的業管機管代碼
			Ex:CAA.請詳見附錄一
Op	perators	營運業者資訊	包絡多筆
	Operator	營運業者資料	單筆

<Operator>

欄位名稱		中文解釋	備註
OperatorCode		營運業者簡碼	Ex: CAA
OperatorName		營運業者名稱	請參照營運業者簡碼表
	Zh_tw	中文名稱	Ex:交通部民用航空局
	En	英文名稱	Ex: Ministry of Transportation and
			Communcations
0	peratorPhone	營運業者連絡電話	Ex: 0800211798
OperatorEmail		營運業者電子信箱	
OperatorURL		營運業者網址連結	http://www.caa.gov.tw
FareURL		營運業者票價查詢網站連	
		結	
ReservationURL		營運業者訂票網站	
ReservationPhone		營運業者訂票電話	
OperatorLogoURL		營運業者 Logo 網址	

^{*}灰色底色欄位為 Optional

【XML範例說明】

<AirOperatorList>

- <UpdateTime>2016-08-16T10:03:12+08:00</UpdateTime>
- <UpdateInterval>86400</UpdateInterval>
- <AuthorityCode>CAA</AuthorityCode>
- <Operators>
 - <Operator>
 - <OperatorCode>CAA</OperatorCode>

附錄一、業管機關代碼表

● 業管機關簡碼代碼表

名稱(中文)	Authority ID	AuthorityCode
交通部公共運輸整合資訊流通服務平臺	000	PTX
交通部臺灣鐵路管理局	001	TRA
台灣高速鐵路股份有限公司	002	THSR
交通部民用航空局	003	CAA
臺北市政府交通局	004	TPE
新北市政府交通局	005	NWT
桃園市政府交通局	006	TAO
臺中市政府交通局	007	TXG
臺南市政府交通局	008	TNN
高雄市政府交通局	009	КНН
交通部公路總局	010	ТНВ
基隆市政府交通旅遊處	011	KEE
新竹市政府交通處	012	HSZ
新竹縣政府交通旅遊處	013	HSQ
苗栗縣政府工務處	014	MIA
彰化縣政府工務處	015	СНА
南投縣政府工務處	016	NAN
雲林縣政府工務處	017	YUN
嘉義縣政府建設處	018	CYQ
嘉義市政府交通觀光處	019	CYI
屏東縣政府城鄉發展處	020	PIF
宜蘭縣政府建設處	021	ILA
花蓮縣政府建設處	022	HUA
臺東縣政府建設處	023	TTT
金門縣政府觀光處	024	KIN
澎湖縣政府旅遊處	025	PEN
連江縣政府交通旅遊局	026	LIE
臺北市政府捷運工程局	027	DORTS
高雄市政府捷運工程局	028	KCG
交通部公路總局高雄市區監理所	029	THB-VO14-1

交通部公路總局高雄區監理所	030	THB-VO14-2
交通部公路總局新竹區監理所	031	THB-VO18-1
交通部公路總局嘉義區監理所	032	THB-VO24-1
交通部公路總局臺中區監理所	033	THB-VO11-1
交通部公路總局臺北市區監理所	034	THB-VO10-1
交通部公路總局臺北區監理所	035	THB-VO15-1
中央氣象局	036	CWB
行政院環境保護署	037	EPA
交通部觀光局	038	TBROC
交通部航港局	039	МРВ

附錄二、資料提供平臺代碼表

● 資料提供平臺代碼表

名稱(中文)	ProviderID	Provider Code
公路總局公路汽車客運動態資訊中心	10	web.taiwanbus.tw
臺北市交通局我愛巴士 5284 資料庫	4	5284
新北市政府公車動態資訊系統(立皓)	5	e-bus.tpc.gov.tw
桃園市公車動態資訊系統	6	ebus.tycg.gov.tw
臺中市政府公車動態資訊系統	7	citybus.taichung.gov.tw
臺南市政府公車動態資訊系統	8	2384.tainan.gov.tw
高雄市政府公車動態資訊系統	9	ibus.tbkc.gov.tw
交通部觀光局台灣好行旅遊服務網	33	www.taiwantrip.com.tw
基隆市政府公車動態資訊系統	11	ebus.klcba.gov.tw
交通部民用航空局資訊系統	3	www.caa.gov.tw
中央氣象局資訊開放資料平台	29	opendata.cwb.gov.tw
台灣高速鐵路資訊系統	2	www.thsrc.com.tw
桃園國際機場資訊系統	32	www.taoyuan-airport.com
雙北雲	12	ebus.gov.taipei
交通部觀光局臺灣觀光資訊資料庫	31	gis.taiwan.net.tw
行政院環境保護署開放資料平台	30	opendata.epa.gov.tw
公共運輸整合資訊流通服務平臺	0	ptx.transportdata.tw
臺北市政府資料開放平台	15	data.taipei
台北捷運資訊系統	27	www.metro.taipei
高雄捷運資訊系統	28	www.krtco.com.tw
交通部臺灣鐵路資訊系統	1	www.railway.gov.tw
連江縣政府公車動態資訊系統	14	www.matsu-ebus.tw
金門縣政府公車動態資訊系統	13	ebus.kinmen.gov.tw
桃園捷運資訊系統	34	www.tymetro.com.tw
交通部航港局	47	https://www.motcmpb.gov.tw/
臺灣港務股份有限公司	48	http://www.twport.com.tw/chinese/

^{*}資料提供平臺代碼·目前僅用於交通部 PTX 平臺開放資料時使用·目的是便於讓加值業者明確瞭解各項資料的供應來源·各單位供應資料時尚不需填列此代碼欄位·而是統一由交通部 PTX 平臺於資料收納時賦予。

附錄三、城市簡碼表

● 全臺各城市簡碼表

縣市	簡碼(Code)	縣市	簡碼(Code)	縣市	簡碼(Code)
台北市	TPE	苗栗縣	MIA	澎湖縣	PEN
高雄市	КНН	彰化縣	CHA	基隆市	KEE
新北市	NWT	南投縣	NAN	新竹市	HSZ
台中市	TXG	雲林縣	YUN	嘉義市	CYI
台南市	TNN	嘉義縣	CYQ	金門縣	KIN
桃園市	TAO	屏東縣	PIF	連江縣	LIE
宜蘭縣	ILA	台東縣	TTT		
新竹縣	HSQ	花蓮縣	HUA		