# 实验二 端口镜像

### 【实验目的】

- 1、掌握在交换机上配置端口镜像的方法;
- 2、通过网络协议分析仪验证端口镜像是否配置正确;
- 3、掌握网络协议分析仪的基本使用方法。

### 【实验学时】

4 学时

### 【实验环境】

在如图 2-19 所示的实验拓扑图中,在交换机上配置端口镜像,在主机 C 上安装锐捷协议分析教学系统,通过其中的网络协议分析仪,对主机 A 和主机 B 之间的数据进行捕获。





图 2-19 实验拓扑图

## 【实验内容】

- 1、学会在交换机上配置端口镜像的方法;
- 2、学会使用网络协议分析仪捕获网络中特定主机流量的方法;
- 3、学习网络协议分析仪的各个组成部分及其功能;
- 4、学会分析数据帧的 MAC 首部和 LLC 首部的内容;

- 5、理解 MAC 地址的作用;
- 6、理解 MAC 首部中的长度/类型字段的功能;
- 7、学会观察并分析数据帧中的各个字段内容。

### 【实验流程】



### 【实验原理】

根据交换机的转发原理,交换机在收到一个数据帧后,根据该数据帧的目的 MAC 地址,通过查找 MAC 地址表可以将数据帧转发给目的主机。这时,如果该 MAC 地址已经存在于 MAC 地址表中,则交换机上连接的其余主机是没有机会收到该帧的。如图 2-21 所示,主机 A 和主机 B 之间的数据流,主机 C 是无法接收到的,即使安装了网络协议分析仪,也不能捕获主机 A 和主机 B 之间的数据。




图 2-21 没有端口镜像的时候

但有时,出于一定的目的,例如想要监控特定主机的流量、部署 IDS 或者进行网络故障排查,就需要使用交换机的端口镜像功能,以便能够捕获到转发给不同目的主机的流量,对某些可疑端口进行监控,同时又不影响被监控端口的数据交换。如图 2-22 所示,可以将连接主机 A 和主机 B 的端口镜像到连接主机 C 的端口上,这样,主机 A 和主机 B 之间的数据就可以被主机 C 捕获到了。




图 2-22 有端口镜像的时候

简单的说,端口镜像就是把交换机一个或多个端口(源端口)的流量——包括发送和接收的流量——完全拷贝一份,发送给另外一个端口(目的端口),以便目的端口的主机可以

收到源端口的所有进出数据帧。这期间,目的端口不能收发自己的数据帧,完全作为源端口的镜像存在。

端口镜像的数据流主要分为三类:

- (1)、输入数据流(RX): 指被源端口接收进来,其数据副本发送至监控端口的数据流:
- (2)、输出数据流(TX): 指从源端口发送出去,其数据副本发送至监控端口的数据流;
- (3)、双向数据流 (Both): 即为以上两种的综合。

在交换机上配置端口镜像需要在全局模式下,包括 2 个步骤: 配置源端口和配置目的端口,命令格式为:

Switch(config)# monitor session session\_number source/destination interface type interface-id [rx/tx/both]

其中:

monitor session: 配置端口镜像的命令关键字;

session-number:端口镜像的会话号,依据不同的设备型号支持的会话数不同,锐捷网络的 RG-S3750-24 型交换机支持 1 个会话:

source/destination: 指明后续的端口号是端口镜像的源端口还是目的端口:

interface type interface-id: 指定接口号,即镜像的源端口或者目的端口。如果指定的是源端口,交换机会把这个端口的流量拷贝一份,可以输入多个端口,多个用","隔开,连续的用"-"连接;如果指定的是目的端口,在源端口被拷贝的流量会从这个端口发出去,注意,目的端口号不能被包含在源端口的范围内;

rx/tx/both:可选项,在配置端口镜像的源端口时使用,是指拷贝源端口双向的(both)、仅输入(rx)还是仅输出(tx)的流量,默认是 both。

在配置端口镜像任务时应遵循以下原则:

- (1)、对数据进行监控分析的设备应搭接在监控端口上;
- (2)、聚合链路端口只能作为端口镜像任务的源端口:
- (3)、在设置端口为源端口时,如果没有指定数据流的监控方向,默认为双向;
- (4)、当端口镜像任务含有多个源端口时,这些端口可以来自不同的 VLAN:
- (5)、取消某一个端口镜像任务的命令是: no monitor session session-number:
- (6)、取消所有端口镜像任务的命令是: no monitor session all。

在配置镜像端口过程中,还应考虑到数据流量过大时,设备的处理速度及端口数据缓存的大小,要尽量减少被监控数据包的丢失。

### 【实验步骤】

### 步骤一: 在交换机上配置端口镜像

主机 A 连接交换机的 FastEthernet 0/1 端口, 主机 B 连接交换机的 FastEthernet 0/10 端口, 主机 C 连接交换机的 FastEthernet 0/15 端口, 在交换机上配置:

Switch#configure terminal

Switch(config)#monitor session 1 source interface fastEthernet 0/1 both

! 配置源端口为 F0/1 端口, 监控双向数据流

Switch(config)#monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/15

! 配置目的端口为 F0/15 端口

Switch(config)#exit

### 步骤二:从主机 A ping 主机 B

1、为主机 A 配置 IP 地址 192.168.1.10/24, 并在主机 A 上运行 ipconfig /all 命令, 得到主机 A 的 MAC 地址:

图 2-23 主机 A的 MAC 地址

2、为主机 B 配置 IP 地址 192.168.1.20/24, 并在主机 B 上运行 ipconfig /all 命令, 得到主机 B 的 MAC 地址:

图 2-24 主机 B的 MAC 地址

3、为主机 C 配置 IP 地址 192.168.1.30/24, 并在主机 C 上运行 ipconfig /all 命令, 得到主机 C 的 MAC 地址:

图 2-25 主机 C的 MAC 地址

4、从主机 A ping 主机 B,可以看到主机 A 的 Windows 系统会发出 4 个 ping 包,并收到主机 B 的 4 个响应数据包;

```
C:\ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

图 2-26 主机 A ping 主机 B

#### 步骤三: 在主机 C 上运行网络协议分析仪捕获数据包

- 1、在主机 A ping 主机 B 的同时,在主机 C 上运行网络协议分析仪,点击工具栏上的"开始"按钮,捕获数据包,并在 ping 命令运行结束后,点击工具栏上的"结束"按钮,停止捕获;
- 2、可以在网络协议分析仪的"会话树"中,看到 8 个 ICMP 数据包,说明已经捕获到全部的 ping 数据包;
  - 3、将捕获到的数据包"导出"保存。

#### 步骤四:对捕获的数据包进行分析

图 2-27显示了捕获的结果,8个单播的ICMP协议数据包:




图 2-27 端口镜像捕获结果

从中可以看出,IP 地址为 192.168.1.30/24,MAC 地址为 00-12-3f-01-af-5a 的主机 C,捕获到了主机 A(IP 地址为 192.168.1.10/24,MAC 地址为 00-21-85-04-8b-db)和主机 B(IP 地址为 192.168.1.20/24,MAC 地址为 00-15-58-2f-7e-7e)之间的单播数据包,说明端口镜像正在生效。

#### 步骤五:验证测试

使用命令将交换机中的端口镜像配置清除:

Switch(config)#no monitor session 1

此时,从主机 A ping 主机 B,在主机 C 上用网络协议分析仪进行捕获,会发现无法捕获到主机 A、B 之间的单播数据包。

### 【参考配置】

Switch#show run

Building configuration...

Current configuration: 1267 bytes

١

```
hostname Switch
vlan 1
no service password-encryption
interface FastEthernet 0/1
interface FastEthernet 0/2
interface FastEthernet 0/3
interface FastEthernet 0/4
interface FastEthernet 0/5
interface FastEthernet 0/6
interface FastEthernet 0/7
interface FastEthernet 0/8
interface FastEthernet 0/9
interface FastEthernet 0/10
interface FastEthernet 0/11
interface FastEthernet 0/12
interface FastEthernet 0/13
interface FastEthernet 0/14
```

```
!
interface FastEthernet 0/15
interface FastEthernet 0/16
interface FastEthernet 0/17
interface FastEthernet 0/18
interface FastEthernet 0/19
interface FastEthernet 0/20
interface FastEthernet 0/21
interface FastEthernet 0/22
interface FastEthernet 0/23
interface FastEthernet 0/24
interface GigabitEthernet 0/25
interface GigabitEthernet 0/26
interface GigabitEthernet 0/27
interface GigabitEthernet 0/28
monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/15
monitor session 1 source interface FastEthernet 0/1 both
!
!
line con 0
line vty 0 4
```

login!

# 【思考问题】

- 1、如果只想捕获主机 A 发出的数据包,应该在交换机上如何配置端口镜像?
- 2、这时如果从主机 C ping 主机 A,是否能 ping 通?