3.2.6 多态(方法名的过载)

- 前面已经讲过,如果需要对一个类的实例生成采用一种以上的处理语义,而 Constructor 的命名规则决定了不能采用不同的方法名,因此必须支持 Constructor 的过载多态。
- 如果能支持 Constructor 的过载多态,自然应支持其他 方法名的过载多态。

3.2.6 多态(方法名的过载)

```
class Employee {
protected:
  char *Name:
  int Age:
  char *Address;
  char *Telephone;
public:
  void change(int newAge);
  void change(char *newAddr);
  virtual void retire();
  Employee (char *n, int a):
  Employee (char *n, int a,
            char *addr, char *tel );
  Employee();
  ~Employee();
```

3.2.6 多态(方法名的过世)

3.2.6 多态(方法名的过载)

- 实现方法名过载的一种手段:
 - 将参数类型按既定规则依次转换成符号名,在方法名换名时加入,使得名称相同、参数数量或类型或顺序不同的方法,在换名后成为不同的方法名。

```
class Employee {
    // ... ...
public:
    void change(int newAge);
    void change(char *newAddr);
    // ... ...
};
void _Employee_changeFI__(int)
void _Employee_changeFCP__(char*)
```

3.2.7 多态(操作符的过载)

既然类已经能够限定方法的作用域,就应当允许对语言 已经占用的操作符过载。

```
class Employee {
                                            protected:
#include "Employee.h"
                                              char *Name;
void userFunc()
                                              int Age:
{ Employee e1("张三", 24);
                                              char *Address:
  int i:
                                              char *Telephone;
                 根据变量类型执行对应的操作
 // ...
                                            public:
  ++ e1:
                                              // ...
 // ...
                                              Employee & operator ++()
 for (i = 0; i < 10; i++)
                                                 { Age ++; return *this; }
 // ...
```

3.2.7 多态(操作符的过载)

• C++允许在用户自定义类型中过载定义的操作符是:

3.2.7 多态(操作符的过载)

• C++不允许在用户自定义类型中过载定义的操作符是:

:: .*

?: sizeof typeid

· C++也不允许组合定义操作符,例如**。

3.2.7 多态(操作符的过载)

C++中可以采用三种方式来实现操作符的过载:成员函数方式; friend函数方式、普通函数方式。

```
class Employee {
                 protected:
                  // ...
成员函数方式
                 public:
                   // ...
                  Employee & operator ++()
                     { Age ++; return *this; }
                   friend Employee & operator --
                     (Employee & e)
                     { e. Age --; return e; }
 friend函数方式
                                         普通函数方式
                 bool operator== (Employee, Employee);
```

3.2.7 多态(操作符的过载)

• 在C++程序中调用过载定义操作符的方式,既可以是在 表达式中引用操作符,也可以是函数调用:

```
class complex {
  double re, im;
public:
  complex(double r, double i)
    : re(r), im(i) { }
  complex operator+ (complex c);
  complex operator* (complex c);
};

bool operator== (complex, complex);
```

```
void f()
{
   complex a = complex(1, 3.1);
   complex b(1.2, 2);
   complex c = b;
   a = b + c;
   a = b. operator+(c);
   bool e = a == b;
   e = operator==(a, b);
}
```

- friend 函数和 friend 类:关于局部破坏封装的描述。
- 这种机制的合理使用,可以限定一个类具体到某个 (些)其他类或函数的外部能见度(但是语言是无法防 止滥用这种机制的)。

```
class a {
// 类 a 对于函数 f 和类 b 是不封装的。
friend void f(); friend class b;
private:
   int a1;
   void g();
/* 类 a 没有public成员,意味着只有函数 f
   和类 b 的实例能够访问 a 的实例 */
};
```

- An ordinary member function declaration specifies three logically distinct things:
 - The function can access the private part of the class declaration, and
 - the function is in the scope of the class, and
 - the function must be invoked on an object (has a this pointer).
- By declaring a member function static, we can give it the first two properties only.
- By declaring a function a friend, we can give it the first property only.

- A binary operator can be defined by either a nonstatic member function taking one argument or a nonmember function taking two arguments.
 - 这意味着,定义为类C的成员函数的二元操作符,C的对象为第一操作数,该成员函数的形参为第二操作数。
- For any binary operator @, aa @ bb can be interpreted as either aa.operator@(bb) or operator@(aa, bb). 这取决于类型匹配情况。

3.2.7 多态(操作符的过载)

```
class X {
public:
  void operator+ (int);
 X(int);
void operator+ (X, X);
void operator+ (X, double);
void operator+ (X, int); x
void f(X a, X b)
  a + 1:
  1 + a; // 1 可以与X(1)匹配
  a + b:
  a + 1.0;
```

A constructor taking a single argument specifies a conversion from its argument type to the constructor's type.

A constructor requiring a single argument need not be called explicitly:

```
X xx = 3;
// means: X xx = X(3);
```

- A unary operator, whether prefix or postfix, can be defined by either a nonstatic member function taking no argument or a nonmember function taking one argument.
 - 这意味着,定义为类C的成员函数的一元操作符,C的对象为操作数。
- For any prefix unary operator @, @aa can be interpreted as either aa.operator@() or operator@(aa). For any postfix unary operator @, aa@ can be interpreted as either aa.operator@(int) or operator@(aa, int)(这里的 int 是后缀一元操作符的标志参数).

```
class X {
 // . . .
public:
  X* operator& ();
  X operator& (X);
  X operator++ (int):
  X operator (X, X); \times
 X operator/();\times
X operator- (X);
X operator- (X, X):
X operator -- (X&. int);
X operator- (); X
X 	ext{ operator-} (X, X, X); \times
X operator% (X); X
```

```
void f(X x)
 X* p = &x;
 X* q = x. operator ();
 X \times 2 = *p \& x;
  x2 = *p. operator&(x);
  x2 = p- > operator & (x);
 X \times 3 = x + + :
  x3 = x. operator++(0);
  x3 = -x; // x3 = operator-(x);
  x3 = x2 - x1; // x3 = operator-(x2, x1);
  x3 = x--; // x3 = operator--(x, 0);
```

- C++的一些限制:
 - 过载定义操作符 =、[]、()、->的必须是非静态成员函数,以保证其第一操作数一定是左值(Ivalue);
 - 不允许在过载定义操作符时使得所有操作数都是基本类型的,这也就是说,过载定义操作符时至少有一个操作数是自定义类型的。
 - 欲使第一操作数为基本类型者,不能定义为成员函数。

3.2.7 多态(操作符的过载)

采用成员函数和friend函数对操作符过载定义,其本质区别是前者是方法,可以被继承,而后者是一般函数,不可能被继承。

```
ary & operator +(ary &a1, ary &a2)
                                      { static ary *ap = NULL;
                                        int i:
                                        if (ap == NULL)
                                          arv *ap = new arv:
                                        ap->idx = (a1. idx > a2. idx) ? a2. idx : a1. idx;
                                        for (i = 0; i \leq ap \rightarrow idx; i++)
class ary {
                                          ap->array[i] = a1. array[i] + a2. array[i];
  int idx:
                                        return *ap;
  int array[100];
public:
                                                                 ary a1, a2, a3;
  ary & operator ++()
                                                                 int i:
   { idx++: return *this: }
                                                                 // . . .
  int operator[]( int i )←
    { return (i < 0 | | i >= 100) ? 0 : array[i]; }
                                                                 ++ a1:
  friend ary& operator +( ary &a1, ary &a2 );
                                                                  i = a1[10];
  ary() \{ idx = 0; \}
                                                                 a3 = a1 + a2:
```

3.2.8 类属类

• 我们先来看一个例子:

3.2.8 类属类

```
class StringVector {
   String* v;
   int sz;
public:
   String& operator[](int i);
   int size() { return sz; }
   StringVector(int vectorSize);
   /* ... */
};
```

```
class ComplexVector {
   Complex* v;
   int sz;
public:
   Complex& operator[](int i);
   int size() { return sz; }
   ComplexVector(int vectorSize);
   /* ... */
};
```

- 这两个类的内涵十分相似,都是向量,差别仅在于元素 类型不同;所定义的数据结构和操作十分相似,但有差 别的地方是类型而不是数据或地址。
- 如果能够把类型作为参数,就可能用另一个抽象结构产生这两个类乃至更多的向量类。

64 - 20

- 允许将类型作为参数的抽象结构称为类属。
- 支持类属的程序设计范型也被称为类属程序设计。
- 在C++中体现类属的机制是模板(template)。

```
class StringVector {
                                            class ComplexVector {
        String* v;
                                              Complex* v;
        int sz:
                                              int sz;
      public:
                                            public:
        String& operator[](int i);
                                              Complex& operator[](int i);
        int size() { return sz; }
                                              int size() { return sz; }
        StringVector(int vectorSize);
                                              ComplexVector(int vectorSize);
        /* ... */
                                              /* ... */
                      template <class T> class Vector {
                        T* v:
                        int sz:
                      public:
                        T& operator[](int i);
                                                                  Vector<Complex>
Vector<String>
                        int size() { return sz; }
                        Vector(int vectorSize);
                        /* ... */
    实例化
                                                                        实例化
```

- The C++ template mechanism allows a type to be a parameter in the definition of a class (类模板) or a function (函数模板).
- 一个类是一组对象的抽象; 一个类模板是一组类的抽象。
- 引入类模板的目的:对结构特征和行为特征相似、但成员的类型不能保证相同的一组类,进行高一级的抽象,以提高程序的重用性和规格化程度。
- 类模板的一个重要作用是对类库提供了强有力的支持。

3.2.8 类属 **

指明C是一个类型参数(但可以不是类)

用类型参数来定义 数据成员或成员函数

```
template<class C>
class String {
 struct Srep;
 Srep* rep;
public:
 String();
  String(const_C*);
  String(const String&);
 C read(int i)const;
  // . . .
template < class C>
struct String(C)::Srep {
 C* s:
  int sz;
  int n;
 // ...
```

```
// 对照:
class String {
  struct Srep;
 Srep* rep;
public:
  String();
  String(const char*);
  String(const String&);
 char read(int i)const;
 // . . .
};
struct String::Srep {
 char* s;
  int sz:
  int n;
 // ...
```

3.2.8 类属 **

指明C是一个类型参数(但可以不是类)

用类型参数来定义 数据成员或成员函数

```
template<class C>
class String {
  struct Srep;
  Srep* rep;
public:
  String();
  String(const_C*);
  String(const String&);
 -C read(int i)const;
  // . . .
template < class C>
struct String(C)::Srep {
  C* s:
  int sz;
  int n;
 // ...
```

```
// 类模板生成的实例(类)
// 及其实例 (对象) 的生成
// 与操作:
String<char> cs;
String (unsigned char) us;
String<wchar_t> ws;
class Jchar {
 // ...
String<Jchar> js;
char ch = cs. read (0);
unsigned char = us. read(1);
String<char> cs2 = "Hello";
```

- 一个模板的参数表中可以声明多个形参。
- 先声明的类型参数可以立即用来声明同一参数表中的其他形参。

```
template<class T, T def_val>
class Cont {
   // ...
};
```

3.2.8 类属类

• 一个类模板可以继承另一个类模板的实例:

```
template<class T>
class Vec : public Vector<T> {
    // ...
};
```

• 一个类模板当然也可以继承另一个类:

```
template<class T>
class Teacher : public Person {
   // ...
};
```

3.2.8 类属类

一个类模板可以在继承另一个类模板的实例时,将自己 实例化后得出的类型作为那个类模板的实参:

```
template<class T>
class Basic_ops {
    // ...
};

template<class T>
class Math_container : public Basic_ops<Math_container<T>> {
    // ...
};
```

3.2.8 类属类

一个类模板中的数据成员,可以用另一个类模板的实例 来定义该数据成员的类型:

```
template<class T>
class Teacher : public Person {
   Vector<T*> group;
   // ...
};
Teacher<Student> t;
```

总之,所有允许出现类型的地方,都可以出现类模板的实例。


- 合法的模板实参:
 - a type;
 - a constant expression (a string literal is not acceptable);
 - the address of an object or function with external linkage:
 - &of;
 // of is the name of an object or a function
 - f; // f is the name of a function
 - a non-overloaded pointer to member:
 - &X::of; // of is the name of a member of class X.

- 合法的模板实参:
 - a type;
 - a constant expression (a string literal is not acceptable);
 - the address of an object or function with external linkage:
 - &of; // of is the ham? of an object or a function
 - f; // f is the name of a function
 - a non-overloaded pointer to member:
 - &X::of; // of is the name of a member of class X.

- 为什么对模板的实参有前面给出的限制?为什么用类模板产生类,与用这个类产生对象须同时进行?
- 关键在于用类模板产生类是在编译时而不是运行时进行。尽管类模板在表示和使用上很象一个类,但它们之间存在本质上的区别(至少对于C++语言是这样):
 - 类模板的实例不是对象。
 - 一个类模板除了可以生成实例(类)以外,再没有任何操作可以作用于类模板的任何实例,其实例的状态(也就是一个类的基本结构)一经生成便不可改变。显然,无法用操作来改变状态的实体不是对象。


3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

C/C++的多维数组是按行、连续存储的。



3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

任务:用类模板实现操作接口相同、按列存储的、任意 元素类型的多维数组。



3.2.8 类属类一例:按列存储的二维数组

• 错误的解(1):

```
template<class T>
class Array {
   T* tpBody;
   int iRows, iColumns;
public:
   T& operator[] (int i, int)) { return tpBody[i + j * iRows]; }
   Array(int iRsz, int iCsz)
        { tpBody = new T[iRsz*iCsz]; iRows = iRsz; iColumns = iCsz; }
};
```

3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

- 分析: []操作是二元操作,不能接受三个或更多个操作数。
- 因此必须分成两层类模板来定义,使得:

```
Array<int> a(3, 5);
int i, j, k;
/* ... */
k = a[i][j];

第1层类型
```

3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

● 错误的解(2):

```
template < class T>
class ArrayTmp { // 第二层类型
 T* tpBody;
 int iRows, iColumns;
public:
 T& operator[](int j) { return tpBody[i + j * iRows]; }
 ArrayTmp (int iRsz, int iCsz)
    { tpBody = new T[iRsz*iCsz]; iRows = iRsz; iColumns = iCsz; }
};
template < class T>
             // 第一层类型
class Array {
 ArrayTmp<T> tTmp; // 第一层类型与第二层类型的关联
public:
 ArrayTmp<T>& operator[](int i) { return tTmp; }
 Array(int iRsz, int iCsz) : tTmp(iRsz, iCsz) { }
```

3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

分析: 需要解决下标值在不同类型的对象之间的传递问题:

```
Array(int) a(3, 5);
int i, j, k;
/* ... */
k = a[i][j];

第1层类型

下标i的传递

第2层类型
```

3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

• 正确的解:

```
template <class T> class ArrayTmp { // 第二层类型
 friend class Array(T);
 T* tpBody:
 int iRows, iColumns, iCurrentRow;
 ArrayTmp(int iRsz, int iCsz)
   { tpBody = new T[iRsz*iCsz]; iRows = iRsz; iColumns = iCsz;
     iCurrentRow = -1:
public:
 T& operator[](int j) { return tpBody[iCurrentRow + j * iRows]; }
template <class T> class Array { // 第一层类型
                      // 第一层类型与第二层类型的关联
 ArrayTmp<T> tTmp;
public:
 ArrayTmp<T>& operator[](int i) { tTmp. iCurrentRow = i; return tTmp; }
 Array(int iRsz, int iCsz) : tTmp(iRsz, iCsz) {}
```

3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

• 正确的解:

```
template <class T> class ArrayTmp { // 第二层类型
 friend class Array<T>; // 限定访问范围
 T* tpBody:
 int iRows, iColumns, iCurrentRow;
 ArrayTmp(int iRsz, int iCsz) // 从实例生成就设置了能见度控制
   { tpBody = new T[iRsz*iCsz]; iRows = iRsz; iColumns =
                                                       计算元素位置
     iCurrentRow = -1: 
public:
 T& operator[](int j) { return tpBody[iCurrentRow + j * iRows]; }
template <class T> class Array 传递下标到下一层类型
 ArrayTmp<T> tTmp;
public:
 ArrayTmp<T>& operator[](int i) { tTmp. iCurrentRow = i; return tTmp; }
 Array(int iRsz, int iCsz) : tTmp(iRsz, iCsz) {}
```

3.2.8 类属类一例: 按列存储的二维数组

- 从这个例子中得到的启示:
 - 不同层次(功能可能类似)的数据和操作,应当分离到不同的类/类模板中,再设计相应的关联结构和协同操作。
 - 用数据成员对象也可以表示类之间的层次关系。
 - 简化操作的接口有利于理解和使用,但需要基于相应的支撑结构和操作。反之,设计复杂接口的操作要容易得多,但可用性较差。

3.2.8 类属类

- 在类属类的设计中,要注意以下细节问题:
 - 在类属类中如果需要直接调用参数类型的操作,一定要确认它对所有的参数类型都是存在、并且接口完全相同的。
 - 对类属类的实例化的编译,一般是滞后到链接时才进行的。因此,如果类属类本身发生了修改,就需要编译那些与该类属类的实例化相关的所有文件,因此在 make 文件中要定义相应的依赖关系。

3.2.9 类属函数

• 在C++中,对于函数也可以使用模板: 函数模板。函数模板允许过载,而类模板不允许。

```
template <class T> void sort(Vector<T>&);

void f(Vector<int>& vi, Vector<Complex>& vc)
{
   sort(vi);
   sort(vc);
}
```

3.2.9 类属函数

使用模板时,由于类型参数不同而要求相应的操作不同。这是常见的,特别是比较操作和赋值操作。

```
template <class T>
void sort (Vector<T>& v) // 函数模板
  int n = v.size():
  for (int gap = n/2; 0 < gap; gap /= 2)
    for (int i = gap; i < n; i++)
      for (int j = i-gap; 0 \le j; j -= gap)
        if (v[j+gap] (<)v[j])
            T temp(=)v[j]:
                                     : 不同的类型 T 可能
            v[j] (=) <del>v[j+gap];</del>
                                     有不同的 < 和 = 操作
            v[j+gap] (=)temp;
```

3.2.9 类属函数

- 因此,在定义模板时,如果其中需要使用与类型参数相关的操作,则需要:
 - 要求所有可能的实参类型都(过载)定义了这样的操作(但这 通常是不可靠的),或者
 - 干脆在参数表中定义相应函数指针形参(需要统一规定函数的接口),在模板中调用其实参(与类型相关的操作的函数地址)以进行这样的操作。

可以借鉴 C 语言例程库中两个函数的做法:

3.2.10 数据成员值的共享

- 例:完成满足下述要求的对象计数:
 - 要求对当前 Employee 对象和 Manager 对象的个数分别 计数,其中对 Employee 对象计数时也应包括 Manager 对象。

• 分析:

- 需要设置两个计数器,一个对所有的 Employee 对象和 Manager对象计数,另一个只对 Manager对象计数。
- 计数应当与这两种对象的生成和消除同时进行。
- 如何设置?

- 思路1:设立一个函数来专门控制 Employee 和Manager的实例生成,以便在此过程中计数。
- 缺点:非类型化;不能保证对象的作用域;难以实现对象生成时的初始化参数传入和多态等。

```
void EmpMngrInst(Employee **e,
                 Manager **m)
  static int Ecount = 0, Mcount = 0;
  if (*e == NULL)
      *e = new Employee; ECount ++;
  if (*m == NULL)
      *m = new Manager; ECount ++;
      MCount ++:
```

- 思路2: 在类 Employee 和 Manager 中各增加一个数据 成员作为计数器,并在其 Constructor 和 Destructor 中 分别定义有关它们的增值和减值操作。
- 这是错误的。
 - 画出这样的对象的存储结构就可以得出上述结论。

- 这里提出了一种语言机制的支持要求:
 - 需要有允许一个类的所有实例共享的数据,而且这样的数据是以数据成员的方式出现的。
 - 这就是类属性。
- 这样的机制在 Smalltalk-80 中叫做类变量,在C++中叫做静态数据成员。

```
#include "Employee.h"
int Employee::ECount = 0;
Employee::Employee( char *n, int a )
{     Ecount ++; /* ... */ }
/* ... */
Employee::~Employee()
{     Ecount --; /* ... */ }
```

3.2.10 数据成员值的共享

• 分析:

- 对于对象计数器的修改只在 Constructor 和 Destructor 中 定义,实现了封装的、与实例化过程同时进行的计数。
- 满足了把 Manager 对象集合看成是 Employee 对象集合 的一个子集这样的要求。
- 仍具备类型化和抽象的特征,所有的 Employee 对象和 Manager 对象,不管其作用域如何,都具备这样的属 性。
- 用继承的方式来表示 Employee 对象集合与 Manager 对象集合之间的关系,对可扩充性也有很好的支持。

- 问题:
 - 是否每个类都至少有一个实例?
- 回答:
 - 如果在类之间没有定义继承关系,那么一个类至少应当有一个实例,否则是冗余的类。
 - 如果存在继承关系,则有可能需要在类层次结构的较高层次上存在着始终没有实例的类。

- 设:在同一个应用中还需要引入学生这种实体。
- 显然,学生与雇员、经理等有一些共同的属性,如姓名、年龄、住址、电话等。

- 思路1:按照传统程序设计的做法,可能会定义一个描述学生的类 Student,在该类中再次定义上述属性及相关操作,并定义其他与学生有关的属性和操作。
 - 在面向对象的应用中,这种定义上的冗余显然是不合适的。
- 思路2: 把类 Student 定义成 Employee 的另一个子类, 以继承上述属性及相关操作。
 - 这虽然是行得通的,但不应当提倡,因为这里所蕴含的、 与常识相悖的"学生 is_a 雇员"的关系,很难让其他人理 解,因而将影响对这个类的重用和维护。


- 思路3: 引入一个新的类 Person, 把上述属性及相关操作从Employee 和 Student 中抽象出来,定义在 Person之中,同时令 Employee 和 Student 继承 Person。
 - 这种做法弥补了思路1和思路2的不足,是可取的。
 - 但是,应用需求本身可能并没有对应于 Person 的实体, 这个类的出现是设计时追加的,虽然反映了客观概念之间 的关系,但真实的目的是让子类来共享属性。
 - 因此,这样的类只有内涵而没有外延,就不应该允许它产生实例,需要有机制加以抑制。

- C++中的相应机制:抽象类(Abstract Classes)
 - 抽象类: 至少含有一个纯虚拟函数的类。
 - 纯虚拟函数:不用定义(也不允许定义)方法体的虚拟函数。

```
抽象类
class Employee : public Person {
                                            class Person {
/* ... */
                                            protected:
 void Print0n():
                                              char *Name:
/* ... */
                                              int Age;
                                              char *Address;
                                              char *Telephone;
                                              int PrintWidth; // 输出宽度
class Student : pubclic Person {
                                            public:
/* ... */
                                              virtual void Print0n() = 0;
 void Print0n():
                                            /* ... */
/* ... */
                                                      纯虚拟函数
```


- 抽象类对于软件结构设计的作用:
 - 规范了一组语义允许不同,语法必须或应当相同的操作接口。

- 例:设计和实现数 学表达式的一种支 撑机制。
- 每一种运算应提供 的能力:
 - 计算/求值;
 - 语法检查;
 - 以文本方式显示。
- 在不同的类中,同种运算的接口必须相同。



3.2.11 无实例的类

语法的统一 有助于进行 跨越类的特 性规范化。





- 在设计定义操作符过载的成员函数时,注意操作对象中 谁是消息的接收者,谁是随消息传去的。
- 实际上,语言的基本类型的操作符,最终的动作都是用函数实现的,想象一下a+b等价于+(a,b),就不难理解操作符过载的实现方式。
- 类属类的实例是类,它定义的却不是作用于它的实例的操作,唯一允许作用于类属类的实例的操作,就是在编译执行的产生类的操作。



- 静态数据成员和抽象类在程序设计时都具有双重作用:
 - 前者是使得静态数据既支持对象集合中对象的共享,又具备数据成员的特征;
 - 后者既定义了不允许有实例的类,又用纯虚函数的方式统一了那些子类肯定具备、父类又无法确定实现的操作的接口。
- 程序设计语言中有不少这类"一箭双雕"的聪明做法,值得我们效仿。

下一次课的内容

- 面向对象程序设计-程序设计语言中的OOP机制
 - 多重继承
- 面向对象程序设计 面向对象的程序
 - 经典的程序实例: 单链表
 - 定义有类型控制和操作投影的"外壳"
 - 利用统一接口的方法指针
- 面向对象程序设计 关于面向对象程序设计的讨论
 - 什么是对象?
 - 什么是类?
 - 什么是继承性?
- 布置第二次作业



- 面向对象系统分析与设计-引言
 - 系统分析与设计的基本概念、重要性
 - 对系统分析人员的能力要求
- 面向对象系统分析与设计 信息系统及其基本特征
 - 什么是系统?
 - 信息系统
 - 信息系统的基本特征
 - 信息系统的分析与设计是十分棘手的工作