
Guía de configuración Mikrotik: creación de redes para la entrega de servicios mediante protocolo PPPOE para redes FTTH.



- Profesor: Daniel Ruz Moreno
- ING en telecomunicaciones, conectividad y redes.

Introducción:

En este documento, se va a describir cómo configurar un router de la marca Mikrotik con el servicio PPPOE para crear usuarios y asignar perfiles de navegación con un ancho de banda determinado.

Este tipo de tecnologías y configuraciones, son ideales para redes FTTH o crear tu propio ISP (proveedor de servicios de Internet) en la cual se requiere crear usuarios con distintos perfiles de navegación y entregar una infinidad de servicios como IPTV o telefonía IP.



Protocolo PPPOE:

El Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet (PPPoE, por sus siglas en inglés, Point-to-Point Protocol over Ethernet) es un protocolo de red ampliamente utilizado para establecer conexiones de banda ancha a través de conexiones Ethernet, como DSL (línea de abonado digital), cable o fibra óptica. PPPoE se utiliza comúnmente en redes de acceso de banda ancha, especialmente en entornos residenciales y pequeñas empresas, para autenticar y controlar el acceso a Internet.

Las características principales del protocolo PPPoE son las siguientes:

Autenticación: PPPoE permite la autenticación de los usuarios antes de que se les permita acceder a la red. Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan utilizar la conexión de Internet.

Sesiones individuales: PPPoE admite la creación de sesiones individuales para cada usuario. Cada sesión se identifica mediante un Nombre de Usuario y Contraseña, lo que permite un control de acceso más granular.

Eficiencia: PPPoE es eficiente en el uso de ancho de banda, ya que agrega un encabezado mínimo a los paquetes Ethernet para llevar la información de autenticación y control de sesiones.

Seguridad: La autenticación en PPPoE proporciona una capa adicional de seguridad, lo que dificulta que usuarios no autorizados accedan a la red. Además, las contraseñas y los datos se transmiten de manera cifrada.


Control de sesiones: PPPoE permite al proveedor de servicios de Internet (ISP) controlar y administrar las sesiones de los usuarios, lo que facilita la implementación de políticas de uso justo y la gestión del tráfico.

Flexibilidad: PPPoE se puede utilizar en una variedad de entornos de red, incluyendo conexiones DSL, cable y fibra óptica. Esto lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de situaciones.

Compatibilidad con IPv6: PPPoE es compatible con IPv6, lo que permite a los usuarios acceder a la nueva generación de direcciones IP.

Ampliamente adoptado: PPPoE es un protocolo ampliamente utilizado y es compatible con una amplia gama de dispositivos y sistemas operativos, lo que facilita su implementación en redes de acceso de banda ancha.

Topología de Red:



La lógica de la configuración, es entregar servicio de internet con diferentes anchos de bandas, para lograrlo, se debe crear la siguiente configuración y en el siguiente orden:

configuración de red WAN


- 1. Seleccionar la interfaz física del router en la cual se conectara con nuestro proveedor de servicios de internet
- 2. Asignar IP automática (por DHCP) asignar de forma manual
- 3. crear ruta por defecto
- 4. configuración de NAT

Crear servicio PPPOE


- crear interface Bridge y agregar puertos físicos del router
- crear y asignar IP a la interface Bridge
- crear Pool de ip para usuarios PPPOE
- crear servidor PPPOE
- crear perfiles de navegación y asignar Pool
- Crear usuarios y asignar los perfiles.

Configuración de WAN.


- ip- dhcp automático para la interface wan:
- seleccionamos "IP" / "DHCP client"




- seleccionamos botón "+"
- seleccionar interfaz wan (en este caso la eth)




configuración de NAT: ingresamos a ip - firewall



- seleccionar "NAT" botón "+"
- seleccionamos la interface de la WAN (en este caso, el proveedor de internet será por la interface eth1)




Seleccionamos "acction" "masquerade"




configuración de interface Puente:

- en el menú, seleccionamos "Bridge" y luego el botón "+"
- ingresamos un nombre y aplicamos los cambios




agregamos los puertos del router a la interface Bridge:

- seleccionamos "port" y luego el botón "+"
- seleccionamos la interfaz física del router. en este caso nuestra LAN



configuración de IP a interface puente


- ingresamos la "ip" luego "address"
- seleccionamos el botón "+"
- ingresamos la ip y su máscara
- seleccionamos la interface puente creada anteriormente




Configuración de pppoe server:

Creamos un pool para asignar la ip de forma automática a nuestros clientes


- ingresamos a IP pool– botón "+"
- ingresamos un nombre para el pool
- asignamos el rango ip de esta manera: 192.168.3.2-192.168.3.254



Creación de servicio PPPOE: Seleccionamos "PPP"




- Seleccionamos "pppoe server" botón "+"
- ingresamos un nombre al servicio pppoe
- agregamos la interfaz de salida (LAN)
- marcamos la casilla "one session per host"




creamos perfil o "planes" de navegación:

- seleccionamos "profiles"
- seleccionamos botón "+"
- ingresamos un nombre
- la ip local o "ip de salida de la red LAN"
- asignamos el pool creado anteriormente con el nombre "pppoe"
- ingresamos los dns



en "limits" asignamos el ancho de banda del perfil.



Creamos usuarios pppoe:

- seleccionamos "secrete"
- ingresamos un nombre de usuario y contraseña
- agregamos el pool creado anteriormente
- asignamos el perfil creado anteriormente

