
Молекулярные явления в жидкостях

Уравнение Ван-дер-Ваальса описывает не только реальные газы, но и жидкости. При температуре < критической различие газ—жидкость становится большим. Плотность жидкости и ее насыщенных паров отличается в тысячи раз. \exists растянутые жидкости $\Rightarrow \exists$ прочность на разрыв.



В газе кинетическая энергия молекул $E_k\gg$ чем энергия связи \Rightarrow молекулы свободно движутся между столкновениями, и длина свободного пробега $\lambda\gg$ размера молекул.

Энергии не хватает, чтобы преодолеть притяжение \Rightarrow жидкость занимает конечный объем. В жидкости расстояния между молекулами сравнимы с их размерами \Rightarrow взаимодействие \gg чем в газах. Каждая молекула взаимодействует с $\frac{\mathbf{несколькими}}{\mathbf{несколькими}}$ соседними $\Rightarrow E_p = \mathbf{с}$ умме потенциалов:






График для E_p становится периодическим (причем учитывать надо, конечно, не ВСЕ молекулы, а только ближний порядок:



В тв.теле каждый атом сидит в своей потенциальной яме и не в силах оттуда выбраться, а может там только колебаться. У жидкости более рыхлая структура, есть свободные места — "дырки". Поскольку $\frac{1}{2}kT$ не намного < глубины ямы, то часть времени молекула ведет оседлый образ жизни, а потом из-за флуктуаций (распределение Максвелла!) перескакивает в соседнюю ямку \Rightarrow в жидкости возможна диффузия. Она \ll чем в газе, но \gg чем в тв.теле. Только некоторые (самые быстрые) молекулы способны вырваться \Rightarrow испарение.


Трение в газе: перенос количества движения из слоя в слой за счет перелета молекул на длину свободного пробега. В жидкости ∃ еще один механизм: фононный. Шарик не только толкает правого соседа, но и тащит левого.




Возникает волна, которая катится по жидкости и несет импульс.

Молекулы на **поверхности**: "соседей" сверху HET \Rightarrow силы нескомпенсированы $\Rightarrow \exists$ результирующая $\neq 0$, направленная НОРМАЛЬНО к поверхности.

На поверхности *как бы* есть *как бы* пленка, которая хочет сжаться.



Явление **поверхностного натяжения**. Жидкость → к сферической форме (минимальная поверхность): капли, пена, пузыри,...




Чтобы удержать пленку от стягивания, нужна сила по касательной к поверхности, пропорциональная границе:

$$f = \alpha L$$

Коэффициент поверхностного натяжения $\alpha=f/L$ [дин/см] убывает с ростом температуры. При $T\to T_k$ $\alpha\to 0$. Вода (н.у.): $\alpha=73$ дин/см. Если сдвинуть границу пленки L на расстояние dx, то совершится работа $dA=f\ dx=\alpha\ L\ dx=\alpha\ dS$ (где dS – увеличение площади пленки). Эта работа идет на увеличение внутренней энергии E. \Rightarrow еще одно определение коэф-та α : $\alpha=dE/dS$.

Всплывающий пузырь не может прорвать пленку на поверхности воды \Rightarrow образование пены.

У мыльной воды α меньше, но вязкость больше, \Rightarrow она медленнее вытекает из слоя между пузырем и поверхностью, и пена дольше остается.



Вытекающая вода образует капли, которые после отрыва принимают сферическую форму. Если давление в трубке недостаточно, то капля вообще не сможет оторваться! (Палатка пропускает воздух, а воду — нет). Дело в соотношении диаметра трубки, кривизны капли, и т. д.

Рассмотрим кусочек сферической поверхности пузырька с радиусом R. Если выделить маленькую дугу, соответствующую углу $d\varphi$, то ее длина будет $r\,d\varphi$, и сила, направленная по касательной к поверхности и \bot этой дуге: $df=\alpha\,r\,d\varphi$, а ее вертикальная составляющая: $df_1=\alpha\,r\,\sin\theta\,d\varphi$. Если теперь просуммировать все силы df_1 от каждой из дуг, на которые разбивается граница нашего выбранного кусочка (т.е., говоря по-русски, проинтегрировать


по φ , то получим суммарную силу, с которой наш кусочек поверхности площадью πr^2 давит вниз на находящуюся под ним жидкость:

$$f_1 = \int_0^{2\pi} \alpha r \sin \theta \, d\varphi = 2\pi \, \alpha r \sin \theta = 2\alpha \, \frac{\pi r^2}{R}$$

а давление при этом

$$p = \frac{f_1}{S} = \frac{2\alpha \pi r^2}{R \pi r^2} = \frac{2\alpha}{R}$$

Как видим, давление пропорционально кривизне. Если 2 пузыря соединить трубкой, то воздух потечет из маленького в большой!



Если пузырь не круглый, а, например, эллиптический с радиусами кривизны R_x и R_y , то давление в нем будет

не
$$\dfrac{2\,\alpha}{R}\,,$$
 а $p=\dfrac{\alpha}{R_x}+\dfrac{\alpha}{R_y}$

В частности, для цилиндрической поверхности один из радиусов $=\infty$, и давление в 2 раза меньше, чем для сферической:

$$p = \frac{\alpha}{R}$$


Явления на границе жидкости и тв.тела


Два варианта:

- 1. молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к моле-кулам твердой поверхности (не смачивается)
- 2. жидкость сильнее взаимодействует с твердым телом (смачивается)

краевой угол ψ :

- $1.~\psi>rac{\pi}{2}$ не смачивается
- 2. $\psi < \frac{\pi}{2}$ смачивается






Смачивается или нет — зависит от веществ. Вода смачивает стекло, но не смачивает парафин. Ртуть не смачивает стекло, но смачивает железо, и т. д. Хорошо видно на капиллярах по форме мениска. Перепад высот однозначно с этим связан (через краевой угол).

Давление столба жидкости высотой h с плотностью ρ должно уравновешиваться давлением, которое создает мениск с радиусом r: $p=\rho gh=rac{2\alpha}{\pi}$

Поскольку радиус капилляра R и радиус мениска r связаны через краевой угол $(R=r\cos\psi)$, то высоту h можно отсюда определить как




$$h = \frac{2\alpha}{\rho gr} = \frac{2\alpha\cos\psi}{\rho gR}$$

Если смачиваемость 100%-ная, то $\psi=0$, и $h\to \frac{2\alpha}{\rho gR}$. Если же смачиваемость нулевая, то $\psi=2\pi$, $\cos\psi=-1$, и жидкость по капилляру не поднимается, а опускается.

Если надо измерить коэф-т поверхностного натяжения α , то можно подобрать такой материал, который бы этой жидкостью или 100% смачивался, или 100% не смачивался, и просто замерить высоту.

Капиллярность: проникновение воды в почву и другие пористые материалы; фитили; флотация.

Если капля менее плотной жидкости растекается по более плотной, то \exists 3 поверхностных натяжения: α_1 , α_2 и α_{12}



Силы f_1 и f_{12} стягивают каплю, а сила f_2 заставляет ее растекаться. Равновесная форма капли — когда все силы уравновешены. Это возможно при условии, что

$$|\vec{f_2}| < |\vec{f_1}| + |\vec{f_{12}}| \qquad \Rightarrow \qquad \alpha_2 < \alpha_1 + \alpha_{12}$$

Если же α_2 намного больше, то капля будет растекаться бесконечно и образует мономолекулярный слой. Ленгмюр (Irving Langmuir, 1881-1957, N-Y; Нобелевская премия 1932 по химии за исследования поверхностных явлений) и Блоджетт (Katharine Blodgett, 1898-1979, N-Y). Метод приготовления мономолекулярных слоев.

Испарение жидкостей.

Находятся быстрые молекулы, которые преодолевают силы притяжения и, затрачивая на это преодоление некую часть энергии, вылетают из жидкости. Поскольку ее энергия при этом уменьшается, то жидкость охлаждается. Чтобы процесс шел изотермически, надо все время подводить тепло.

Удельная теплота испарения λ – кол-во тепла, которое надо сообщить ед-це массы жидкости, находящейся при температуре T, чтобы перевести ее в пар при той же температуре.

 λ зависит от T: при $T o T_k$ $\lambda o 0$.

Если нагреть жидкость до такой T, при которой давление насыщенных паров = внешнему давлению, то испарение начинается не только с поверхности, но и по всему объему – **кипение**.

Растворы.

Рассмотрим слабый раствор, когда взаимодействием растворенных молекул между собой можно пренебречь. Они образуют как бы газ (отличие от идеального газа: движению мешают молекулы растворителя).

Средняя кинетическая энергия: $\overline{w}=\frac{1}{2}\,kT$ на степень свободы. Совокупность растворенных молекул должна оказывать **осмотическое** давление $p=\frac{2}{3}\,n_0\,\overline{w}$, и для них должно соблюдаться уравнение Менделеева-Клапейрона:

 $pV = \frac{m}{\mu}RT$

Если в растворе установить полупроницаемую мембрану (например, пропускающую воду, но не пропускающую растворенный в ней сахар), то сверху будет только давление воды, а снизу — воды + сахара. Поэтому наверх будет проникать молекул воды больше, чем вниз, до тех пор, пока давление не уравновесится. Если равновесие наступило \Rightarrow осмотическое (парциальное) давление сахара = дополнительному давлению столба воды $p=\rho\,g\,h$. Если обозначить концентрацию раствора как $C\equiv m/V$, то получаем формулу Вант-Гоффа :

$$p = \frac{C}{\mu} R T$$

(Jacobus Henricus van 't Hoff, 1852-1911, Rotterdam; 1901 г.: Нобелевская премия по химии)

При измерении осмотического давления для растворов разных веществ было найдено, что во многих случаях результаты согласуются с формулой Вант-Гоффа, но не всегда. Для растворов неорганических солей осмотическое давление существенно БОЛЬШЕ. Причина: при растворении они диссоциируют на части, число частиц на единицу объема растворителя возрастает, а поскольку $p=\frac{2}{3}\,n_0\,\overline{w}$, то и осмотическое давление тоже возрастает.

Те растворы, что подчиняются формуле Вант-Гоффа, — не проводят эл.ток, а те, где ∃ диссоциация, — проводят! Вывод: диссоциация идет не на АТОМЫ, а на ИОНЫ.