TD Introduction à SNMP - Simple Network Management Protocol côté client

Jean-Marc Pouchoulon

Juin 2025

Ce document a pour objet de découvrir le protocole SNMP côté client.

1 Installation du client SNMP sur votre Debian

La communauté publicheziers est la communauté en lecture seule. Vous travaillerez par défaut avec la version 2c du protocole SNMP.

1. Installez le client SNMP sous Linux

Modifiez votre /etc/apt/sources.list.d/debian.sources afin de rajouter le dépôt non-free afin d'obtenir les MIBS propriétaires:

Types: deb
http://snapshot.debian.org/archive/debian/20240904T090000Z
URIs: http://deb.debian.org/debian
Suites: bookworm bookworm-updates
Components: main contrib non-free
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

Types: deb
http://snapshot.debian.org/archive/debian-security/20240904T090000Z
URIs: http://deb.debian.org/debian-security
Suites: bookworm-security

Components: main contrib non-free Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

apt-get update
apt-get install snmp snmp-mibs-downloader

Mettez en commentaire la ligne "MIBS:" dans /etc/snmp/snmp.conf.

Remplacez la mib qui génère une erreur (dangereux ne pas faire en prod) :

 $wget\ http://pastebin.com/raw.php? \textbf{i=}p3QyuXzZ\ -O\ /usr/share/snmp/mibs/ietf/SNMPv2-PDU$

Maintenant que le client snmp est installé, on va tester un serveur SNMP "clef en main" sous forme de container Docker.

2 Interrogation d'un serveur Linux via SNMP

1. Lancez un container serveur SNMP via la commande suivante:

```
systemctl stop snmpd # éviter les conflits avec le container SNMPD

docker run --rm -p 161:161/udp -p 162:162/udp -d \
--hostname snmpserver -it registry.iutbeziers.fr/snmpiut:latest
```

2. Interrogez ce container serveur SNMP (communauté publicheziers) afin de retrouver les informations concernant les performances du serveur au travers de la MIB UCD-SNMP-MIB et HOST-RESOURCES-MIB. Inspirez vous de documentation RedHat Vous retrouverez les informations suivantes concernant le serveur:

- Dumpez la totalité des informations en utilisant la commande snmpwalk.
- La mémoire totale de la machine.
- L'uptime de la machine
- Le nombre de process de la machine
- L'espace de stockage utilisée sur la machine
- La taille d'une unité d'allocation de stockage

Utilisez snmptable afin de récupérez:

- la table des interfaces réseaux.
- la table des partitions.
- la table des loadaverage
- la table des IO.