HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----o0o-----



BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Môn học: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ LINUX/UNIX Cài đặt và cấu hình các dịch vụ trong Ubuntu

> Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Hoa Cương Sinh viên : Bùi Thị Quỳnh Chi Mã sinh viên : B21DCAT045

Nhóm môn học : 04

1 GIỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

- Về kiến thức: Bài thực hành cung cấp cho sinh viên môi trường để áp dụng lý thuyết của môn học vào thực tế.
- Về kỹ năng: Sau khi thực hành xong, sinh viên có khả năng Cài đặt và quản trị các dịch vụ cơ bản của Ubuntu.

1.2 Yêu cầu

- Cài đặt thành công DNS và DHCP; tạo tên miền và cấp phát cấu hình thành công.
- Cài đặt trang web tĩnh và thực hiện việc kiểm soát truy nhập.
- Cài đặt và cấu hình thành công dịch vụ Email trên máy chủ và trên máy khách.

1.3 Thời gian thực hiện

- 4 giờ.

1.4 Nhóm thực hành

- 1 sinh viên.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Dịch vụ DNS và DHCP

a) DNS

DNS là dịch vụ tên miền Internet mà tạo ánh xạ từ địa chỉ Internet ra tên miền đầy đủ và ngược lại*. Máy chủ cung cấp dịch vụ DNS có thể chia thành các loại như sau:

- Máy chủ chính (primary server): lưu cơ sở dữ liệu về tên/địa chỉ Internet cho một vùng và chịu trách nhiệm trả lời truy vấn cho vùng đó.
- Máy chủ phụ (secondary server): đóng vai trò ứng cứu và chia sẻ tải cho máy chủ chính. Máy chủ phụ lấy dữ liệu từ máy chủ chính trong vùng đó và trả lời các truy vấn bên trong một miền.
- Đệm (caching server): lưu bản sao các truy vấn/kết quả. Máy chủ này không chứa các file cấu hình cho miền cụ thể nào.

Ubuntu cung cấp dịch vụ DNS qua gói phần mềm BIND (Berkley Internet Naming Daemon).

b) DHCP

Dịch vụ DHCP* (Dynamic Host Configuration Protocol) là dịch vụ mạng cho phép gán cấu hình mạng tự động cho các máy tính trong mạng. Điều này giúp cho việc triển khai và quản lý mạng được thuận tiện và nhanh chóng so với việc người quản trị phải thiết lập các tham số cho các máy tính một cách thủ công. Các điều chỉnh và sửa đổi chỉ cần thực hiện tại máy chủ cung cấp dịch vụ DHCP. Về cơ bản, thông tin cấu hình gồm có:

- Địa chỉ Internet và mạng con
- Địa chỉ Internet của máy cổng
- Địa chỉ Internet của máy chủ tên miền

Dịch vụ DHCP có thể cung cấp một số thông tin khác như tên máy trạm, tên miền, máy chủ thời gian...

Máy chủ dịch vụ DHCP hỗ trợ các chế độ hoạt động như sau:

- Cấp phát tĩnh (thủ công): Gán thông tin cấu hình mạng không đổi cho máy trạm căn cứ vào địa chỉ vật lý của kết nối mạng mỗi khi có yêu cầu từ máy trạm
- Cấp phát động: Gán thông tin cấu hình mạng từ dải địa chỉ định trước trong một

khoảng thời gian nhất định còn gọi là thời gian mượn địa chỉ. Khi hết hạn cấu hình này có thể được gán cho máy khác.

- Cấp phát tự động: Tự động gán cấu hình mạng cố định từ dải địa chỉ định trước cho thiết bị yêu cầu. So với phương pháp cấp phát động, thông tin cấu hình mạng không bị hết hạn.

Tham khảo: "Phạm Hoàng Duy. Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/ Unix. Học viện Công nghệ BC-VT, 2016. Mục VII.1 Dịch vụ DNS và DHCP.

2.2 Dịch vụ web


Máy chủ Web về cơ bản là phần mềm chịu trách nhiệm nhận các truy vấn dưới chuẩn giao thức truyền siêu văn bản từ máy khách, sau đó gửi trả kết quả xử lý thường dưới dạng các tài liệu theo chuẩn HTML. Các máy chủ Web về căn bản đáp ứng các yêu cầu sau:

- Linh hoạt và dễ cấu hình đối với việc bổ sung các tính năng mới, các địa chỉ Web và hỗ trợ các yêu cầu tăng dần mà không phải biên dịch hay cài đặt lại.
- Hỗ trợ việc xác thực để hạn chế người dùng truy nhập tới các trang hay địa chỉ Web cu thể.
- Hỗ trợ các ứng dụng tạo ra các trang Web động như Perl hay PHP (Personal Home Page hay Hypertext Preprocesor) cho phép các trải nghiệm nội dung trang Web tùy theo từng người dùng.
- Hỗ trợ liên lạc mã hóa giữa trình duyệt và dịch vụ Web để đám bảo và xác thực an toàn cho các liên lạc này.

Tham khảo: "Phạm Hoàng Duy. Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/ Unix. Học viện Công nghệ BC-VT, 2016. Mục VII.2 Dịch vụ web.

2.3 Dịch vụ thư điện tử

Thư điện tử là một trong những dịch vụ quan trọng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cách thức tương tác và thói quen làm việc của những người dùng Internet. Thư điện tử hoạt động theo nguyên tắc không đồng bộ. Người gửi có thể chuyển thư tới người nhận từ bất cứ vị trí vật lý nào miễn là có kết nối Internet. Người nhận sẽ đọc được thư khi họ kết nối vào Internet. Quá trình gửi và nhận thư cần có sự tương tác giữa các phần mềm khác nhau như trong hình



Hình 2.1: Quá trình gửi và nhận thư điện tử

Dịch vụ thư người dùng MUA (Mail User Agent) giúp người dùng tương tác với máy chủ thư điện tử, truy nhập vào hòm thư Mailbox cho phép người dùng đọc và soan

thư. Dịch vụ này kết nối với máy chủ dịch vụ thông qua các giao thức như POP (PostOffice Protocol) hay IMAP (Internet Mail Access Protocol). Các phần mềm tiêu biểu chạy trên máy tính gồm có Outlook, Thunderbird, hay Eudora. Ngoài ra, dịch vụ này có thể truy nhập thông qua Web nhờ Squirrelmail, OpenWebmail.

Dịch vụ chuyển thư MTA (Mail Transport Agent) xử lý việc nhận từ vị trí này sang vị trí khác trong mạng Internet bằng việc sử dụng giao thức chuyển thư đơn giản SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Phần mềm đảm nhiệm chức năng MTA có thể kể tới Microsoft Exchange, Sendmail, postfix, Exim. Thông thường dịch vụ MTA thường được coi như là dịch vụ máy chủ thư điện tử.

Dịch vụ phân phát thư MDA (Mail Delivery Agent) phân phát thư tới hòm thư của người dùng khi có thư được chuyển đến. Để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng thư điện tử, MDA còn thực hiện các chức năng lọc thư rác hay quét mã độc được đính kèm theo thư. MDA tương tác với người dùng thư điện tử thông qua các giao thức truy nhập hòm thư như POP hay IMAP. Bộ phần mềm thực hiện chức năng có thể kể đến Courier,

Dovecot, Cyrus. Trên thực tế, các tính năng của MDA và MTA có thể được tích hợp vào một hệ thống duy nhất như trường hợp của Microsoft Exchange. Tham khảo trong chương 7 bài giảng "Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016"

NỘI DUNG THỰC HÀNH


2.4 Thực hành cài đặt và quản trị DHCP.

2.4.1 Chuẩn bị môi trường

- PC1: Máy ảo Ubuntu Server để cài đặt dịch vụ DHCP.
- PC2: Máy ảo Kali Linux làm DHCP Client.
- PC3: Máy ảo Windows 7 làm DHCP Client.

2.4.2 Các bước thực hiện

- Cấu hình cổng NAT cho 3 máy ảo: Vào edit -> chọn Virtual Network Editor -> chọn NAT (VMnet8) -> chọn Connect a host virtual adapter to this network -> Apply -> OK



- IP của DHCP Server: 192.168.17.12.

- Update: sudo apt-get update

3.1.1.1 Cài đặt dịch vụ DHCP server cho PC1

- Bước 1: Cài isc-dhcp-server:
- o Gõ lệnh: sudo apt-get install isc-dhcp-server

```
buithiquynhchi045@ubuntu:~$ sudo apt-get install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longe
ired:
```

- Bước 2: Đặt IP tĩnh cho cổng ethernet.
- o Gõ lệnh: ifconfig, để xem tên của cổng ethernet
- o Gõ lênh: sudo nano /etc/network/interfaces.

```
t@ubuntu:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

o Rồi thêm dòng lệnh: auto ens33

iface ens33 inet static address 192.168.17.12 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.17.1

```
GNU nano 2.5.3 File: /etc/network/interfaces

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.17.12
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.17.1
```

- Nhấn Ctrl+x để lưu -> nhấn y -> enter
- Sau đó, khởi động lại máy để lấy cấu hình mới, dùng lệnh: sudo reboot

Bước 3: Chỉ định card mạng "ens33" dùng cho isc-dhep-server

Gõ lệnh: sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

:@ubuntu:~\$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Lệnh mở file isc-dhcp-server

o Thêm tên card mạng "ens33" vào dòng có INTERFACE=""

```
Buithiquynhchi045@ubuntu: ~

GNU nano 2.5.3 File: /etc/default/isc-dhcp-server Modified

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).

#DHCPD_PID=/var/run/dhcpd.pid

# Additional options to start dhcpd with.

# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead

#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?

# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".

INTERFACES="ens33"
```

Bước 4: Cấu hình DHCP Server cấp IP theo dải mạng

o Gõ lệnh: sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

@ubuntu:/\$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

- Diền domain name = "quantri.com" và domain-name-server = "dhcpserver.quantri.com".
- Sau đó, tìm đến authoritative, kiểm tra xem đã bỏ # chưa.

```
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "quantri.com";
option domain-name-servers dhcpserver.quantri.com;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;
```

Sửa lại dòng lệnh như sau:

```
subnet 192.168.17.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.17.10 192.168.17.30;
option domain-name-servers dhcpserver.quantri.com;
option domain-name "quantri.com";
option subnet-mask 255.255.255.0
option routers 192.168.17.1;
option broadcast-address 192.168.17.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
```

```
🛑 🗊 buithiguynhchi045@ubuntu: ~
  GNU nano 2.5.3
                      File: /etc/dhcp/dhcpd.conf
                                                           Modified
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.17.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.17.10 192.168.17.30;
  option domain-name-servers dhcpserver.quantri.com;
  option domain-name "quantri.com";
option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.17.1;
  option broadcast-address 192.168.17.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
# Hosts which require special configuration options can be li$
# host statements.
                      If no address is specified, the address $
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific $
# will still come from the host declaration.
#host passacaglia {
```

- Bước 5: restart lại DHCP service

Gõ lệnh: sudo systemetl restart isc-dhep-server

buithiquynhchi045@ubuntu:~\$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server

Để kiểm tra xem DHCP service đã chạy chưa, gõ lệnh: sudo systemctl status isc-dhcp-server

```
chibtq045@ubuntu:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
chibtq045@ubuntu:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
chibtq045@ubuntu sic-dhcpd.pserver
chibtq045@ubuntu sic-dhcpd.pserver
chibtq045@ubuntu sic-dhcpd.pserver
chibtq045@ubuntu sic-dhcpd.pserver
chibtq045@ubuntu sic-dhcpd.pserver
chibtq045@ubuntu sic-dhcpd.pserver
chibtq045@ubuntu.~$

chibtq
```

3.2 Cấp phát địa chỉ IP động cho Kali Linux – Client (PC2)

- kiểm tra xem máy đã để cấu hình cổng NAT (VM/setting/network adapter)
- Bước 1: Cấu hình để cho máy nhận IP động
 - o Vào terminal, gõ lệnh: ifconfig, xem tên của card mạng là eth0

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.17.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.17.255
inet6 fe80::a010:ab8a:17a2:5fd6 prefixlen 64 scopeid 0×20<link>
ether 00:0c:29:65:fa:5d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 8 bytes 1328 (1.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 26 bytes 3862 (3.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Gõ lênh:

nano /etc/network/interfaces

Thêm dòng lệnh sau để lấy địa chỉ IP từ DHCP server

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

```
File Actions Edit View Help

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

- Bước 2:

- +Khởi động lại máy để lấy cấu hình mới, dùng lệnh: reboot.
- + Vào terminal, gõ lệnh: ifconfig, sẽ thấy PC2 đã được cấp phát địa chỉ IP động thông qua DHCP server (PC1)

```
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
  -(kali⊕kali)-[~]
s ifconfig
eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.17.13 netmask 255.255.255.0
                                                  broadcast 192.168.17.255
       inet6 fe80::5838:bb99:c372:8b37 prefixlen 64
                                                      scopeid 0×20<link>
       ether 00:0c:29:70:55:27 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 1 bytes 342 (342.0 B)
       RX errors 0 dropped 0
                               overruns 0 frame 0
       TX packets 21
                      bytes 2972 (2.9 KiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

3.3 Cấp phát địa chỉ IP động cho Windows 7

- kiểm tra xem máy đã để cấu hình cổng NAT (VM/setting/network adapter)
- Bước 1: Cấu hình để cho máy nhận IP động
- o Vào Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> chọn Change adapter setting -> nhấn chuột phải Local Area Connection -> chọn Properties.
- * Giải phóng địa chỉ IP cũ, trong cmd dùng lệnh ipconfig /release

Xin cấp lại địa chỉ IP, dùng lệnh: ipconfig/renew.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
stem cannot find the file specified.
C:\Users\BTQC1>ipconfig/renew
Windows IP Configuration
An error occurred while releasing interface Loopback Pseudo-Interface
stem cannot find the file specified.
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix
Link-local IPv6 Address . . . .
                                    . : quantri.com
. : fe80::5560:35a9:8071:6968%11
                                      : 192.168.17.11
: 255.255.255.0
   Subnet Mask .
                                      : 192.168.17.1
   Default Gateway .
Tunnel adapter isatap.quantri.com:
   : Media disconnected
C:\Users\BTQC1>_
```

Kết quả: thành công cấp phát địa chỉ IP động thông qua DHCP server (PC1)

3.4 Thực hành cài đặt và quản trị DNS

- Chuẩn bị môi trường:

PC1: Máy ảo Ubuntu Server để cài đặt dịch vụ.

3.4.1 Các bước thực hiện

- Cấu hình cổng NAT
- Tất cả quá trình thực hiện đều được sử dụng với quyền root (gõ lệnh "sudo -s")
- IP: **192.168.17.12**
- Update: apt-get update
- Cài đặt bind9.

Cấu hình DNS ra mạng bằng địa chỉ Google

- Gõ lệnh: gedit /etc/bind/named.conf.options
- Bỏ // và thêm 2 địa chỉ 8.8.8.8 và 8.8.4.4 vào forwarders

```
*named.conf.options
 Open ▼
           Ħ
                                                                             Save
options
        directory "/var/cache/bind";
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.
         forwarders {
                8.8.8.8
                8.8.4.4:
         };
```

2.5.2.4 Thêm zone

- Go lệnh: gedit /etc/bind/named.conf.local
- Thêm 2 zone: 1 zone forward và 1 zone reverse như hình

```
named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "ptit.com"{
    type master;
    file"/etc/bind/ptit.com.fw";
};
zone "17.168.192.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "/etc/bind/ptit.com.rv";
};
```

2.5.2.5 Tạo file cơ sở dữ liệu DNS

Copy và chỉnh sửa file

- Gõ 2 lệnh để copy:

cp /etc/bind/db.local /etc/bind/ptit.com.fw

cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/ptit.com.rv

```
chibtq045@ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/ptit.com.fw
chibtq045@ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/ptit.com.rv
chibtq045@ubuntu:~$
```

- Chỉnh sửa 2 file

gedit /etc/bind/ptit.com.fw

```
ptit.com.fw
 Open ▼
                                                                         Save
  BIND data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        ΙN
                SOA
                         hn.ptit.com. root.ptit.com. (
                                       ; Serial
                               2
                                         ; Refresh
                          604800
                           86400
                                         ; Retry
                         2419200
                                         ; Expire
                          604800 )
                                         ; Negative Cache TTL
                ΙN
                         NS
                                 hn.ptit.com.
hn.ptit.com.
                ΙN
                                 192.168.17.12
```

- Tiếp theo: gedit /etc/bind/ptit.com.rv

```
*ptit.com.rv
            Ħ.
 Open ▼
                                                                             Save
  BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL
         604800
                 SOA
                          hn.ptit.com. root.ptit.com. (
        ΙN
                                         ; Serial
                                1
                           604800
                                           ; Refresh
                                           ; Retry
                            86400
                                           ; Expire
; Negative Cache TTL
                          2419200
                           604800 )
@
12
         ΙN
                 NS
                          hn.
                 PTR
                          hn.ptit.com.
         IN
```

- Kiểm tra lại xem tệp vùng hoạt động có chính xác không:

named-checkzone ptit.com /etc/bind/ptit.com.fw named-checkzone ptit.com /etc/bind/ptit.com.rv

```
root@ubuntu:~# named-checkzone ptit.com /etc/bind/ptit.com.fw
zone ptit.com/IN: loaded serial 2
OK
root@ubuntu:~# named-checkzone ptit.com /etc/bind/ptit.com.rv
zone ptit.com/IN: loaded serial 1
OK
root@ubuntu:~#
```

2.5.2.6 Sửa tên miền trong thư viện động

- Thực hiện lệnh: gedit /etc/resolv.conf

```
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)

# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN nameserver 192.168.17.12 search ptit.com
```

2.5.3 Kết quả mong muốn

- Restart dich vu: /etc/init.d/bind9 restart
- Kiểm tra dịch vụ sử dụng lệnh *nslookup* (dùng lệnh *exit* để thoát)

```
root@ubuntu:/etc/bind# /etc/init.d/bind9 restart
[ ok ] Restarting bind9 (via systemctl): bind9.service.
root@ubuntu:/etc/bind# nslookup
> 192.168.17.12
Server:
              192.168.17.12
Address:
             192.168.17.12#53
> hn.ptit.com
Server:
             192.168.17.12
Address:
             192.168.17.12#53
      hn.ptit.com
Name:
Address: 192.168.17.12
```

2.6 Thực hành cài đặt và quản trị Apache Server

2.6.1 Chuẩn bị môi trường

- PC1: Máy ảo Ubuntu Server để cài đặt dịch vụ

2.6.2 Các bước thực hiện

- Update: apt-get update
- 2.6.2.1 Cài đặt apache2
- Gõ lệnh: apt-get install apache2
- Gõ "Y" để tiếp tục cài đặt.

```
root@ubuntu-virtual-machine:~# apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.18-2ubuntu3.5).
apache2 set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 376 not upgraded.
```


- Vào trình duyệt và gõ 1 trong các địa chỉ sau:

localhost

127.0.0.1

192.168.17.128 (địa chỉ IP hiện tại của máy chủ Ubuntu – kiểm tra bằng lệnh ifconfig).

- Nếu hiện It works là ta đã cài đặt thành công




2.6.2.2 Thay đổi thư mục localhost mặc định

- Thực hiện lệnh: sudo gedit /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
- Thay đổi *DocumentRoot /var/www/html* thành */home/ptit/html* (Hình 2.35) với điều kiện:
- o Thư mục /home/ptit/html phải tồn tại (tạo thư mục html).
- o Trong thư mục trên, tạo 1 trang html đơn giản đặt tên là "index.html".
- O Ví dụ nội dung như ảnh



```
*000-default.conf
 Open ▼
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /home/ptit/html
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn
```

- Kết quả khi vào lại trình duyệt, ta đã thấy trang chuyển đến thư mục mà ta cài đặt ở trên



- 2.6.2.3 Tao nhiều website từ một file cấu hình
- Tạo 1 file site1 cấu hình mới: cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/site1.conf

```
chibtq045@ubuntu:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2
/sites-available/site1.conf
chibtq045@ubuntu:~$
```

- Thay đổi *DocumentRoot* thành /home/cntt/html (cần tạo foder cntt/html chứ file index.html có nội dung "Welcome to Apache! This is site1" tương tự như trên)

```
CNU nano 2.5.3 File: index.html

<a href="https://doi.org/10.2016/10.2016/10.2016/">html><a href="https://doi.org/10.2016/">html></a>


Welcome to Apache!
This is site1
Qchi
</body>
</html>
```

- Lưu thay đổi: service apache2 reload
 - Tắt bỏ thiết lập mặc định và chuyển sang site1 vừa tạo:

a2dissite 000-default.conf && a2ensite site1.conf.conf

```
root@ubuntu:~# service apache2 reload
root@ubuntu:~# a2dissite 000-default.conf && a2ensite site1.conf
Site 000-default already disabled
Site site1 already enabled
root@ubuntu:~#
```

- Vào lại trình duyệt để kiểm tra



2.7 Thực hành cài đặt Mail Server

2.7.1 Chuẩn bị môi trường

- PC1: Máy ảo ubuntu server để cài đặt dịch vụ

2.7.2 Các bước thực hiện

- Update: apt-get update
- Có thể cài đặt các phần mềm cần thiết trước khi cấu hình.
- 2.7.2.1 Tao tên miền DNS
- Thực hiện cấu hình DNS (như hướng dẫn ở trên):
- IP: **192.168.17.12**
- Hostname: mail.ptit.com

- 2.7.2.2 Cài đặt Apache server (tương tự bài số 2)
- 2.7.2.3 Cài đặt các gói dịch vụ
- Cài đặt các gói lần lượt theo các câu lệnh dưới đây

```
postfix : apt-get install postfix


dovecot : apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

procmail: apt-get install procmail

heirloom-mailx : apt-get install heirloom-mailx

squirrelmail : apt-get install squirrelmail
```

- Tại Postfix Configuration: chọn <Ok>
- Chon Internet site và Ok



2.7.2.4 Cấu hình Postfix

- Gõ lệnh: gedit /etc/postfix/main.cf
- Thêm tên miền "mail.ptit.com" và các thông số

```
*main.cf
            Open ▼
                       ıπ
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for # information on enabling SSL in the smtp client.
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_
myhostname = ubuntu.localdomain
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
            /etc/mailname
mvoriain =
mydestination = $myhostname, mail.ptit.com, ubuntu, localhost.localdomain, localhos
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox size limit = 0
recipient_delimiter =
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir
```

2.7.2.5 Cấu hình Dovecot

- Gõ lệnh: gedit /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
- Chỉnh sửa mail location

```
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
```

2.7.2.6 Cấu hình Squirrelmail

- Gõ lệnh: *cp /etc/squirrelmail/apache.conf* /*etc/apache2/sitesavailable/squirrelmail.conf*

- Gõ lệnh: a2ensite squirrelmail

- Gõ lệnh: squirrelmail-configure

- Chọn d

```
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
Main Menu --
   Organization Preferences
   Server Settings
   Folder Defaults
   General Options
    Themes
   Address Books
   Message of the Day (MOTD)
   Plugins
   Database
Languages
D.
   Set pre-defined settings for specific IMAP servers
    Turn color on
    Save data
    Quit
Command >> d
```

- Chon courier

```
preferences that work better with some servers that don't work s
well with others.  If you select your IMAP server, this option w
set some pre-defined settings for that server.
Please note that you will still need to go through and make sure
everything is correct. This does not change everything. There
only a few settings that this will change.
Please select your IMAP server:
   bincimap = Binc IMAP server
   courier
              = Courier IMAP server
   CYTUS
              = Cyrus IMAP server
   dovecot = Dovecot Secure IMAP server
exchange = Microsoft Exchange IMAP server
   hmailserver = hMailServer
               = Mac OS X Mailserver
   macosx
   mercury32 = Mercury/32
              = University of Washington's IMAP server
              = IMAP access to Google mail (Gmail) accounts
   gmail
               = Do not change anything
   quit
Command >> courier
```

- Chon 2

```
Main Menu --

    Organization Preferences

Server Settings
Folder Defaults
General Options
Themes
   Address Books
6.
7.
  Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
  Database
9.
10. Languages
D.
   Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C
   Turn color on
S
   Save data
   Quit
Command >> 2
```

- Chọn 1 và điền tên miền "mail.ptit.com"

```
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
Server Settings
General
                           : trim(implode('', file('/etc/'
   Domain
                          : false
   Invert Time
   Sendmail or SMTP
                          : SMTP
                         : localhost:143 (courier)
   Update IMAP Settings
   Update SMTP Settings
                         : localhost:25
   Return to Main Menu
   Turn color on
   Save data
   Ouit
Command >> 1
```

- Chọn s để save và q để thoát.

2.7.2.7 Tao webmail

- Gõ chuỗi lệnh như ảnh sau: (gõ ls để kiểm tra xem webmail đã tồn tại hay chưa)

```
root@ubuntu:~# cd /var/www/html
root@ubuntu:/var/www/html# ls
index.html
root@ubuntu:/var/www/html# cd
root@ubuntu:~# ln -s /usr/share/squirrelmail/ /var/www/html/webmail
root@ubuntu:~# cd /var/www/html
root@ubuntu:~# cd /var/www/html
root@ubuntu:/var/www/html# ls
index.html webmail
root@ubuntu:/var/www/html# cd
root@ubuntu:/var/www/html# cd
root@ubuntu:~#
```

2.7.2.8 Tao user: stu1

- Gõ lênh: adduser stu1
- Nhập mật khẩu cho user.
- Enter ở các dòng tiếp theo
- Gõ lênh: *mkdir* –*p /var/www/html/stu1*

chown –R stu1.stu1 /var/www/html/stu1

usermod -m -d /var/www/html/stu1 stu1

2.7.2.9 Restart lai các dich vu

/etc/init.d/postfix restart

/etc/init.d/apache2 restart


/etc/init.d/dovecot restart

2.7.3 Kết quả mong muốn

- Truy cập địa chỉ: mail.ptit.com/webmail
- Đăng nhập bằng user vừa tạo



- Gửi mail (chọn compose)



- Kiểm tra mail vừa gửi (mục Sent ở bên trái)

