prowadząca: mgr Aleksandra Postawka

Laboratorium Architektury Komputerów (4) Łączenie różnych języków programowania w jednym projekcie

#### 1 Treść ćwiczenia

#### Zakres i program ćwiczenia:

Pierwszy program napisany w języku asemblera wywołuje funkcje napisane w języku C. Wczytanie argumentu całkowitoliczbowego i zmiennoprzecinkowego za pomocą funkcji bibliotecznej scanf, wywołanie funkcji napisanej w języku C:

Dwukrotne wypisanie wyniku za pomocą pojedynczego wywołania funkcji printf "%lf \n %lf".

Drugi program napisany w języku C zawiera wstawkę w języku asemblera, obliczającą wartość liczby danej za pomocą łańcucha znaków w reprezentacji siódemkowej, np. "14352" i zapisanie wyniku w zmiennej globalnej w jęz. C. Można również przekazać długość.

Trzeci program napisany w języku C wywołuje funkcje napisane w języku asemblera. Funkcja obliczająca wartość liczby danej w zapisie tekstowym w reprezentacji, w której wagami pozycji są kolejne wartości silni (mniejsze wagi dla bardziej znaczących cyfr).

## 2 Program pierwszy

#### 2.1 Sekcja danych

W sekcji danych umieszczone zostały zmienne definiujące argumenty funkcji scanf oraz printf.

```
decimal: .asciz "%d"
  float: .asciz "%f"
  result: .asciz "%lf\n%lf\n"
.bss
  .comm num1, 8
  .comm num2, 8
```

#### 2.2 Wywoływanie zewnętrznych funkcji

Do rejestru rax podawana jest liczba argumentów zmiennoprzecinkowych przekazywanych do funkcji. W rejestrach rdi i rsi znajdują się pierwsze dwa argumenty wywoływanej funkcji, zgodnie z konwencją wywoływania. Pierwsze wywołanie funkcji wczytuje liczbę zmiennoprzecinkową, a drugie liczbę całkowitą.

Podczas wywoływania funkcji z argumentami zmiennoprzecinkowymi przekazywane są one przez rejestry xmm[0-7].

Wartość zmiennoprzecinkowa zwrócona przez funkcję znajduje się w rejestrze xmm0. Wartość ta jest kopiowana do rejestru xmm1, aby mogła zostać przekazana do printf dwa razy.

Zgodnie z System V AMD64 ABI (Interfejs binarny aplikacji 64 bitowych wykorzystywany m.in. przez Linux) stos przed wywołaniem funkcji powinien być zawsze wyrównany do 16 bajtów (adres stosu wielokrotnością 16). Z tego powodu przed wywołaniem funkcji printf następuje odjęcie 8 od rsp (po uruchomieniu programu stos przesunięty jest o 8 bajtów).

Po wykonaniu funkcji do stosu dodawane jest 8, aby przywrócić go do pierwotnego stanu.

```
mov $0, %rax
mov $float, %rdi
mov $num1, %rsi
call scanf
mov $0, %rax
mov $decimal, %rdi
mov $num2, %rsi
call scanf
mov $1, %rax
mov num2, %rdi
movss num1, %xmm0
call func
# result in %xmm0
movsd %xmm0, %xmm1
# align stack to 16 bytes
sub $8, %rsp
mov $2, %rax
mov $result, %rdi
call printf
add $8, %rsp
```

# 3 Program drugi

Kod w języku asemblera wstawiany jest w następującym formacie:

```
asm("instrukcje asemblerowe"
    : zwracane wartosci //opcjonalne
    : argumenty //
    : uzywane rejestry //
);
```

#### 3.1 Instrukcje

W instrukcjach asemblera do rejestrów należy odwoływać się z dwoma znakami %%. Do argumentów można odwoływać się za pomocą %n, gdzie n jest numerem argumentu. Rejestry numerowane są od 0 począwszy od wartości zwracanych (jeśli funkcja zwraca jedną wartość i przyjmuje dwa argumenty, to argument pierwszy będzie miał numer 1 itd.). Ten sposób odwoływania się do rejestrów jest potrzebny, jeśli nie sprecyzuje się, w których rejestrach mają być przechowywane wartości.

#### 3.2 Używane rejestry

Zmienne przypisuje się do rejestrów w następującym formacie: ': "<rej>"(<zm>)', gdzie:

<rej> może być 'r', aby kompilator sam wybrał używany rejestr, lub symbolem rejestru
(np. 'a', aby użyć rejestru rax).

Przed symbolem rejestru może być dodany modyfikator '=', który oznacza, że zmienna użyta będzie tylko do zapisu (zwracanie wyniku).

<zm> to zmienna zadeklarowana w programie. Jeżeli we wstawce asemblerowej używa się pełnych, 64 bitowych rejestrów, zmienna również powinna być 64 bitowa (typ long).

#### 3.3 Kod

Wstawka asemblerowa traktuje ciąg znaków pod adresem text jako liczbę w reprezentacji siódemkowej i oblicza jej wartość dziesiętną.

Wynik przekazywany jest z rejestru rax do zmiennej res.

Adres ciągu znaków text przekazywany jest do rejestru rdi, a długość ciągu length do rejestru rsi.

Funkcje asemblerowe odwołują się do argumentów bezpośrednio przez zadeklarowane rejestry.

```
int length = 3;
long res;
char text[] = "123";
asm("mov $0, %%rax;\
    mov $0, %%r9;\
    mov $7, %%rcx;\
to_number:; \
    movb (%%rdi, %%r9, 1), %%bl;\
    cmp $'0', %%bl;\
    jl not_number;\
    cmp $'6', %%bl;\
    jg not_number;\
    sub $'0', %%bl;\
    mul %%rcx;\
    add %%rbx, %%rax;\
    inc %%r9;\
    cmp %%rsi, %%r9;\
    jl to_number;\
    jmp number;\
    not_number:;\
    mov $0, %%rax;\
    number:"
    :"=a"(res)
    :"D"(text), "S"(length)
printf("Result:%ld\n",res);
```

## 4 Program trzeci

Program wywołuje funkcję napisaną w jęz. asemblera, która oblicza wartość liczby danej w zapisie tekstowym w reprezentacji, w której wagami pozycji są kolejne wartości silni (mniejsze wagi dla bardziej znaczących cyfr).

### 4.1 Program główny

Na początku programu zadeklarowana zostaje funkcja zewnętrzna za pomocą słowa kluczowego extern. Podane muszą zostać typ zwracany przez funkcję, jej nazwa oraz typy argumentów przyjmowanych przez funkcję.

```
extern long func(char*, int);
int main(void)
{
   int length = 3;
   char text[] = "123";
   long res = func(text,length);
   printf("Result:%ld\n",res);
}
```

#### 4.2 Funkcja w jęz. asemblera

Funkcja musi zostać zadeklarowana globalnie, co odbywa się na samym początku kodu.

Argumenty przekazane do funkcji znajdują się w rdi(text) oraz rsi(length).

Funkcja pobiera kolejne znaki z tekstu, a następnie wymnaża przez aktualną wartość silni, począwszy od 1. Po wymnożeniu wartość dodawana jest do sumy w rbx, a wartość silni wymnażana jest przez wartość w rejestrze r9, który jest po tej operacji inkrementowany.

Pętla wykonuje się dopóki licznik w rcx nie przekroczy długości tekstu w rsi.

Na końcu suma z rbx kopiowana jest do rax, gdyż w tym rejestrze zwracany jest wynik funkcji. Jeżeli na którejś pozycji w tekście wystąpił znak inny niż cyfra, zwracany jest wynik -1.

#### 5 Wnioski

Wszystkie programy uruchomiły się poprawnie. W programie drugim zaszła potrzeba wyrównania stosu do 16 bajtów podczas wywoływania funkcji printf z argumentami zmiennoprzecinkowymi. Mimo iż zgodnie z System V AMD64 ABI stos musi zawsze być wyrównany przed wywoływaniem jakiejkolwiek funkcji, często nie powoduje to błędu.

```
.text
.global func
.type func, @function
func:
        $0, %rbx # suma
    mov $0, %rcx # iter tekstu
    mov $1, %r8
                  # silnia
        $2,
    mov
            %r9
                  # mnoznik silni
convert:
    mov $0, %rax # bufor
    movb (%rdi, %rcx, 1), %al
    cmp $'0', %al
    jl not_number
    cmp $'9', %al
    jg not_number
    sub $'0', %al
    mul %r8
    add %rax, %rbx
    mov %r8, %rax
    mul %r9
    mov %rax, %r8
    inc %r9
    inc %rcx
    cmp %rsi, %rcx
    jl convert
    mov %rbx, %rax
ret
not_number:
    mov $-1, %rax
ret
```