


## 实验八、STP 的运用

## 1、实验目的

通过本实验可以:

- 1) 理解 STP 的作用
- 2) 熟悉 STP 的工作原理
- 3) 掌握 STP 的查看命令和 STP 的操作
- 4) 理解 PVST 的含义和作用
- 5) 掌握 Portfast 的作用

## 2、拓扑结构



STP 的运用拓扑

## 3、实验需求

1) 参照逻辑拓扑, 使用合适的线缆完成物理拓扑的搭建

技术改变世界 教育改变人生

地址: 福州大学城福建工程学院新学生街 1 栋 3 层 福州软件园 B 区 8 号楼 福清商业大厦 10 层

网址: www.yucedu.com 电话: 0591-22888234



- 2) 在交换机之间的各链路上启用 TRUNK, 并采用 802.1Q 封装
- 3) 设置 SW1 为 VTP 的 Server, 其他交换机为 VTP 的 Client, VTP 域名为 cisco.com, 启用 VTP 版本 2, 并且设置 VTP 密码为 cisco@123
- 4) 在 SW1 上创建 VLAN10 和 VLAN20, 并将连接 PC1、PC3 和 PC5 的交换 端口都划分进 VLAN10 中, 将连接 PC2、PC4 和 PC6 的交换端口都划分 进 VLAN20 中
- 5) 设置 VLAN10 的网段为 192.168.10.0/24, 网关为 192.168.10.254, 设置 VLAN20 的网段为 192.168.20.0/24, 网关为 192.168.20.254
- 6) 完成其他必要的配置实现各主机之间可以互相访问
- 7) 记录每个交换机的桥ID, 根据STP的操作流程, 找出 VLAN10 以及 VLAN20 的根桥、根端口、指定端口和非指定端口

【说明】在物理机中,可以使用 show version 命令来查看交换机的 MAC 地址,如下示例显示该交换机的 Base MAC 地址为 00:12:00:D0:28:00

```
DSW1#show version
 12K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address
                                        : 00:12:00:D0:28:00
Motherboard assembly number
Power supply part number
Motherboard serial number
                                          73-7055-08
341-0034-01
                                          CAT08350HHZ
Power supply serial number
                                          DAB08320D0U
Model revision number
Motherboard revision number
Mode 1
                                         F0
                                          Α0
Model number
                                          WS-C3750-24TS-E
                                          CAT0835N39Q
System serial number
Hardware Board Revision Number
                                         0x06
                                       SW Version
Switch Ports Model
      1 26
               ws-c3750-24Ts
                                       12.2(55)SE8
Configuration register is OxF
DSW1#
```

8) 使用 show spanning-tree 查看各交换机的 STP 信息,比较与之前步骤中

网址: www.yucedu.com 电话: 0591-22888234



计算出来的结果是否一致

- 9) 将 SW2 设置为 VLAN20 的根桥,将 SW3 设置为 VLAN10 的根桥,分别在各交换机上使用 show spanning-tree vlan 10 和 show spanning-tree vlan 20 的命令验证和查看各交换机上根桥的变化,以及观察并记录各 VLAN 哪些端口处于 forwarding,哪些端口处于 blocking
- 10) 在 SW5 上开启 debug spanning-tree events,然后先关闭 SW5 与 PC5 连接的交换端口,接着打开 SW5 与 PC5 连接的交换端口,观察此时的 debug spanning-tree events 日志输出
- 11) 在相应的交换机上开启 portfast 特性, 实现主机接入交换机的时候, 连接主机的交换端口可以快速过渡到转发状态
- 12) 在 SW4 上开启 debug spanning-tree events,并且在 PC3 上连续 ping 一万个包到 PC1,然后在 SW4 上断开 SW3 和 SW4 之间的链路,测试 SW4 的直连正常链路出现故障对 PC3 与 PC1 之间通信的影响,并且观察此时的 debug spanning-tree events 日志输出
- 13) 保持在 SW4 上开启 debug spanning-tree events,恢复 SW3 与 SW4 之间的链路,继续在 PC3 上连续 ping 一万个包到 PC1,然后在 SW3 上断开 SW1 与 SW3 之间的链路,测试此时 SW4 的非直连正常链路出现故障对 PC3 与 PC1 之间通信的影响,并且观察此时的 debug spanning-tree events 日志输出
- 14) 在保持各 VLAN 根桥角色不变以及交换机各链路都正常的情况下,实现 PC5 优选 SW3 与 SW5 之间的顶部链路来访问其他主机,实现 PC6 优选 SW3 与 SW5 之间的底部链路来访问其他主机

- 3 -

网址: <u>www.yucedu.com</u> 电话: 0591-22888234