

www.lampbrother.net

# 第七章用户和用户组管理

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

毕恩竹(http://weibo.com/bienzhu)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net



### 课程大纲

- 7.1、用户配置文件
- 7.2、用户管理相关文件
- 7.3、用户管理命令
- 7.4、用户组管理命令



## 7.3 用户管理命令

- 7.3.1 用户添加命令useradd
- 7.3.2 修改用户密码passwd
- 7.3.3 修改用户信息usermod 修改用户密码状态chage
- 7.3.4 删除用户userdel 用户切换命令su



# 1、useradd命令格式

[root@localhost~]#useradd [选项] 用户名 选项:

-u UID: 手工指定用户的UID号

-d 家目录: 手工指定用户的家目录

-c 用户说明: 手工指定用户的说明

-g 组名: 手工指定用户的初始组

-G 组名: 指定用户的附加组

-s shell: 手工指定用户的登录shell。默认是/bin/bash



## 2、添加默认用户

- ◆ [root@localhost ~]# useradd lamp
  - [root@localhost ~]# grep "lamp" /etc/passwd
  - [root@localhost ~]# grep "lamp" /etc/shadow
  - [root@localhost ~]# grep "lamp" /etc/group
  - [root@localhost ~]# grep "lamp" /etc/gshadow
  - [root@localhost ~]# 11 -d /home/lamp/
  - [root@localhost ~]# ll /var/spool/mail/lamp



### 3、指定选项添加用户

- groupadd lamp1
- useradd -u 550 -g lamp1 -G root -d /home/lamp1 \-c "test user" -s /bin/bash lamp1



## 4、用户默认值文件

- /etc/default/useradd
  - **▶** GROUP=100 #用户默认组
  - ➤ HOME=/home #用户家目录
  - ➤ INACTIVE=-1 #密码过期宽限天数 (7)
  - > EXPIRE= #密码失效时间 (8)
  - > SHELL=/bin/bash #默认shell
  - ➤ SKEL=/etc/skel #模板目录
  - ▶ CREATE MAIL SPOOL=yes #是否建立邮箱



- /etc/login.defs
  - > PASS MAX DAYS 99999 #密码有效期 (5)
  - ➤ PASS MIN DAYS 0 #密码修改间隔 (4)
  - ➤ PASS\_MIN\_LEN 5 #密码最小5位 (PAM)
  - ➤ PASS\_WARN\_AGE 7 #密码到期警告 (6)
  - ▶ UID MIN 500 #最小和最大UID范围
  - > GID MAX 60000
  - ➤ ENCRYPT METHOD SHA512 #加密模式



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net