Kryptografia z kluczem publicznym

Inaczej szyfrowanie asymetryczne. Alternatywa dla szyfrowania asymerycznego. Używane do osiągnięcia poufności lub uwierzytelniania.

- Jest formą kryptosystemu, w którym szyfrowanie i deszyfracja są wykonywane za pomocą dwóch różnych kluczy publicznego (PU) i prywatnego (PR). Inaczej nazywamy je szyfrowaniem z kluczami publicznymi.
- Tekst jawny przekształcany jest na szyfrogram przy użyciu jednego z dwóch kluczy i algorytmu szyfrującego. Deszyfracja przy użyciu drugiego klucza i algorytmu deszyfrującego.

Klucze asymetryczne – dwa powiązane ze sobą, publiczny i prywatny, wykorzystywane do szyfrowania i deszyfracji (albo np. weryfikowania podpisu cyfrowego). Odtworzenie klucza deszyfrującego na podstawie znajomości algorytmu i klucza szyfrującego jest trudne obliczeniowo.

- łatwe obliczeniowo złożoność czasowa wielomianowa (klasa złożoności P)
- trudneobliczeniowo złożoność czasowa wykładnicza (klasa złożoności NP)

Różnica pomiędzy problemami P i NP: w przypadku P znalezienie rozwiązania ma mieć złożoność wielomianową, podczas gdy dla NP sprawdzeniepodanego z zewnątrz rozwiązania ma mieć taką złożoność.

Zastosowania kryptosystemów z kluczami publicznymi:

- szyfrowanie i deszyfracja nadawca szyfruje komunikat kluczem publicznym adresata (poufność),
- podpis cyfrowy nadawca podpisuje komunikat, szyfrując go swym kluczem prywatnym (uwierzytelnienie),
- wymiana kluczy partnerzy wymieniają klucz sesji.

	а	D	С
RSA	Т	Т	Т
kryptografia krzywych eliptycznych	Т	Т	Т
DSS	х	Т	X
algorytm Diffiego-Hellmana	х	Х	Т

Próby łamania:

- brute force próbowanie wszystkich możliwych kombinacji kluczy
- ataki matematyczne próba obliczenia PR nie są znane skuteczne metody
- atak prawdopodobnego komunikatu szyfrowanie wszystkich możliwych opcji PU i porównanie z przesyłanym komunikatem

Najpopularniejszym szyfrem jest RSA, jego bezpieczeństwo wynika z trudności rozkładu dużej liczby złożonej na czynniki pierwsze. (Liczby p i q powinny być rzędu 10^{75} - 10^{100}). Próba złamania wiąże się z ogromem pracy obliczeniowej – klucz 1024-bitowy to liczba składająca się z 309 cyfr.

W 1977 roku twórcy RSA rzucili wyzwanie polegające na złamaniu szyfru. Grupie amatorów zajęło to 8 miesięcy. Generowanie pary kluczy w systemach Unix: ssh-keygen -t rsa


Algorytm RSA (Rivest, Shamir, Adleman, MIT – 1977)

Osoba A:

Osoba B:

- 1. Losuje dwie duże liczby pierwsze: p, q tż $p \neq q$
- 2. Oblicza wartość *n* := *pq*
- 3. Oblicza wartość funkcji Eulera: fi(n) := (p-1)(q-1)
- 4. Wybiera e: 1 < e < fi(n), przy czym nwd(e, fi(n)) = 1 (tzn. e i fi(n) są względnie pierwsze)
- 5. Znajduje liczbę d, tż $d = e^{-1} \pmod{f(n)}$ tzn. $d \cdot e = 1 \pmod{f(n)}$
- 6. Dzieli komunikat na bloki, każdy blok szyfruje i wysyła osobie B. Przesyłane dane są postaci: **C** := **M**^e **mod** *n*
- 7. Otrzymuje zaszyfrowany komunikat **C**
- 8. Aby go odszyfrować, oblicza **M** := **C**^d**mod** *n*

Klucz publiczny to para $\{e, n\}$, zaś prywatny – $\{d, n\}$.



Powyższy schemat gwarantuje poufność przesyłanych danych oraz uwierzytelnienie jego nadawcy. Szyfrowanie komunikatu kluczem PR pełni rolę podpisu cyfrowego – dysponując szyfrogramem Y (lecz bez znajomości PR_a) nie można zmienić tekstu jawnego X. Następnie wynik tego działania (Y) szyfrujemy kluczem PU adresata – tylko on może go odszyfrować.

Więcej informacji:

William Stallings, Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii, wyd. Helion, 2012