Linux 操作系统——系统服务

作者: TX

http://tang.chat

2021年5月6日



目录

- 远程登录
- 文件共享
 - 常见协议
 - SMB
 - NFS
- 网站发布

柳野桃柳

2 / 35

- SSH
- VNC

远程登录——SSH

- 服务端安装
- 客户端安装
- 服务端启停
- 客户端访问
- 服务端配置
- 远程文件复制

远程登录——SSH——服务端安装

Debian GNU/Linux 操作系统:

```
#搜索名称以 "openssh " 开头的相关软件包
apt-cache -n search ^openssh
#安装OpenSSH 服务器软件包
sudo apt-get install openssh-server
#查看服务状态
/etc/init.d/ssh status
#查看网络状态
sudo netstat -apn|grep ssh
#查看网络地址
/sbin/ifconfig
```

远程登录——SSH——服务端启停

```
#启动
sudo /etc/init.d/ssh start
#重新启动
sudo /etc/init.d/ssh restart
#重载配置
sudo /etc/init.d/ssh reload
#停止
sudo /etc/init.d/ssh stop
```

远程登录——SSH——服务端配置

- 配置文件: etc/ssh/sshd_config
- 常用选项
 - 侦听端口: Port 端口号 (默认为 22)
 - 密码认证: PasswordAuthentication [yes no]
 - root 用户登录: PermitRootLogin [yes|no|without-password|forced-commands-only]
- 配置示例

2

- 1 PasswordAuthentication yes
 - PermitRootLogin no



远程登录——SSH——客户端安装

Windows 操作系统

2

- PuTTY ['pʌti]
 - http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
 - https://www.tang.chat/lesson_linux/download/soft/putty-0.74.zip
- Debian GNU/Linux 操作系统
- #安装 OpenSSH 客户端软件包
 - sudo apt-get install openssh-client



远程登录——SSH——客户端访问

```
#基本语法: ssh [选项] [用户@] 主机 [: 目录 / 命令]
```

#默认登录:使用当前用户身份、默认端口登录名称为"localhost"的主机,并且设

#指定端口: 使用当前用户身份、指定 "22" 端口登录 $\it IP$ 地址为 "127.0.0.1" 的主机

ssh -p 22 root@127.0.0.1

#指定用户: 使用 "root "用户身份登录主机,并且进入用户主目录

ssh root@localhost

#指定目录: 登录主机并且进入"/etc"目录

ssh localhost:/etc

#运行命令: 登录主机执行 "pwd" 命令, 命令结束后退出登录

ssh localhost pwd

远程登录——SSH——远程文件复制

- Windows 操作系统: PuTTY 中的 pscp.exe
- Debian GNU/Linux 操作系统: scp

```
#复制单个文件
scp file 192.168.56.101:~/
#复制多个文件
scp file1 file2 192.168.56.101:~/
#复制目录
scp -r file.d 192.168.56.101:~/
```

#基本语法: scp / 选项 / [[用户@] 来源主机:] 文件 ... [[用户@] 目标主机:]

文件共享

- 面向 Windows 相关系统: SMB
- 面向 UNIX 相关系统: NFS (Network File System)
- 面向 MAC 相关系统: AFP (AppleShare)、AppleTalk
- 通用方案: FTP (File Transport Protocol), rsync (remote synchronize)

文件共享——SMB

- 基本概念
- 服务端安装
- 服务端启停
- 服务端修改配置
- 服务端添加用户
- 客户端安装
- 客户端连接
- 客户端常见命令

A PARTY TO

4□ > 4団 > 4 豆 > 4 豆 > 豆 め Q ♡

文件共享——SMB——基本概念

- SMB (Server Message Block): 微软基于该协议制作了 NetBIOS (Network Basic Input Output System) 协议用于局域网文件共享
- CIFS (Common Internet File System): 微软通过扩展 SMB 协议实现了 CIFS 协议用于互联 网文件共享
- Samba
 - 软件作者: Andrew Tridgell, 1967 年出生于澳大利亚
 - 名称来源: find /usr/share/dict -type f | xargs grep s.*m.*b.* | less
 - 基本功能: SMB/CIFS 协议的开源实现



文件共享——SMB——服务端安装

- Windows 操作系统: 默认支持
- Debian GNU/Linux 操作系统:

```
1
   apt-cache -n search ^samba
```

- 2 sudo apt-get install samba
- 3 /etc/init.d/smbd status
- 4 sudo netstat —apn|grep smb



远程登录——SMB——服务端启停

```
#启动
sudo /etc/init.d/smbd start
#重新启动
sudo /etc/init.d/smbd restart
#重载配置
sudo /etc/init.d/smbd reload
#停止
sudo /etc/init.d/smbd stop
```

文件共享——SMB——服务端修改配置

• 配置文件: /etc/samba/smb.conf

• 文件结构: 全局

• 常用选项:

• 共享目录路径: path = 路径

• 是否游客访问 (默认: no): guest ok = [yes|no]

● 是否只读权限 (默认: yes): read only = [yes|no]

• 配置示例:

1

2

3

4

[share] #共享目录名称 #共享目录路径 path=/home/user #启用游客访问, 默认禁用 guest ok=yes read only=no #禁用只读访问, 默认启用

文件共享——SMB——服务端添加用户

```
#添加用户(使用 smbpasswd 数据库相关命令)
sudo smbpasswd -a user
#添加用户(使用tdbsam数据库相关命令)
sudo useradd -m-p \text{ } \text{textdollar}(\text{sudo grep user }/\text{etc/shadow}|\text{cut }-\text{d}:-\text{f }2)
sudo pdbedit -a -u tx
#查看用户列表
sudo pdbedit -L
#删除用户
sudo smbpasswd -x user
sudo pdbedit -x -u user
```

文件共享——SMB——客户端安装

- Windows 操作系统: 我的电脑、网络邻居(Network Neighborhood)等默认支持
- Debian GNU/Linux 操作系统:

1

- apt-cache -n search ^samba
- 2 apt-get install smbclient



文件共享——SMB——客户端连接

- Windows 操作系统:
 - 格式:

net use [驱动器名] \\ 服务端地址 \ 共享名称 [选项]

• 示例:

```
1 #映射网络驱动器
```

- 2 | net use z: \\192.168.56.101\share * /user:user
- 3 #查看网络驱动器
- 4 net use
- 5 #创建测试文件
- 6 echo hello world > z:\smb.txt
- 7 #断开网络驱动器
- 8 | net use z: /delete

● Debian GNU/Linux 操作系统:

- 1 #匿名连接并且列出共享
- 2 smbclient -N -L 192.168.56.101
 - 3 #指定用户连接
- 4 smbclient -Utx //192.168.56.101/share



19 / 35

文件共享——SMB——客户端常见命令

```
#帮助
help
#查看文件列表
١s
#上传本地文件
put /etc/smb.conf
#下载远程文件
get smb.conf
#退出
exit
```

成为成本

文件共享——NFS

- 基本概念
- 服务端安装
- 服务端启停
- 服务端配置
- 客户端安装
- 客户端挂载

21 / 35

文件共享——NFS——基本概念

• NFS (Network File System)

文件共享——NFS——服务端安装

- Windows 操作系统: 默认支持
- Debian GNU/Linux 操作系统:

```
1
   apt-cache -n search ^nfs
```

2

3

sudo apt-get install nfs-kernel-server

/etc/init.d/nfs-kernel-server status



远程登录——NFS——服务端启停

```
#启动
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
#重新启动
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
#重载配置
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server reload
#停止
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop
```

文件共享——NFS——服务端配置

• 修改配置文件:

- 文件名称: /etc/exports
- 文件格式: [共享目录] 主机或者网络地址 [(选项)]...
- 。 常用洗项:
 - 读写权限: ro(只读)、rw(读写)
 - 同步异步: sync(同步)、async(异步)
 - 检测子树: subtree_check、no_subtree_check
 - 用户转换: root squash (转换 root 用户为匿名用户), no root squash (不将转换 root 用户), all squash (转 换所有用户为匿名用户)
 - 匿名用户: anonuid (匿名用户用户标识)、anongid (匿名用户群组标识)
- 配置示例:
- /home/user *(rw.sync.no subtree check.fsid=0.all squash.anonuid=1000.anongid=1000)

• 更新输出配置:

。 添加输出

/sbin/exportfs -a

重新输出

/sbin/exportfs -r

文件共享——NFS——客户端安装

Windows 操作系统:

1

2

• Debian GNU/Linux 操作系统:

```
apt-cache -n search ^nfs
```

sudo apt-get install nfs-common

26 / 35

文件共享——NFS——客户端挂载

- Windows 操作系统:
 - 格式:

mount [选项] \\ 服务端地址 \ 共享名称 [驱动器名]

• 示例:

```
1 #搜索
2 /sbin/showmount -e 192.168.56.101
3 #挂载
4 mount \\192.168.56.101\home\user z:
#查看挂载状态
6 mount
7 #创建测试文件
8 echo hello world > z:\nfs.txt
9 #卸载
10 umount z:
```

● Debian GNU/Linux 操作系统:

```
1 #搜索

2 /sbin/showmount —e 192.168.56.101

3 #挂载

4 mkdir nfs

5 sudo mount 192.168.56.101:/home/user nfs
```



网站发布

- Apache
- nginx
- Tomcat

28 / 35

网站发布——Apache

- 基本概念
- 服务端安装
- 服务端启停
- 服务端配置
- 动态网站

网站发布——Apache——基本概念

- Apache 软件基金会 (Apache Software Foundation): https://apache.org
- Apache HTTP 服务器项目 (Apache HTTP Server Project): http://httpd.apache.org/



网站发布——Apache——服务端安装

- Windows 操作系统:
- Debian GNU/Linux 操作系统:

```
1  apt-cache -n search ^apache
2  sudo apt-get install apache2
3  /usr/sbin/apache2 -v
4  sudo netstat -apn | grep apache2
5  /etc/init.d/apache2 status
```

客户端打开浏览器,输入"http://主机地址"(如: http://localhost),可以访问默认网站



网站发布——Apache——服务端启停

```
#启动
sudo /etc/init.d/apache2 start
#重新启动
sudo /etc/init.d/apache2 restart
#重载配置
sudo /etc/init.d/apache2 reload
#停止
sudo /etc/init.d/apache2 stop
```

网站发布——Apache——服务端配置

• 创建测试网站:

测试网站目录为用户主目录——"/home/user",使用命令创建首页:

- 1 echo hello world > ~/index.htm
- 添加虚拟主机:

创建 "/etc/apache2/sites-available/user.conf" 配置文件,内容如下:

- 1 Listen 82
- 2 <Directory "/home/user">
- Options Indexes FollowSymLinks # 开启列表、追踪符号连接选项
- 4 Require all granted # 无条件允许所有访问
- 5 </Directory>
- 6 < VirtualHost *:82>
- 7 DocumentRoot "/home/user"
- 8 </VirtualHost>

• 启用虚拟主机:

- 1 sudo a2ensite user
- 2 sudo /etc/init.d/apache2 reload

网站发布——Apache——动态网站——CGI

搭建 CGI 动态网站:

创建测试程序:

在 "user" 用户主目录下创建 "cgi-bin" 目录, 创建 "index.cgi" 文件:

```
1 #!/bin/sh
2 echo "Content-Type:utext/plain"
3 echo
4 echo "HellouCGI"
```

• 修改虚拟主机:

修改 "/etc/apache2/sites-available/user.conf" 配置文件,添加内容:

```
1 <Directory "/home/user/cgi-bin">
2 Options ExecCGI
3 AddHandler cgi-script .cgi
4 Require all granted
5 </Directory>
```

● 停用默认 CGI 配置. 启用 CGI 模块:

```
sudo a2disconf serve—cgi—bin
sudo a2enmod cgid
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

● 浏览网站地址: http://192.168.56.101:82/cgi-bin



34 / 35

网站发布——Apache——动态网站——WSGI

搭建基于 Python、WSGI 的动态网站:

- 官方网站链接: https://www.python.org/dev/peps/pep-3333/
- 创建测试程序:

在 "/srv" 目录中创建名称为 "do.wsgi" 的 Python 程序文件, 内容为:

```
def application (environ, start_response):
1
       start_response('200_OK', [('Content-Type', 'text/plain')])
2
       return ['python_WSGI']
```

安装支持模块:

```
sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi
```

。修改虚拟主机:

修改 "/etc/apache2/sites-available/user.conf" 配置文件,内容如下:

```
Listen 82
  <Directory "/srv">
      Require all granted
3
  </Directory>
  <VirtualHost *:82>
      WSGIScriptAlias /do /srv/do.wsgi # 添加脚本别名
6
  </VirtualHost>
```

a 重新加载配置:

```
sudo /etc/init.d/apache2 reload
```

● 浏览网站地址: http://192.168.56.101:82/do

