

视频 - 创建 100 个大小相等的子网(3分钟)

一个企业网络需要从 172.16.0.0 /16 开始的 100 个相同大小的子网。要正确地将此网络划分成子网,我做的第一件事是写出子网掩码。这是我的 /16 子网掩码。我将需要从主机部分借位。如果我借 1 位 ,则有 2 个子网,借 2 位就有 4 个子网,8 个子网,16 个、32 个、64 个、128 个。我将需要创建 128 个子网才满足拥有 100 个相同大小的子网的要求。所以我高亮显示了子网掩码中的借用位,我们借了 7 位。2 的 7 次幂是 128 ,这会创建 128 个子网。子网掩码中的最后一个 1 在 2 位值中,所以我知道这些网络将按 2 递增。因此我可以在这里填入这些网络。第一个网络将是 172.16.0.0 /23,因为现在子网掩码中有 23 个 1。下一个网络将是 172.16.2.0 /23。可以看到,如果我列出这些网络,它们将继续按 2 递增;如果一直递增,我将跳过几个子网,最后一个子网将是 172.16.254.0 /23。如果列出所有子网,我将有 128 个子网。对于每个子网中的主机,子网掩码中有 9 个 0,2 的 9 次幂是 512,每个子网将有 512 - 2 个,也就是 510 个可用主机。一种找到主机的简单方法是,8 个 0 表示有 256 个主机,每添加 1 个零就会将主机数量翻倍,所以 256 加上一个 0 将为 512 个主机,减去 2 即为 510 个可用主机。