第2篇 Linux基础

本章主要内容

- ❖ 启动Linux
- * Linux控制台
- ❖ 登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

- ❖ 启动Linux
- * Linux控制台
- * 登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

- * Linux启动过程
- ① 加载BIOS (Basic Input/Output System)
- ② 进入GRUB
- ③ 加载Linux Kernel
- ④ 执行init 启动1号进程
- 5 运行/etc/rc.d/rc.sysinit 挂在文件系统等
- ⑥ 执行/etc/inittab
- 7 执行默认级别中的所有Script
- 8 执行/bin/login程序

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 1046464K upper memory) **GRU** Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-238.el5xen) 单界面供用 要的操作系 GRUB启动界面 Use the \uparrow and \downarrow keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, 'a' to modify the kernel arguments before booting, or 'c' for a command-line. **RED HAT ENTERPRISE LINUX** 5

- * GRUB启动界面
 - 在GRUB启动界面所做的修改只对当前启动有效
 - □ root (hd0, 0)
 - root 分区位置:用于指定/boot分区位置
 - hd0,0: 第一个硬盘的第一个分区
 - □ kernel /xen. gz-2. 6. 18-238. e15
 - 指定启动核心为/xen.gz-2.6.18-238.e15
 - □ ro: 以只读方式读入核心
 - □ rhgb(Red Hat Graphical Boot): 图形化启动界面
 - □ initrd: 指定初始RAM磁盘镜像文件
 - 在命令行下,可输入help查看可用命令
 - 设置临时字符界面登录
 - □ 修改···/vmlinuz···行,在最后加上3

回车→按下b

- ❖ GRUB配置文件
 - /boot/grub/grub.conf
 - 影响所有登录
 - 需要登录系统后设置
 - □ default: 指定默认启动的系统序号, 0表示第一个
 - □ timeout: 指定超时时间,默认5s
 - □ splashimage: 启动时的背景画面
 - □ hiddenmenu: 在用户不按键的情况下,不显示启动菜单
 - □ password: GRUB的保护密码
 - 终端输入命令 grub-md5-crypt 可设置
 - GRUB启动界面按下p后输入此密码
 - □ title: GRUB启动界面中菜单标题
 - □ lock: 对所在的系统要求必须输入GRUB密码

init程序

❖ init程序

是Linux核心引导结束时第一个运行的进程,它会读取配置文件,然后启动到文件定义的运行级别下,最后启动mingetty提供用户虚拟控制台(文本),若运行级别为5,则还会启动图形界面

- ❖ 配置文件
 - /etc/inittab(系统每次启动时都会读取)
 - □ init 0: 关机
 - ☐ init 1: Single user mode
 - ☐ init 2: Multiuser, without NFS
 - □ init 3: 多用户模式(文本)
 - □ init 5: 多用户模式(图形)
 - □ init 6: 重启
 - id:5:initdefault
 - □ 默认启动级别

- ❖ 启动Linux
- ❖ Linux控制台
- * 登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

Linux控制台

- ❖ Linux默认有6个虚拟控制台
 - tty1-tty6(TeleTYpewriter)
 - 6个控制台相互独立,提供字符界面,图形界面可认为是第7个终端
 - □ 字符界面中使用Alt+F1~Alt+F6切换
 - □ 字符界面进入图形界面可用startx或init 5
 - init 5进入的图形界面中使用Ctrl+Alt+F1切换到第一个字符 界面(因LINUX默认屏蔽Ctrl+Alt+F1以及Alt+F1等功能快捷键 ,需要再加Shift)
 - 若再回到图形可用Alt+F7
 - startx进入的图形界面使用Ctrl+Alt+F1切换时通常不顺
 - □ 运行级别3下不能使用Alt+F7
 - pts/0、pts/1、pts/2是指从远程登录的终端号(图形界面也属于此类),tty1到tyy6是在linux机器上的终端号

- ❖启动Linux
- ❖ Linux控制台
- ❖ 登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

登录、注销、重启、关机

❖ 登录

- 登录程序login负责用户登录
 - □ 认证用户身份
 - □ 身份验证成功后,启动shell并初始化用户环境
 - □ 检查电子邮件,并给予提示
 - □ 失败登录由syslog程序记录到日志中,成功登录记录到 /var/log/wtmp,失败登录记录到/var/run/utmp
- 登录成功后,根据 PS1变量设置结果显示终端 PS1= "[\u@\H \W]\\\$ "

说明: \u: 当前用户的账号名称 \H: 完整的主机名称

\W 工作目录名称,所以只会列出最后一个目录

\\$: 提示字符,如果是root时,提示符为:#,普通用户则为:

登录、注销、重启、关机

- * 注销
 - exit(常用于字符界面,图形界面只关闭终端窗口)
 - logout (仅文本终端)
- * 重启
 - reboot
 - □ -w: 不实际关机,用户登录信息写入/var/log/wtmp
 - □ last -f /var/log/wtmp
 - □ -d: 不将用户登录信息写入/var/log/wtmp
 - □ -f: 强制关机
 - □可以不接参数
 - shutdown
 - □ shutdown -r 延时分钟数 "提示信息"
 - □ shutdown -r now(now表示立即执行)

安大叔besttes 不能单独用,至少2个参数t安大叔

登录、注销、重启、关机

❖ 关机

- halt
 - □ -w: 不实际关机,用户登录信息写入/var/log/wtmp
 - □ -d: 不将用户信息写入/var/log/wtmp
 - □ -f: 强制关机
 - □ -p: 关机后, 关闭电源
 - □可以不接参数
- poweroff
 - □ 除了无-p参数,其他与halt同
- init 0
- shutdown
 - □ shutdown -h 延时分钟数 "提示信息"
 - □ shutdown -h now(now表示立即执行)
 - □ 不能单独用,至少2个参数

- ❖ 启动Linux
- * Linux控制台
- * 登录、注销、重启、关机
- ❖ 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

主机设置

- * 设置主机名
 - 临时: hostname 主机名(注销〈exit〉生效)
 - 永久: vi /etc/sysconfig/network(重启生效)
- ❖ 配置网卡
 - 查看IP: ifconfig
 - 临时设置IP: ifconfig ethO IP地址
 - 设置IP: 编辑文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 - DEVICE=eth0
 - □ BOOTPROTO=static
 - □ ONBOOT=yes
 - □ NETMASK=255. 255. 255. 0
 - ☐ IPADDR=192. 168. 5. 211
 - GATEWAY=192. 168. 5. 1
 - 启动(激活)网卡: ifup eth0、停用网卡: ifdown eth0
 - 重启网络: service network restart

- ❖ 启动Linux
- * Linux控制台
- *登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

❖ vi简介

- 在控制台下输入vi,即可进入vi主界面
- VIM(vi improved)是vi的改进版,与vi兼容
- vi有两种模式
 - □ 命令模式
 - 进入vi时的默认模式,此模式下所有的用户输入都视为命令
 - 用户在此模式下进行搜索、复制、替换等
 - □ 编辑模式
 - 用户在此模式下可以编辑文本内容
- ■模式切换
 - □ 命令进入编辑: i(当前位置)、a(下一位置)、o(下一行)
 - □ 编辑进入命令: esc

- * 创建空文件: touch 文件名
- * 打开文件
 - 单个文件: vi 文件名
 - 多个文件
 - □ 不分屏
 - vi 文件名1 文件名2
 - 切换另一文件: :next, :prev
 - □ 分屏
 - 需要使用vim
 - vim -o屏数 文件名1 文件名2(水平分屏)
 - vim -0屏数 文件名1 文件名2(垂直分屏)
 - 在命令模式下,按2次Ctr1+w可以相互切换

- * 保存文件
 - 命令模式下输入
 - □ :w: 只保存
 - □ :w 文件名: 另存为
 - □ :w! 文件名: 强制另存
 - □ :wq: 保存并退出
 - □ :x: 同:wq
 - □ :q!: 强制退出
- * 撤销和恢复
 - 命令模式下按u撤销
 - 命令模式下按Ctrl+R恢复
- * 重复操作
 - 命令模式下按句点(.)可以重复上一次的操作,从而实现连续操作

- * 行定位
 - :行号
 - :\$: 转到末行
 - shift+g: 转到末行
- * 搜索和替换
 - 搜索:命令模式下输入
 - □ /字符串: 向下搜索
 - □ ?字符串: 向上搜索
 - □ n: 继续查找
 - □ shift+n: 反向查找
 - □ 若有特殊字符,用\转义
- * 替换: 命令模式下输入
 - □ :起始行号,结束行号 s/被替换串/新串/g: 无/g只换词首,/g换所有
 - □ 可用\$表示最后一行

❖ 删除

- 単词
 - □ 命令模式下按dw
- 行
 - □ 命令模式下按2次d
 - □ 删除当前行下的n行: dnd
 - □ 删除固定行::起始行号,结束行号d
- 带有指定字符串的行
 - □ :起始行号,结束行号 g/字符串/d

- ❖ 复制、剪切、粘贴
 - ●命令模式下输入
 - □ yw: 复制光标为首的单词
 - □ yy: 复制光标所在行
 - □ yny: 复制含光标行在内的以下n行
 - □ :起始行号,结束行号 y: 复制指定行
 - □ p: 粘贴到光标后
 - 删除的内容都进入了剪切板
- * vi环境设定
 - :set nu: 显示行号, :set nonu则取消
 - :set ai: 自动缩进,使当前行与上一行行首对齐,:set noai取消

- ❖ 启动Linux
- * Linux控制台
- *登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- * Linux基本命令

* 文件名


- Linux中,除了/不可以出现在文件名中,其余字符均可以
- 如果文件名中使用特殊字符,可以用\转义
- Linux中文件名的最大长度取决于文件系统, ext3下最大支持255个字 符,中文最大支持127个

* 文件类型

- 使用11可以查看文件详细信息,括号内的为第一列文件类型标识
 - 普通文件(-): 还包括文本文件、程序文件、压缩文件等
 - 目录(d)
 - □ 设备文件
 - c: 字符文件, 如键盘
 - b: 块设备,如硬盘
 - 链接文件(1)

file命令可查看文件类型 besttest安大叔

从用户角度理解文件系统



❖ Linux的目录

- 树状结构,/为最高的根目录
- root: root用户的个人文件夹(家目录)
- bin: 存放多数用户可用的命令
- boot: 存放启动文件和配置信息,系统启动时会用
- dev: 存放设备文件,/dev/hdc代表光驱
- etc: 存放服务配置文件
- home: 其他用户的家目录
- lib: 存放程序运行所需要的库文件
- media: 可移动设备的挂载目录
- mnt: 设备挂载目录
- usr: 用户程序存放目录
- var: 存放经常改动的数据文件
- tmp: 存放临时文件

❖ Linux的目录

- sbin: 存放维护系统所需命令,一般仅root可用
- proc: 存放核心运行时产生的文件,这些文件位于内存而非硬 盘中
- sys:与proc类似,设计比proc更清晰,文件位于内存
- srv: 服务需要的数据的存放目录
- lost+found: 文件系统修复时找回的丢失文件
- opt: 额外软件安装目录
- misc: 不方便归类的杂项文件
- selinux: SELinux文件系统实例

- ❖ 启动Linux
- ❖ Linux控制台
- * 登录、注销、重启、关机
- * 主机设置
- ❖ 文本编辑器VI
- * 文件和目录
- ❖ Linux基本命令

- □ Linux命令的组成部分
 - ■命令字
 - ■命令选项
 - **命令参数** 表示选项或参数可有可无,即参数并非必须



- ❖命令说明: man命令
- ❖清屏: clear(CTRL+L)
- ❖ 查看历史命令: history
 - 执行历史命令: !命令号
 - 清除历史命令记录: history -c
 - 历史文件位置:/家目录/.bach_history
- ❖ 命令别名
 - alias 新命令名=旧命令名(临时有效)
 - unalias可取消别名
 - 修改/家目录/.bashrc: 永久改名

- * 日期时间命令
 - date: 显示日期和时间
 - ▶ 格式字符
 - □ +%F: 完整年月日
 - □ +%T: 完整时间
 - □ +%a: 简短周日期
 - □ +%A: 完整周日期
 - 修改系统日期和时间
 - □ date -s "20120101 00:01:02"
 - □ 在系统关闭或重启时,时间才会写入到BIOS
 - 修改硬件时间: hwclock
 - □ 立即将硬件和系统时间同步
 - □ -r: 显示硬件时间
 - □ -w: 将BIOS时间修改为系统时间
 - □ -s: 将系统时间修改为BIOS时间

- * 修改文件时间戳
 - 将文件的最后修改时间和访问时间改为其他时间
 - touch 文件名
 - □ -a: 只修改最后访问时间
 - □ -m: 只修改最后修改时间
 - □ -c: 若要修改时间戳的文件不存在,不创建,默认创建
 - □ 不带参数修改所有时间为当前时间
- ❖ 命令补齐: tab键
- ❖ 向屏幕输出: echo
 - □ -n: 输出文字后不换行