

创新源于实践

《计算机网络原理》

课程实验教学手册

姓	名:	宋	耀辉		
学	号:	5015230208			
专	业:	数字媒	体技术	Γ	
班	级:	2	3 级	t2	班
任课	教师:		陈永刚		
时	间:	25	_学年度	下	_学期
综合	成绩:				

信息工程学院《计算机网络原理》课程组

实验情况一览表

		实验性			
实验序号 实验名称		大型 压 质	学时	必做/选做	页码
实验一	网线制作	验证性	2	必做	4-6
实验二	交换机路由器基本配置	验证性	2	必做	7-9
实验三	VLAN 的基本配置	设计性	2	必做	10-12
*实验四	对等网的组建与测试	设计性	2(课下完成)	必做	13-15
实验五	常用网络测试命令	验证性	2	必做	16-18
实验六	静态路由和动态路由	设计性	2	必做	19-21
实验七	网络地址转换	综合性	2	必做	22-24
实验八	TCP/IP 协议分析	验证性	2	必做	25-27
实验九	WWW、FTP 服务器配置	综合性	2	必做	28-30

实验前的预习情况

实验七

实验名称: 网络地址转换

实验时间: 2025 年 5 月 5 日 实验地点: 鲲鹏 实验室

同组同学:

实 实验目的:

验

本


信

息

- (1) 掌握内网中的主机通过路由器连接到 Internet 时的静态地址转换方法;
- (2) 掌握内网中的主机通过路由器连接到 Internet 时的动态地址转换方法。

实验要求:

- (1)根据 PPT 中拓扑图进行设置,其中左侧路由器以自己学号后 4 位命名,右侧路由器由自己姓名拼音命名。
- (2) 写出静态地址转换的配置过程,重要命令截图并解释;
- (3)写出动态地址转换的配置过程,重要命令截图并解释;运行 ping 命令,对 ICMP 报文抓包,解释 NAT 工作过程。
 - NAT 的作用是为了缓解 IPv4 地址空间的不足。
 - 几个 NAT 术语:
 - 1.内部本地地址(inside local address): 局域网内部主机的地址,通常是私有地址。(待转换的地址)
 - 2.内部全局地址(inside global address): 内部本地地址被 NAT 路由器转换 后的地址,通常是一个可路由的公网地址。
 - 3.外部全局地址(outside global address): 是与内部主机通信的目标主机的地址,通常是一个可路由的公网地址。
 - 4.外部本地地址(outside local address): 是目标主机可路由的公网地址被转换之后的地址,通常是私有地址。
 - 1.静态 NAT: 将一个私有地址和一个公网地址一对一映射的配置方法,这种方式 不能节省 IP,通常只为需要向外网提供服务的内网服务器配置。
 - 2.动态 NAT: 为了减少工作量,可以使用动态 NAT,这种方式也不能节约 IP 地址。有一百台主机就要 100 个公网 IP,不常用。
- 3.PAT (Port Address Translation) 端口地址转换:用一个或多个公网 IP 为多个私有地址提供转换,能够节省大量 IP 地址,这种方式在现实网络环境中最常用
 - 实验内容:静态内部源地址转换和动态内部源地址转换。
 - 实验目的: 掌握内网中一台服务器连接到 Internet 网时的静态内部源地址转换和动态内部源地址转换。



```
RB(config-if) #exit
RB(config-if) #interface GigabitEthernet0/0
RB(config-if) #ip address 211.81.200.1 255.255.255.0
RB(config-if) # no shutdown

RB(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

RB(config-if) #exit
RB(config-if) #exit
RB(config-if) #interface Serial0/3/0
RB(config-if) #ip address 211.67.188.2 255.255.255.0
RB(config-if) # no shutdown

RB(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
```


配置静态 NAT 映射

```
RA>enable
RA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RA(config) #No ip nat inside source static 192.168.1.11 211.67.188.3
%Translation not found
RA(config) #ip nat inside source static 192.168.1.11 211.67.188.3
RA(config)#interface gi0/0
RA(config-if) #ip nat inside
RA(config-if)#interface se0/0/0
RA(config-if) #ip nat outside
RA(config-if) #exit
RA(config) #ip route 211.81.200.0 255.255.255.0 211.67.188.2
RA(config) #exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RA#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local --- 211.67.188.3 192.168.1.11
                                            Outside local
                                                                Outside global
RA#
                                                                       Copy
                                                                                   Paste
```

测试:


- RA#show ip nat translations
- Ping 211.67.189.12

!测试连通性



配置动态 NAT 映射, 先删除静态 NAT 映射

```
RA#enable
RA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RA(config) #No ip nat inside source static 192.168.1.11 211.67.188.3
RA(config) #ip nat pool to-internet 211.67.188.10 211.67.188.20 netmask 255.255.255.0
RA(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
RA(config) #ip nat inside source list 1 pool to-internet
RA(config)#interface f0/0
%Invalid interface type and number
RA(config)#interface f0/0/0
%Invalid interface type and number
RA(config) #interface FastEthernet0/0
%Invalid interface type and number
RA(config) #ip nat inside
% Incomplete command.
RA(config)#interface gi0/0
RA(config-if)#ip nat inside
RA(config-if) #exit
RA(config)#interface se0/0/0
RA(config-if) #ip nat outside
RA(config-if)#exit
RA(config) #ip route 211.81.200.0 255.255.255.0 211.67.188.2
RA(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RA#show ip nat translations
RA#enable
RA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RA(config) #ip nat inside source static 192.168.1.11 211.67.188.3
RA(config)#exit
RA#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
RA#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local
                                          Outside local
                                                             Outside global
    211.67.188.3
                      192.168.1.11
RA#
```



```
Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
SERVER>ping 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
SERVER>ping 192.168.1.11
Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 211.67.188.3: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 211.67.188.3: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 211.67.188.3: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 211.67.188.3: bytes=32 time=3ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
SERVER>
```

	1. 静态地址车	静态地址转换和动态地址转换的区别是什么?				
回答问题	对 比 项	静态 NAT	动态 NAT			
	映 射 方式	一对一固定映射 (如 192.168.1.10 ↔ 203.0.113.10)	多对多动态映射 (从地址池 分配临时公网 IP)			
	配置类型	手动绑定内网 IP 与公网 IP	自动从地址池分配可用公网 IP			
	IP 关 系	永久绑定(即使无流量也保留映射)	临时绑定(超时或会话结束即 释放)			
	适 用 场景	服务器对外提供服务(如 Web、FTP)	内网用户共享少量公网 IP 上 网(如企业员工)			
	资 源	浪费公网 IP (即使闲置也占用)	节省公网 IP(按需分配)			

	占用		
		暴露固定公网 IP(需额外防火墙防护)	隐藏内网 IP(外部仅看到临时 IP)
实验			
验成绩		教师组	签名: