Windows Subsystem for Linux

他是什麼,能吃嗎

- Windows Subsystem for Linux (簡稱WSL)是一個為在Windows 10上能夠原生運行Linux二進制可執行 文件(ELF格式)的兼容層。
- 它是由微軟與Canonical公司合作開發,目標是使純正的Ubuntu 16.04 "Xenial Xerus"映像能下載和解壓 到用戶的本地計算機,並且映像內的工具和實用工具能在此子系統上原生運行。
- WSL提供了一個微軟開發的Linux兼容內核接口(不包含Linux代碼),使得Linux用戶模式的二進制文件 能在其上執行。
- 運行原理很像是Linux上Wine的Windows版。

官方Github Reop

- https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/
- 如果遇到bug或是想要有新的feature,請上去發Issues。

Release Note


- https://msdn.microsoft.com/en-us/commandline/wsl/release_notes?f=255&MSPPError=-2147217396
- 可以在這裡看到最新的Windows Inside中,WSL被改進了什麼東西,和出現了什麼bug。

安裝方法

- 以下僅考慮正式Release的Windows版本(Insider請去看Release Note)
- 如果你的電腦不是Intel的64位元架構的話(例如x86、arm架構)
 - 請買新電腦
- 如果你的Windows OS組建低於14393
 - o 請升級您的Windows
 - https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant
- 如果你的Windows OS組建是14393
 - o 我還是建議升級您的Windows,因為這個版本的功能不是很完整,使用時會遇到很多坑
 - 如果真的要安裝可以,請參考15063的WSL安裝方法
 - https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant
- 如果你的Windows OS組建是15063
 - 請打開Windows【設定】(快捷鍵 Win+I)




• 打開【更新與安全性】,進去【開發人員專用】分頁,勾選【開發人員模式】




- 這時系統可能會叫你重開機,如果有的話,請重開
- 進到【設定】裡的【APP】,然後點選畫面右方(有時會在畫面最下方)的【程式與功能】



o 然後點選【開啟或關閉 Windows 功能】,在裡面找到【適用於 Linux 的 Windows 子系統(搶鮮版 (Beta))】勾選後按【確定】



- o 跑了一陣子之後 Windows 會叫你重新開機,然後請重新開機。
- o 重開機完後,叫出【執行】(快捷鍵 Win+R),輸入【bash】後按確定



- o 接下來他會問一推問題,請依照需求回答,例如使用者帳號密碼之類的。
- o 以後要打開他可以直接叫出【執行】(快捷鍵 Win+R),輸入【bash】後按確定後打開。
 - 其執行檔位置在【C:\Windows\System32\bash.exe】
- WSL的管理方法

 將會建立該使用者。

撰擇性引數:

username - 提供使用者名稱

/y - 若提供使用者名稱,不提示建立密碼

/update - 更新子系統的套件索引

- 如果你的Windows OS組建是16215以上
 - 。 可以到Windows Store上下載WSL
 - Ubuntu https://www.microsoft.com/en-us/store/p/ubuntu/9nblggh4msv6
 - openSUSE Leap 42 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/opensuse-leap-42/9njvjts82tjx
 - SUSE Linux Enterprise Server 12 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/suse-linux-enterprise-server-12/9p32mwbh6cns

注意事項

- 當最後一個 bash.exe 結束的時候,就會把所有WSL的程序結束(包含背景執行的),因此當有背景執行的
 WSL 程式時,記得不要把所有的 bash.exe 都關掉。
- 因為 WSL 沒有 systemd,因此裝在系統上的服務不會自己開起來,要手動的打開

sudo service XXX-service start

- 使用 gdb 的時候,有時候某些 libary 載入到記憶體上的位置會和正常的Linux不一樣,因此打 CTF 的 Pwn 時,在 WSL 上的結果很有可能不符合預期。
- 無法在上面使用虛擬化技術,因此在上面無法使用 virtual box 或是 kvm (qemu) 之類的東西,不過 qemu 的管理器可以使用,但只能用來管理其他電腦上的 qemu。
- 當你在上面開啟 port 的時候,要注意不會跟其他 Windows 程式衝到。並且當你想要讓其他人能連到的話,需要去 Windows 的防火牆中設定,讓某些 port 能夠通行。

額外的東西

- ssh server
 - o 跟Windows 10內建的 ssh server 衝突,所以記得要改Port或是關 Windows10 的 ssh 功能
 - o 安裝 ssh-server

sudo apt install openssh-server

○ 修改【/etc/ssh/sshd_config】内的這些東西

AllowUsers <yourusername>
PasswordAuthentication yes
UsePrivilegeSeparation no

o 然後要手動啟動 ssh-server 他

sudo service ssh --full-restart

圖形介面

- 。 我個人推薦使用的 X Server 是 VcXsrv Windows X Server
 - https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/
- o 安裝完之後請在啟動裡面加入有內容的.bat 檔,讓 X Server 可以每次開機都直接啟動
 - 開啟啟動資料夾可以直接【執行】【shell:startup】

@echo 0
start "" "C:\Program Files\VcXsrv\vcxsrv.exe" :0 -ac -terminate lesspointer -multiwindow -clipboard -wgl
exit

o 然後進到 bash 裡面,在使用者的環境變數裡面增加

DISPLAY=127.0.0.1:0

- o 如果使用DISPLAY=:0的話,本機上沒有問題,但是ssh-X的時候就會出現問題。
- o 加入環境變數的方法有很多種,我個人的做法是在【~/.bashrc】裡面加入。

export DISPLAY=127.0.0.1

Ubuntu Desktop

。 裝上這個,你就有 firefox、gnome-terminal、gedit、Libre Office 等等東西可以用了

sudo apt install ubuntu-desktop

Hime

- 參考這個
 - http://goodjack.blogspot.tw/2013/08/linux-phonetic-setting.html
- 不過有幾點要注意,第一個是要開啟【支援遠端用戶端程式】
- o 然後在 VcXsrv 中 Ctrl-Space這個組合鍵無法使用,因此需替換成 Shift-Space
- 最後記得加上以下的環境變數

export GTK_IM_MODULE=hime
export QT_IM_MODULE=hime

● 聲音

- 我個人的做法是安裝pulse audio, 然後這裡有別人編好的版本
 - https://github.com/kitor/wsl/raw/master/pulse6.zip
- o 然後解壓縮後執行裡面的bin/pulseaudio.exe
- o 接下來回到 bash 裡面,執行

sudo add-apt-repository ppa:therealkenc/wsl-pulseaudio
sudo apt install --no-install-recommends libpulse0 pavucontrol

- o 然後可能要寫個 script 讓他自動重啟,因為他好像一段時間沒有播放聲音就會自己關掉。
- 如果還有問題請參考這裡 https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/issues/486

VLC


- 這個純粹就只是為了好玩用的,不一定要裝 😛
- 。 記得確定 pulse audio 有打開喔。

sudo apt install vlc

- o bash 中輸入 vlc 打開之後
- [Tools] -> [Video] -> [Output] -> [Color ASCII art video output] -> [OK]
- o 把 vlc 關掉
- · 把環境變數的 DISPLAY 刪掉(或是改成空字串)
- 執行

cvlc <影片位置>

○ 欣賞漂亮的 ASCII Art 吧



• Visual Studio Code

• 在 Windows 上的 VS Code 中的設定中加入以下內容,即可將 WSL 的 bash 變成預設的 shell。

```
"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\WINDOWS\\Sysnative\\bash.exe", "terminal.external.windowsExec": "C:\\WINDOWS\\Sysnative\\bash.exe",
```

- 。 但是目前沒辦法把 VS Code 裝在 WSL
 - https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/issues/2293
- PTT
 - 很多人都不知道其實 PTT 可以用 ssh 的方式上去。

ssh bbsu@ptt.cc