# Windows Subsystem for Linux

### 他是什麼,能吃嗎

- Windows Subsystem for Linux (簡稱WSL)是一個為在Windows 10上能夠原生運行Linux二進制可執行 文件(ELF格式)的兼容層。
- 它是由微軟與Canonical公司合作開發,目標是使純正的Ubuntu 16.04 "Xenial Xerus"映像能下載和解壓 到用戶的本地計算機,並且映像內的工具和實用工具能在此子系統上原生運行。
- WSL提供了一個微軟開發的Linux兼容內核接口(不包含Linux代碼),使得Linux用戶模式的二進制文件 能在其上執行。
- 運行原理很像是Linux上Wine的Windows版。

# 官方Github Reop

- https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/
- 如果遇到bug或是想要有新的feature,請上去發Issues。

### Release Note

- https://msdn.microsoft.com/en-us/commandline/wsl/release\_notes?f=255&MSPPError=-2147217396
- 可以在這裡看到最新的Windows Inside中,WSL被改進了什麼東西,和出現了什麼bug。

### 安裝方法

- 以下僅考慮正式Release的Windows版本(Insider請去看Release Note)
- 如果你的電腦不是Intel的64位元架構的話(例如x86、arm架構)
  - 請買新電腦
- 如果你的Windows OS組建低於14393
  - o 請升級您的Windows
  - https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant
- 如果你的Windows OS組建是14393
  - o 我還是建議升級您的Windows,因為這個版本的功能不是很完整,使用時會遇到很多坑
  - 如果真的要安裝可以,請參考15063的WSL安裝方法
  - https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant
- 如果你的Windows OS組建是15063
  - 開啟 WSL 有兩種方法,一個是用圖形介面,一個是下指令,可以自由選擇。
  - 方法一
    - 請打開Windows【設定】(快捷鍵 Win+I)




■ 打開【更新與安全性】,進去【開發人員專用】分頁,勾選【開發人員模式】



- 這時系統可能會叫你重開機,如果有的話,請重開
- 進到【設定】裡的【APP】,然後點選畫面右方(有時會在畫面最下方)的【程式與功能】




■ 然後點選【開啟或關閉 Windows 功能】,在裡面找到【適用於 Linux 的 Windows 子系統 (搶鮮版 (Beta))】勾選後按【確定】



- 方法二
  - 打開管理員權限的 Powershell,輸入以下指令

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

- o 跑了一陣子之後 Windows 會叫你重新開機,然後請重新開機。
- · 重開機完後 WSL 已經安裝完成。
- 。 接下來要安裝 Ubuntu 的映像
- o 叫出【執行】(快捷鍵 Win+R),輸入【bash】後按確定



- 接下來他會問一推問題,請依照需求回答,例如使用者帳號密碼之類的。
- o 以後要打開他可以直接叫出【執行】(快捷鍵 Win+R),輸入【bash】後按確定後打開。
  - 其執行檔位置在【C:\Windows\System32\bash.exe】
- WSL的管理方法

1xrun

在 LX 子系統上執行系統管理作業

使用方式:

/install - 安裝子系統

選擇性引數:

/y - 不提示使用者接受或建立子系統使用者

/uninstall - 解除安裝子系統

選擇性引數:

/full - 執行完整解除安裝

/y - 不提示使用者確認

/setdefaultuser - 設定 bash 將以其身分啟動的子系統使用者。若該使用者不存在,將會建立該使用者。

選擇性引數:

username - 提供使用者名稱

/y - 若提供使用者名稱,不提示建立密碼

/update - 更新子系統的套件索引

- 如果你的Windows OS組建是16215以上
  - o 首先先參考 15063 的 WSL 安裝方式
  - o 然後到 Windows Store 上下載喜歡的 Linux 映像
  - Ubuntu https://www.microsoft.com/en-us/store/p/ubuntu/9nblggh4msv6
  - openSUSE Leap 42 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/opensuse-leap-42/9njvjts82tjx
  - SUSE Linux Enterprise Server 12 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/suse-linux-enterprise-server-12/9p32mwbh6cns
- 官方說明文件
  - https://msdn.microsoft.com/zh-tw/commandline/wsl/install\_guide

# 注意事項

- 當最後一個 bash.exe 結束的時候,就會把所有WSL的程序結束(包含背景執行的),因此當有背景執行的
   WSL 程式時,記得不要把所有的 bash.exe 都關掉。
- 因為 WSL 沒有 systemd,因此裝在系統上的服務不會自己開起來,要手動的打開

sudo service XXX-service start

- 使用 gdb 的時候,有時候某些 libary 載入到記憶體上的位置會和正常的Linux不一樣,因此打 CTF 的 Pwn 時,在 WSL 上的結果很有可能不符合預期。
- 無法在上面使用虛擬化技術,因此在上面無法使用 virtual box 或是 kvm (qemu) 之類的東西,不過 qemu 的管理器可以使用,但只能用來管理其他電腦上的 qemu。
- 當你在上面開啟 port 的時候,要注意不會跟其他 Windows 程式衝到。並且當你想要讓其他人能連到的話,需要去 Windows 的防火牆中設定,讓某些 port 能夠通行。
- 可以在 WSL 中執行 Windows 的 exe 程式,不過檔案需要放在 Windows 的目錄中,而不是 WSL 的 Linux 目錄上。

# 額外的東西

ssh server

- 。 跟Windows 10内建的 ssh server 衝突,所以記得要改Port或是關 Windows10 的 ssh 功能
- o 安裝 ssh-server

sudo apt install openssh-server

○ 修改【/etc/ssh/sshd\_config】內的這些東西

AllowUsers <yourusername>
PasswordAuthentication yes
UsePrivilegeSeparation no

o 然後要手動啟動 ssh-server 他

sudo service ssh --full-restart

### ● 圖形介面

- 。 我個人推薦使用的 X Server 是 VcXsrv Windows X Server
  - https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/
- o 安裝完之後請在啟動裡面加入有內容的 .bat 檔,讓 X Server 可以每次開機都直接啟動
  - 開啟啟動資料夾可以直接【執行】【shell:startup】

@echo 0
start "" "C:\Program Files\VcXsrv\vcxsrv.exe" :0 -ac -terminate lesspointer -multiwindow -clipboard -wgl
exit

o 然後進到 bash 裡面,在使用者的環境變數裡面增加

DISPLAY=127.0.0.1:0

- 如果使用DISPLAY=:0的話,本機上沒有問題,但是ssh-X的時候就會出現問題。
- o 加入環境變數的方法有很多種,我個人的做法是在【~/.bashrc】裡面加入。

export DISPLAY=127.0.0.1

### Ubuntu Desktop

。 裝上這個,你就有 firefox、gnome-terminal、gedit、Libre Office 等等東西可以用了

sudo apt install ubuntu-desktop

#### Hime

- 參考這個
  - http://goodjack.blogspot.tw/2013/08/linux-phonetic-setting.html
- 不過有幾點要注意,第一個是要開啟【支援遠端用戶端程式】
- o 然後在 VcXsrv 中 Ctrl-Space這個組合鍵無法使用,因此需替換成 Shift-Space
- 最後記得加上以下的環境變數

export GTK\_IM\_MODULE=hime
export QT\_IM\_MODULE=hime

#### ● 聲音

- o 我個人的做法是安裝pulse audio, 然後這裡有別人編好的版本
  - https://github.com/kitor/wsl/raw/master/pulse6.zip
- o 然後解壓縮後執行裡面的bin/pulseaudio.exe
- o 接下來回到 bash 裡面,執行

sudo add-apt-repository ppa:therealkenc/wsl-pulseaudio
sudo apt install --no-install-recommends libpulse0 pavucontrol

- o 然後可能要寫個 script 讓他自動重啟,因為他好像一段時間沒有播放聲音就會自己關掉。
- o 如果還有問題請參考這裡 https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/issues/486

#### VLC


- 這個純粹就只是為了好玩用的,不一定要裝 😜
- 。 記得確定 pulse audio 有打開喔。

sudo apt install vlc

- o bash 中輸入 vlc 打開之後
- [Tools] -> [Video] -> [Output] -> [Color ASCII art video output] -> [OK]
- o 把 vlc 關掉
- 把環境變數的 DISPLAY 刪掉(或是改成空字串)
- 執行

cvlc <影片位置>

o 欣賞漂亮的 ASCII Art 吧



- Visual Studio Code
  - 在 Windows 上的 VS Code 中的設定中加入以下內容,即可將 WSL 的 bash 變成預設的 shell。

```
"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\WINDOWS\\Sysnative\\bash.exe", "terminal.external.windowsExec": "C:\\WINDOWS\\Sysnative\\bash.exe",
```

- 但是目前沒辦法把 VS Code 裝在 WSL
  - https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/issues/2293
- PTT
  - 很多人都不知道其實 PTT 可以用 ssh 的方式上去。

ssh bbsu@ptt.cc

- 安裝 WSL 在其他磁碟
  - 。 請參考這個 https://github.com/Microsoft/BashOnWindows/issues/449
- 改裝成 Arch
  - o 先下載 Arch 的映像
    - https://www.archlinux.org/download/
  - o 解開後 chroot 進去 arch 的 Live CD 根目錄上
  - 照著上面安裝 https://wiki.archlinux.org/index.php/installation\_guide
  - · 裝完之後,把所有的bash.exe都關掉
  - 用檔案總管進到【使用者目錄/AppData/Local/lxss】裡,找到Arch的根目錄,把它【移動】到最外面
  - 把Arch的根目錄重新命名成 rootfs
  - o 打開 bash 測試是否成功

# WSL技術原理

https://blogs.msdn.microsoft.com/wsl/