¿Cómo autentica AWS por CLI?

 Tener los perfiles configurados en \$HOME/.aws/credentials, no es suficiente. En caso de que esos perfiles sean del SSO, haber hecho el login, tampoco es suficiente:

```
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ aws sso login --profile sso
Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.

If the browser does not open or you wish to use a different device to authorize this requently authorize this requently.

https://device.sso.us-east-1.amazonaws.com/

Then enter the code:

VFWQ-JFBZ

Successully logged into Start URL: https://naranjax.awsapps.com/start

SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ aws iam list-account-aliases

Unable to locate credentials. You can configure credentials by running "aws configure".

SSFF-00004:~ emanuelquiroga$
```

 Una forma de pasarle credenciales al CLI es exportando nuestro "access key id", "secret access key" y "session token" (si corresponde) a las variables de entorno AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY y AWS_SESSION_TOKEN:

- La otra forma es indicarle al CLI qué profile del \$HOME/.aws/credentials utilizar. Esto se puede hacer de varias maneras, la que yo recomiendo es exportando el perfil a la variable de entorno AWS_PROFILE. Pero cuidado, si hay credenciales en AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY y AWS_SESSION_TOKEN. Éstas van a tener SIEMPRE la prioridad. En la foto se ve cómo exporto el perfil de la cuenta NX-Security y me sigue devolviendo el nombre la cuenta NX-Sandbox:

 Vacío las variables AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY y AWS_SESSION_TOKEN... Y ahora sí, me devuelve el nombre de la cuenta, del perfil que exporté a AWS_PROFILE:

```
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ echo $AWS_ACCESS_KEY_ID

SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ export AWS_SESSION_TOKEN=""
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ aws iam list-account-aliases

{
    "AccountAliases": [
        "nx-security"
]

}
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$
```

- Otra forma de especificarle al CLI de qué perfil tomar las credenciales es agregandole al comando el flag "--profile" con el nombre del perfil a utilizar:

- Por último, si el perfil en el file de credentials se llama "[default]" no es necesario el flag "--profile " para utilizarlo, pero tampoco lo recomiendo, ya que si hay otro perfil en AWS_PROFILE, éste va a tener prioridad y puede generar confusión.


¿Cómo autentica EKS?

Partiendo del concepto de que EKS es el servicio de Kubernetes administrado por AWS, esto implica que haya una integración entre la autenticación de Kubernetes y la de AWS.

- En Kubernetes el que hace las autenticaciones es el RBAC (Role Binding Access Control)
- En AWS el que hace las autenticaciones es IAM (Identity Access Management)

En EKS esto está integrado por el Configmap aws-auth, que funciona de la siguiente manera:

Con cada llamada a la API de Kubernetes que uno hace a través de kubectl (o el que usen) primero valida las credenciales de AWS y después valida las credenciales del usuario interno de Kubernetes:



Dónde están todas especificadas todas estas credenciales? En el Kubeconfig del cluster que estemos utilizando... Al hacer :


\$ aws eks update-kubeconfig --region us-east-1 --name nombreCluster --kubeconfig \$HOME/.kube/nombreKubeconfig --profile awsProfile

EKS les descarga, en el file que hayan indicado al flag "--kubeconfig", las configuraciones del cluster indicado en el flag "--name" y su certificado para autenticarse. Así como también las credenciales de AWS para autenticarse que hayan especificado en el flag "--profile"

Aclaraciones:

- Si no especifican un file en --kubeconfig EKS buscará uno por default, en primera instancia usará el file que hayan exportado a la variable de entorno KUBECONFIG y si no hay ningun file en esa variable de entorno utilizará \$HOME/.kube/config
- Si no especifican un perfil de AWS con el flag "--profile" buscará credenciales preseteadas, ya sea en las variables de entorno AWS_ACCESS_KEY_ID, etc. La variable de entorno AWS_PROFILE o un perfil de nombre "[default]" ... Respetando las prioridades ya mencionadas anteriormente.
- Si por error creamos un kubeconfig con las configuraciones de un cluster, pero las credenciales de otro usuario de AWS, no se va a poder autenticar.

Así queda el Kubeconfig con todas las configuraciones mencionadas:



Una vez creados los Kubeconfig (**Yo recomiendo tener uno por cluster**, aunque es posible tener más de un cluster configurado en el mismo file e ir cambiando el entorno por default con kubectx) la forma de autenticarse en ese cluster es exportando la ubicación del file a la variable de entorno KUBECONFIG

```
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ kubectl get nodes -A
The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ export KUBECONFIG=$HOME/.kube/nx-new-dev-eks
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$ kubectl get nodes -A
                              STATUS
                                       ROLES
                                                AGE
                                                     v1.14.8-eks-b8860f
ip-172-18-0-34.ec2.internal
                              Ready
                                       <none>
                                                90d
ip-172-18-1-107.ec2.internal
                                                90d v1.14.8-eks-b8860f
                              Ready
                                       <none>
ip-172-18-3-44.ec2.internal
                              Ready
                                                90d
                                                     v1.14.8-eks-b8860f
                                       <none>
SSFF-00004:~ emanuelquiroga$
```

Tambien se puede usar el file por default, es decir, si tienen el kubeconfig en \$HOME/.kube/config, no es necesario exportarlo a la variable KUBECONFIG, ya que ese es el file por default que busca Kubernetes... De todas formas, tampoco lo recomiendo ya que es fácil confundir sobre qué cluster estás parado y corres el riesgo de realizar en un cluster lo que querías hacer en otro.

Aclaracion: Si tienen un Kubeconfig exportado en la variable KUBECONFIG, éste va a tener prioridad por sobre el default