2021 T3 ELEC 4632 Lab2 笔记及相关代码

By 贰糖&Nathan

2021.9.26

实验 2 进度自查 checklist

步骤	指导	得分点	完成打钩
第一步 学会	1. 挑一个好的水箱 了解 sim <mark>uink 各</mark> 个部分	水箱正常	
run Simulink		run 成功	
第二步 find	1. manual switch 切换到 <mark>step in</mark> put		
linear <mark>range</mark>	2. gain 调为 Vmax 3V,点 run 运行,使得水位在 240-280ml 保持一	线性区上限	
6	分钟,记录电压 <mark>和水位</mark> ,若不在这个范围,找 <mark>老师调</mark> value 阀门,从		
	此以后 value 阀门再也别动了		
	3. 点 run 运行, gain 慢慢降低到 Vmin, 看看多少 V 使得水位在 80-	线性区下限	
	110ml 保持一分钟,记录电压和水位		
	4. 停止 run,记录 Vmax Vmin 数据	记录数据	
第三步 准备	1. manual switch 切换到 step input		
	2. 计算出 u_offset=(Vmax+Vmin)/2 填在 simulink 的蓝框里	填 u_offset	
	3. 看上下限, repeating sequence stair 的信号要在 Vmin-u_offset 和	确定输入 u	
	Vmax-u_offset 之间,若超出范围就改小	上下限	
	4. 看阶梯周期,点 run 运行,gain 调为 u_offset 数值等水位达到稳	确定阶梯周期	
	定,然后调到 Vmax 等水位达到稳定,停止 run,看从 middle 水位		
	升到 max 水位要花多久,这个时间除以 0.75 后看是否小于 230,若		
	大于 230 则把 repeating sequence stair 的周期改为自己测的时间		<u> </u>
第四步 采输	1. manual switch 切换到 repe <mark>atin</mark> g sequence stair input		
入输出信号	2. 点 run 运行两个周期, 停止 run,在 workspace 里找 L <mark>o</mark> gdata,右	保存.mat 文件	
	键另存为要求的.mat 文件,同时自己给自己邮箱发 <mark>一份保</mark> 存	0	
第五步 sys		截选合适 data	
identification	以上		
	2. 拿出 lab1 <mark>代码,load</mark> 刚保存的.mat 文 <mark>件重复 lab1</mark> ,画 lab1 和	画图	
	lab2 的图	6	

实验 2 代码自查 checklist

步骤	代码内容	完成打钩
1. 开头	记录 <mark>Vmax 和 Vmin</mark> ,算 u_offset	
	load <mark>进.mat</mark> 文件	
2. Data extraction and analysis	<mark>截选合</mark> 适的一段 y、u、t 信号	
9	去掉 transient,去掉不稳定的部分	
	做循环找到拐点	
	用 mean 找 y_offset	
	得到 offset_free 的 u 和 y	
	画两张图	
3. System identification	找 half	
	找 phi 矩阵和 Y 矩阵,求出 theta 矩阵	
	从 theta 中得到 a1 a2 b1 b2	
	得到 tf 和 ss	
4. Model verification	用 Isim 或 filter 得到仿真的 y	
	画图对比实际的 y 和仿真的 y	

注意事项:

- lab1 代码要存好 lab2-5 要用
- lab2 每次使用前,要修改切 transient 的<mark>一</mark>段(代码里灰色部分)<mark>其他代</mark>码都不改,直接 run
- 只要换了水箱 就要重做一遍 lab2 因为 model 是独一无二的 controller 也是独一无二

Lab2 五部曲 此讲解基于 2020 年 notes 今年实验以今年具体要求为准

Lab1 post 参考

```
%% post lab testing with different model orders
——阶模型
Y_lorder=y_offset_free(2:half);
phi_lorder=[y_offset_free(1:half-1),u_offset_free(1:half-1)];
theta_lorder=公式8带入;
用filter或lsim做仿真,得到y_sim_lorder
三阶模型
Y_3order=y_offset_free(4:half+2);
phi_3order=[y_offset_free(3:half+1),y_offset_free(2:half),y_offset_free(1:half-1),u_offset_free(3:half+1),u_offset_free(2:half),u_offset_free(1:half-1)];
theta_3order=公式8带入;
用filter或lsim做仿真,得到y_sim_3order
以上y和u的截选范围自行修改,代码也要改,不要照抄这个代码,代码会查重

MSE=mean((仿真的y-实际测的y).^2)
或
MSE=sum((仿真的y-实际测的y).^2)/(y的长度)
```

Lab2 课堂笔记