



深度学习

授课人: 李仪 liyi1002@csu.edu.cn http://faculty.csu.edu.cn/liyi

中南大学 自动化学院





第1章 绪论

授课人: 李仪

liyi1002@csu.edu.cn

http://faculty.csu.edu.cn/liyi

中南大学 自动化学院



王

01

人工智能与神经网络

02

深度学习

要

03

建立PyTorch的开发环境

04

张量基础

内

05

初识PyTorch框架

06

本章小结











人工智能学科的诞生:

1956年夏季,在美国的达特茅斯(Dartmouth)大学举办了一次长达2个月的研讨会,与会者认真热烈地讨论用机器模拟人类智能的问题。会上,首次使用了人工智能(Artificial Intelligence, AI)这一术语,标志着人工智能学科的诞生





人工智能的三次热潮:

第一次热潮:从人工智能诞生开始,一直到20世纪70年代初,特点:以命题逻辑、谓词逻辑等知识表达、启发式搜索算法为代表,同时这个时期还出现了感知机

第二次热潮:从20世纪80年代初开始,一直到1987年前后,特点:主要研究专家系统、知识工程、医疗诊断等,同时还出现了Hopfield神经网络、BP算法等,这为后面神经网络的发展奠定了基础

第三次热潮:从2012年开始,一直到现在,特点:2012年AlexNet在图像识别上取得重大突破,直接掀起了新一轮的人工智能热潮。2016年3月,AlphaGo战胜了国际顶尖围棋职业选手李世石,人工智能再次引起人们的空前关注



人工智能与神经网络:

最近两次人工智能热潮都是由神经网络掀起的,再加上卷积神经网络在图像识别、语音处理等领域的成功应用,很多人直接把神经网络等同于人工智能。实际上,神经网络只是人工智能研究的一个子问题。

人工智能的三大学派:

- 符号主义(Symbolicism)
- 联结主义(Connectionism), 其中神经网络就属于联结主义学派, 该学派也称为仿生学派(Bionicsism)或生理学派(Physiologism)
- 行为主义 (Actionism)



人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN):

- ANN的兴起是以1943年提出的M-P模型的出现为标志。M-P模型是一种数学模型,奠定了神经网络模型的基础。
- 1986年,Meclelland和Rumelhart等人发展了BP算法,提出一种基于梯度信息的参数修正算法,为神经网络的训练提供了一种非常成功的参数学习方法。目前,正在盛行的深度学习中各种网络模型也均采用BP算法来训练。












1.2.1 什么是深度学习

深度学习:使用深层神经网络来处理多维数据的一种神经网络学习方法。 "深度"的内涵:

- ① **大算力**。加深就意味着参数的大量增加,需要大量的计算资源来支撑海量参数的学习。这在以前,限于技术条件和财力,人们难以获得足够的算力支撑;但现在,随着GPU技术的发展,大算力的支持已经成为现实;
- ② 大数据。参数的大量增多,不但需要强大的算力支持,而且还需要大量数据支持, 否则我们也难以训练这些海量的参数;
- ③ 梯度消失和梯度爆炸。随着网络层数的增多,从高层逐层反向传递的梯度信息可能会越来越弱,以至于传到底层时梯度几乎为零,从而造成底层参数无法得到更新,导致网络无法收敛;也有可能在反向传递时,大于1的梯度值不断相乘,导致梯度值越来越大,使得网络处于震荡状态而无法收敛。



人工智能、深度学习、机器学习的关系:





在卷积神经网络方面(面向图像处理):

LeNet: 最早的深度学习模型, LannYeCun等人于1998年提出的卷积神经网络深度学习的概念: 由Hinton以及他的学生Salakhutdinov于2006年提出, 论述了梯度消失的解决方法

AlexNet: LeNet的加宽版, Hinton的学生Krizhevsky Alex于2012年提出, 在当年的 ImageNet视觉挑战赛 (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, ILSVRC) 上以巨大的优势获得冠军,标志着深度学习时代的来临。

GoogLeNet和VGG: 均于2014年提出, GoogLeNet是当年的ILSVRC冠军, 通过设计和开发Inception模块, 使得模型的参数大幅度减少; VGG则继续加深网络, 通过扩展网络的深度来获取性能的提升。



ResNet: 2015年被提出,当年获得ILSVRC冠军,网络层数很多,是一种真正的深度神经网络,较好解决了因深度增加而出现性能退化的问题。

AlphaGo: 2016年3月,谷歌公司的AlphaGo以4:1战胜了国际顶尖围棋职业选手李世石, 掀起了人工智能研究的又一轮风暴

EfficientNet: 2019年, Google公司开发了一种高效的深度神经网络——EfficientNet, 该网络仍然是至今为止最好的图像识别网络之一。



在循环神经网络方面(面向自然语言处理):

LSTM: 长短时记忆网络(Long Short Term Memory Network, LSTM),由德国科学家Schmidhuber于1997年提出来的一种循环神经网络,直到现在LSTM一直都是NLP领域中的重要处理模型(Schmidhuber本人也因此被尊称为"LSTM之父")

Transformer: 谷歌团提出的一种计算架构,该架构完全抛弃了传统神经网络(如 CNN和RNN等)的做法,采用纯注意力机制,通过多头自注意力的堆叠来构建模型,Transformer首先在自然语言处理(NLP)领域中取得了非常惊人的成绩



预训练模型时代:基于Transformer框架构建的大型预训练模型BERT、GPT以及BERTology系列模型等相继出现,使得深度神经网络走进了一个新时代——预训练模型时代。预训练模型解决了自然语言处理标注数据不足的问题,使得运用经济、便宜的大规模文本语料来训练大模型成为可能,泛化能力等相关性能在包括文本理解和文本生成在内的NLP任务上均获得大幅度的提升。

ViT: Transformer还被引入到了机器视觉的目标检测任务中,这就是著名的Visual Transformer (ViT)



1.2.3 深度学习的基础网络

- (1) **全连接神经网络(Fully Connected Neural Network, FCNN)**。这是一种最为常用的神经网络,通常用于数值拟合或分类,所以有时候也称为**分类网络**。
- (2) **卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)**。这是最为著名的深度神经网络,在早期几乎成为深度学习的代名词。它主要用于提取图像的特征,其后面往往跟着一个全连接网络,用于对提取的特征进行分类。
- (3) **循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)**。这类网络主要用于处理序列数据,尤其是早期的文本处理几乎都是利用这类神经网络来完成的。
- (4) 基于注意力机制的神经网络(Attention Mechanism-based Neural Network)。这 类网络主要指基于Transformer发展而形成的网络模型,它抛弃了传统的CNN和RNN, 采用纯注意力机制的一种网络。



1.2.3 深度学习的基础网络

本书中,一般用"深度神经网络"来统称这些网络,或者统称由这些网络堆叠而形成的其他复杂网络,具体含义应根据上下文来判别。













1.3.1 Anaconda与Python的安装

Python只是一个基本的编程语言,它没有包含在代码开发过程中一般还要使用很多其他的包和模块。通常按下列步骤安装 Python:

- (1) 安装Anaconda。Anaconda是一个科学计算环境,它不但包含了Python,而且还包含了一些常用的包和库,如numpy,scrip,matplotlib等。因此,成功安装了Anaconda以后,就相当于安装Python以及相关的库和包等。Anaconda的官网是https://www.anaconda.com。(笔者从官网上下载了安装文件Anaconda3-Windows-x86 64.exe)
- (2)配置Anaconda3。笔者安装时Anaconda3的根目录为D:\ProgramData\Anaconda3,安装产生的绝大部分文件都在此目录下,其中包括文件python.exe等。文件python.exe是用于启动Python,方法是:用cmd命令进入命令提示符并进入到D:\ProgramData\Anaconda3目录下,然后输入"python"并回车即可进入Python运行环境:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe-python

(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\ProgramData\Anaconda3>python
Python 3.6.5 | Anaconda, Inc. | (default, Mar 29 2018, 13:32:41) [MSC v. 1900 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> print('Hello Python!')
Hello Python!
>>>> __
```



1.3.2 PyCharm/VSCode和PyTorch的安装——开发环境的安装

PyCharm的安装:


PyCharm是一款专门针对 Python的编辑器,其功能强大、配置简单。该工具的官方下载地址是https://www.jetbrains.com/pycharm。笔者下载了PyCharm社区版,安装文件为pycharm-community-2018.1.exe。双击该文件,并按提示进行安装即可。



1.3.2 PyCharm和PyTorch的安装

PyCharm的配置:

在PyCharm中设置Python路径的方法是: 打开PyCharm,选择菜单"File | Setting...",打开设置界面,并在左边展开相应的项目名(这里为newProject),然后选择Project Interpreter,如图1-3所示。这时会看到,针对该项目的Python为D:\ProgramData\Anaconda3\python.exe;窗口正中央列出的都是目前可用的包。





1.3.2 PyCharm和PyTorch的安装

安装Torch (Anaconda并不包含Torch):

用cmd进入命令提示符界面后,然后用下列pip命令安装:

pip install torch


如果要卸载,则用下列命令:

pip uninstall torch

注: PyTorch是Python版的Torch, 即PyTorch = Python+Torch



1.3.3 PyTorch的Hello World程序













张量(Tensor):可以简单理解为一种"数据立方体",是数据建模和表示的一种手段;也可以理解为多维数组的推广:

- 零阶张量是标量(一般数值),
- 一阶张量是一维数组(向量),
- 二阶张量是二维数组(矩阵),
- 三阶张量是三维数组(数据立方体), …。

"n阶张量"也称为"n维张量",表示有n个维的张量。



定义张量的方法:

(1) 已知内容,用torch.tensor()函数来定义张量:

```
import torch
x0 = torch.tensor(2) #0阶张量,形状为torch.Size([]),亦写为()
x1 = torch.tensor([2]) #1阶张量, 形状为torch.Size([1]), 亦写为(1)
x2 = torch.tensor([2,3]) #1阶张量, 形状为torch.Size([2]), 亦写为(2)
x3 = torch.tensor([[2,3,4], #2阶张量, 形状为torch.Size([2,3]), 亦写为(2,3)
              [5.6.7]])
x4 = torch.tensor([[2,3,4], #2阶张量, 形状为torch.Size([3, 3]), 亦写为(3, 3)
               [5, 6, 7],
               [8, 9, 10]])
                                                               x0的阶数为: 0, 形状为: torch.Size([])
print('x0的阶数为:{}. 形状为:{}'.format(x0.ndim, x0.size()))
                                                                x1的阶数为: 1, 形状为: torch.Size([1])
print('x1的阶数为:{}. 形状为:{}'.format(x1.ndim, x1.size()))
                                                               x2的阶数为: 1, 形状为: torch.Size([2])
print('x2的阶数为: {}, 形状为: {}'.format(x2.ndim, x2.size()))
                                                                x3的阶数为: 2, 形状为: torch.Size([2, 3])
print('x3的阶数为:{}, 形状为:{}'.format(x3.ndim, x3.size()))
                                                                x4的阶数为: 2, 形状为: torch.Size([3, 3])
print('x4的阶数为:{}. 形状为:{}'.format(x4.ndim, x4.size()))
```



一般地,一个n阶(维)张量的形状可表示为下列格式:

$$(D_1, D_2, ..., D_n)$$

其中, D_1 为该张量第1维的大小, D_2 为第2维的大小,…, D_n 为第n维的大小。



(2) 已知形状,用torch.randn()、torch.rand()、torch.randint()等函数来定义张量: 例如,下列语句都是按照形状torch.Size([32, 3, 224, 224])分别生成了相应的张量:

x5 = torch.randn(32,3,224,224)

x6 = torch.rand(32,3,224,224)

x7 = torch.randint(0,6,[32,3,224,224])



张量中元素的数据类型:

可以用张量的属性dtype输出其中元素的数据类型。例如,下面语句输出张量x1和x5的数据类型:

```
print(x1.dtype, x5.dtype)
```

torch.tensor()默认生成torch.int64类型张量,而torch.Tensor()默认生成torch.float32类型张量。如:

```
x = torch.tensor([2,3]) #torch.int64
x = torch.Tensor([2,3]) #torch.float32
```

torch.tensor()还可以自动识别数据类型:

```
x = torch.tensor([2,3.]) #torch.float32 (自动识别)
```



也可以在定义时显式说明数据类型,例如:

```
x = torch.ByteTensor([2,3]) #torch.uint8
x = torch.CharTensor([2,3]) #torch.int8
x = torch.ShortTensor([2,3]) #torch.int16
x = torch.IntTensor([2,3]) #torch.int32
x = torch.LongTensor([2,3]) #torch.int64
x = torch.FloatTensor([2,3]) #torch.float32
x = torch.DoubleTensor([2,3]) #torch.float64
```

也可以定义后对数据类型进行转换,如:

```
x = torch.tensor([2,3]).byte() #torch.uint8
x = torch.tensor([2,3]).char() #torch.int8
x = torch.tensor([2,3]).short() #torch.int16
x = torch.tensor([2,3]).int() #torch.int32
x = torch.tensor([2,3]).long() #torch.int64
x = torch.tensor([2,3]).float() #torch.float32
x = torch.tensor([2,3]).double() #torch.float64
```

或者模仿下面语句说明数据类型:

x = torch.tensor([2,3], dtype=torch.float64) #torch.float64

张量的物理含义:

张量的作用是用于对数据进行建模和表示。它可以表示图像,也可以表示编码后的文本,或者表示模型计算的中间结果和输出结果。例如:

● 形状为torch.Size([300, 400])的张量可表示一张灰色图像,其中300和400分别表示图像的高和宽(单位为像素);形状为torch.Size([3, 300, 400])的张量可表示一张RGB彩色图像,其中300和400同上,3表示图像的通道数;形状为torch.Size([32, 3, 300, 400])的张量可表示一个批量的图像,其中3, 300和400同上,32表示一个批量(batch)中有32张这样的图像,即32表示批量的大小。



张量的物理含义:

● 文本数据在输入模型之前,需要先对其进行索引编码(整数编码)。编码后可能表示成形状为torch.Size([128, 20, 512])的张量,其中128可能表示批量的大小,即一次输入模型的文本条数为128,20表示每条文本序列的固定长度,512则可能是表示文本序列中每个元素(如单词)的向量的长度,即每个元素被表示为长度为512的向量。

如果把张量看成是一个(超)数据立方体,那么"**切片操作"就是从该立方体中切除若干个小块出来,也可能是替换或更新其中的若干个小块**。

对张量的切片是按维进行的,基本格式如下:

作用:取出所有满足第i维上索引为start, start+1*step, start+2*step, ..., end-1的元素,并按"原来顺序"组成新的张量。



例如,我们执行下列代码:

x=torch.randint(0,10,[4,10])
print(x)
print(x[::,3:8:2])



```
tensor([[2, 9, 2, 0, 0, 2, 6, 7, 9, 4],
```

tensor(
$$[[0, 2, 7],$$



如果步长step为1,则step可以省略;如果step省略了,则对应的最后一个冒号":"也可以省略。例如,下面三个语句是等价的:

print(x[::,3:8:1])
print(x[::,3:8:])
print(x[::,3:8])



```
\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \text{tensor}([[2, 9, 2, 0, 0, 2, 6, 7, 9, 4], \\ [1, 1, 6, 1, 2, 9, 4, 1, 3, 0], \\ [0, 6, 5, 7, 9, 2, 1, 6, 0, 6], \\ [6, 5, 3, 9, 4, 6, 1, 8, 0, 5]]) \end{bmatrix}
```

```
tensor([[0, 0, 2, 6, 7],
[1, 2, 9, 4, 1],
[7, 9, 2, 1, 6],
[9, 4, 6, 1, 8]])
```



start和end可以设置为负数,表示倒数(从右往 左数)的意思,但step不能为负数。例如,执行 下面语句:

print(x[::,-4:-1:])




 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \text{tensor}([[2, 9, 2, 0, 0, 2, 6, 7, 9, 4], \\ [1, 1, 6, 1, 2, 9, 4, 1, 3, 0], \\ [0, 6, 5, 7, 9, 2, 1, 6, 0, 6], \\ [6, 5, 3, 9, 4, 6, 1, 8, 0, 5]]) \end{bmatrix}$

```
tensor([[6, 7, 9],
[4, 1, 3],
[1, 6, 0],
[1, 8, 0]])
```



如果同时对两个维进行切片操作,则取它们的"交集"。例如,执行下面语句:

print(x[1:20:2, 3:8:])



tensor([[1, 2, 9, 4, 1], [9, 4, 6, 1, 8]])

注: 如果end超过了维的最大长度,则以最大长度为准。

x =



还可以利用列表来对张量进行切片。

例如,在第2维上使用由索引构成的列表[3,1,0,0],而 且列表中可以有重复的索引,然后将该列表放在相应 的维上,得到x[::,[3,1,0,0]],接着输出其内容:

print(x[::,[3,1,0,0]])

 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \text{tensor}([[2, 9, 2, 0, 0, 2, 6, 7, 9, 4], \\ [1, 1, 6, 1, 2, 9, 4, 1, 3, 0], \\ [0, 6, 5, 7, 9, 2, 1, 6, 0, 6], \\ [6, 5, 3, 9, 4, 6, 1, 8, 0, 5]]) \end{bmatrix}$

注:如果只对第1维进行切片操作,其他维"原封不动",则其他维可以省略。例如,x[1::2,::]和x[1::2]是一样的。



按切片表达式对原张量进行部分赋值。例如,执行下面语句:

x=torch.randint(0,10,[4,5])

print(x)

x[::,2::2] = torch.zeros(4,2)

print(x)



tensor([[2, 9, 2, 0, 0],

[2, 6, 7, 9, 4],

[1, 1, 6, 1, 2],

[9, 4, 1, 3, 0]

tensor([[2, 9, 0, 0, 0],

[2, 6, 0, 9, 0],

[1, 1, 0, 1, 0],

[9, 4, 0, 3, 0]

结果张量x的第3列和第5列的值均被改为0。

注: torch.zeros(4,2)用于产生形状为4×2、元素全为0的张量(简称**全0张量**); torch.ones(4,2)用 于产生形状为4×2、元素全为1的张量(简称**全1张量**)




已知一个张量x,现在要生成跟x的形状一样的全0张量和全1张量,则可分别用下面两个语句来实现:

```
y1 = torch.zeros_like(x)
y2 = torch.ones_like(x)
```



张量还支持条件类型的切片操作。 例如,执行下列代码:



tensor([-1, -4, 0, -5, -4])

说明: x[x<=0]返回的是将x中所有满足条件(<=0)的元素重新组成一个一维张量。



注意:如果对x[x<=0]赋值,则是对x中所有满足条件(<=0)的元素修改为相应的数值。例如,执行下列代码:

说明: 张量x中那些值小于或等于0的元素都被修改为0了。


print(x)



1. sum()函数

执行下列代码:

```
x=torch.randint(0,6,[2,3])
print(x)
print(x.sum()) #求x中所有元素之和
print(x.sum(dim=0)) #沿着第1维进行相加
print(x.sum(dim=1)) #沿着第2维进行相加
```



tensor([[4, 1, 0], [0, 4, 2]])

tensor(11)

tensor([4, 5, 2]) tensor([5, 6])



2. min()和max()函数

先观察min()函数的效果。执行下列代码:

```
x=torch.randint(-6,6, [2,3])
print(x)
print(x.min())
print(x.min(dim=0))
print(x.min(dim=1))
```





3. mean()和sqrt()函数

mean()函数是对张量中所有元素求平均值,也可以沿着指定的维来计算平均值。例如,执行下列代码:

```
x=torch.randint(-6,6,[2,3])
print(x)
print(x.float().mean())
print(x.float().mean(dim=0)) #沿着第1维计算平均值
print(x.float().mean(dim=1)) #沿着第2维计算平均值
```

tensor([-0.3333, -2.0000])



sqrt()函数是对张量中的元素分别进行开方运算。例如,执行下列代码:

x=torch.randint(0,6,[2,3])
print(x)
print(x.float().sqrt())



tensor([[4, 1, 0], [0, 4, 2]])

tensor([[2.0000, 1.0000, 0.0000], [0.0000, 2.0000, 1.4142]])



4. argmax()和argmin()函数

argmax()函数用于返回最大值的索引。例如,执行下列语句:

```
x=torch.randint(-6,6,[2,3])
print(x)
print(x.argmax(dim=0)) #输出第1维上最大值的索引
print(x.argmax(dim=1)) #输出第2维上最大值的索引
```



tensor([[3, -1, 0], [1, 1, 5]])

tensor([0, 1, 1]) 第 1 维上最大值的索引构成的张量

tensor([0, 2]) 第 2 维上最大值的索引构成的张量

说明: argmin()函数和argmax()函数的使用方法一样。argmax()函数的使用数多用于处理分类结果,它可以获取最可能类别的索引,是网络模型实现数据分类最常用的函数之一。



5. to()方法

该方法用将张量转移到指定的设备上。例如,下列语句分别将张量x转移GPU上和CPU上:

x.to('cuda') x.to('cpu')

6. item()函数

对于只有一个元素的张量,该函数可用于提取该元素值,把它转化为一般数值。假设有下列张量x:

x = torch.tensor([[[2]]])

那么, x.item()为普通的整数2。该函数常常用于将元素从张量中"脱离"出来。



1.4.4 张量的变形

1. reshape()方法

该方法用于对一个张量的形状进行改变,从而得到另一个张量。例如,下列第二条语句执行后,从原来张量x得到形状为(10,4,5)的新张量y:

x=torch.randint(0,6,[10,20]) y = x.reshape(10,4,5) #等价于y = x.view(10,4,5)

注: 上述第二条语句执行后, x还是保持原来的形状(10, 20)不变。



1.4.4 张量的变形

2. unsqueeze()和squeeze()方法——升维和降维

unsqueeze()方法用于为张量增加一个长度为1的维(即升维),而squeeze()方法则用于去掉长度为1的维度(即降维)。观察下列代码:

```
x=torch.randint(0,6,[10,20])
                    #增加第1维,维的长度为1
y1 = x.unsqueeze(0)
                    #增加第2维,维的长度为1
y2 = x.unsqueeze(1)
print(x.shape)
print(y1.shape)
print(y2.shape)
print('----')
x=torch.randint(0,6,[1,1,1,10,20])
y3 = x.squeeze(2) #去掉第3维
y4 = x.squeeze(3) #无效, 因为第4维的长度不是1
y5 = x.squeeze() #去掉x中所有长度为1的维
print(x.shape)
print(y3.shape)
print(y4.shape)
print(y5.shape)
```



```
torch.Size([10, 20])
torch.Size([1, 10, 20])
torch.Size([10, 1, 20])

torch.Size([1, 1, 1, 10, 20])
torch.Size([1, 1, 10, 20])
torch.Size([1, 1, 1, 10, 20])
torch.Size([1, 1, 1, 10, 20])
```



1.4.4 张量的变形

3. transpose()、t()和permute()函数

这三个函数主要用于调换维的位置,或者称张量的转置。但t()只适用于阶为2的张量。例如,执行下列语句:

```
x=torch.randint(0,6,[2,4])
y = x.t() #交换第1维和第2维 (只适用于2阶张量)
print(x.shape,y.shape)
x=torch.randint(0,6,[2,4,6,8])
y = x.transpose(0,2) #交换第1维和第3维
print(x.shape,y.shape)
```

torch.Size([2, 4]) torch.Size([4, 2]) torch.Size([2, 4, 6, 8]) torch.Size([6, 4, 2, 8])



1. 基本数学运算

基本数学运算是指通常意义下张量相加、相减、相乘和相除。如果两个张量的形状完全一样,那么它们可以进行通常意义下按元素相加、相减、相乘和相除,得到的结果还是跟原来张量的形状一样。

```
x=torch.randint(0,6,[2,3])
y=torch.randint(1,8,[2,3])
print(x)
print(y)
print('x/y结果如下: ')
print(x.float()/y) #浮点数才能进行除运算
```

注: 对于x*y,假设x为张量,y为标量(一般的数值或0阶张量),那么x*y是表示将x中的每个元素乘以y后得到的新张量。对于x+y、x-y和x/y,亦有类似的结论。



2. 点积运算dot()

dot()函数可用于实现两个同等长度的1维张量的点积运算(元素相乘,再求和)。例如,执行下列代码:

```
x=torch.randint(0,6,[4])
y=torch.randint(-5,6,[4])
z = torch.dot(x,y)
print(x)
print(y)
print(z)

tensor([5, 3, 2, 0])
tensor([4, -1, 0, 2])
tensor(17)
```

注: 参与运算的x和y必须是等长的1维张量,实际上它们就是向量了。



3. 矩阵相乘mm()

矩阵是指由2维张量表示的矩阵,矩阵相乘是指传统数学意义上的矩阵相乘。假设x和y是这样的张量,矩阵相乘的前提是x的第2维和y的第1维的长度要相等,且x和y都必须是2维(阶)张量。例如,执行下列代码:

```
x=torch.randint(0,5,[2,3]) #矩阵x, 其第2维的长度为3(2×3矩阵)
y=torch.randint(-2,3,[3,4]) #矩阵y, 其第1维的长度亦为3(3×4矩阵)
z = torch.mm(x,y) #产生2×4矩阵
print(x)
print(y)
```

print(z)



4. 带批量大小的矩阵相乘bmm()


对于多张单通道图像,一般用下面格式表示: (batch_size, height, width), 其中,batch_size 表示一个批量(batch)中图像的数量(批量大小),height和width分别表示图像的高和宽。利用bmm()函数便可实现多张图像对的相乘运算(带批量大小的矩阵相乘)。例如,执行下列代码:

```
x=torch.randint(0,5,[32, 300, 400]) #批量大小为32 y=torch.randint(-2,3,[32, 400, 500]) #批量大小为32 #x和y的第1维的长度(批量大小)为必须相等 #x的第3维和y的第2维的长度要相等
```

z = torch.bmm(x,y)
print(x.shape)

print(y.shape)

print(z.shape)



torch.Size([32, 300, 400])

torch.Size([32, 400, 500])

torch.Size([32, 300, 500]) #x 和 y 的运算结果



5. 含多个维度的矩阵相乘matmul()

一个张量可以包含多个维度。一般可以理解为,最后两个维度用于刻画矩阵,而前面的维度则用于对矩阵进行"分组"。当需要对两组已经"分组"的矩阵进行相乘的时候,可以用函数torch.matmul()来实现。例如,下列代码是执行对两个4维张量进行相乘:

```
x=torch.randint(0,5,[5,7,2,3]) #35个2×3矩阵(先分为5组,再分为7组)
y=torch.randint(-2,3,[5,7,3,4]) #35个3×4矩阵(先分为5组,再分为7组)
z = torch.matmul(x,y)
print(x.shape,'*',y.shape,'--->',z.shape)
```



torch.Size([5, 7, 2, 3]) * torch.Size([5, 7, 3, 4]) ---> torch.Size([5, 7, 2, 4])



函数matmul()的功能比较强,它可以实现函数mm()和函数bmm()的功能。例如,对于下面的张量x和y:

```
x=torch.randint(0,5,[2,3]) #矩阵x, 其第2维的长度为3(2×3矩阵) y=torch.randint(-2,3,[3,4]) #矩阵y, 其第1维的长度亦为3(3×4矩阵)
```

下面两条语句是等价的:

z = torch.mm(x,y)
z = torch.matmul(x,y)

这表明, 函数matmul()可以实现函数mm()的功能。



类似地,对于下面的张量x和y:

x=torch.randint(0,5,[32, 300, 400]) y=torch.randint(-2,3,[32, 400, 500])

下面两条语句是等价的:

z = torch.bmm(x,y)
z = torch.matmul(x,y)

这也表明了函数matmul()可以实现函数bmm()的功能。



6. 常用的数学函数

这里提及的数学函数包括四舍五入、求指数、取对数、求幂等函数。这些函数都是分别对 张量中的元素求函数值,然后形成新的张量。

例如, 执行下列代码:

```
x=torch.randint(1,5,[3,4])
x = x/2.
y = torch.log2(x) #求log2(x)
print(x)
print(y)
```

注: torch.log2(x)是对x中的元素分别计算以2为底的对数,从而构成新的张量,而且新张量和原来张量x的形状是一样的。




对其他函数的使用方法,举例说明如下:



1.4.6 张量的广播机制

顾名思义,广播就是一点到多点的发送。 这里的"广播"似乎也有类似的原理:它是 指一个数据复制为多个数据,进而支持形 状不同的两个张量的运算。先观察下面代 码:

```
x=torch.randint(1,5, [3,1])
y=torch.randint(-3,5,[1,4])
print(x)
print(y)
print(x+y)
```





1.4.6 张量的广播机制

前面代码中,张量x和y的形状分别为(3,1)和(1,4),它们形状是不同的,但是它们却能够相加并得到相应的结果。那么,它们是如何执行这种运算呢?实际上,它们用到了广播机制:

(1) 首先,PyTorch会将x唯一的1列复制(广播)为4列,使得其列数跟y的列数一样,结

果x变为:

(2) 然后,再将y唯一的1行复制(广播)为3行,以跟x的行果复制后仍然无法使得两个张量的形状

注意:这并不是任意两个形状不同的张量都可以用广播机制实现相加功能。实际上,认真分析广播机制可以发现,复制操作是针对长度为1的维进行的;如果复制后仍然无法使得两个张量的形状一样,那么就无法实现这两个张量的相加。

这样,x和y的形状就完全一样了,最后按元素进行相加即可得到上述结果。

1.4.7 梯度的自动计算

完成梯度计算是深度学习框架的基本功能,因为深度学习模型需要梯度来更新参数,从而达到参数学习之目的。PyTorch框架也不例外,它也可以非常容易地实现梯度的计算。了解梯度计算的基本原理有利于掌握深度学习的基础理论和方法。先观察下列函数:

$$z = 2*x^2 - 6*y^2$$
$$f = z^2$$

根据导数的求导公式知道, $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 2 \cdot z \cdot 4 \cdot x = 8 \cdot z \cdot x$,同理 $\frac{\partial f}{\partial y} = -24 \cdot z \cdot y$ 。如果令x = 3.0,y = 2.0,则z = -6。于是,f关于x在x = 3.0上的梯度为-144.0,f关于y在y = 2.0上的梯度为-12.0。



1.4.7 梯度的自动计算

在PyTorch框架中, 我们可以用下列代码来计算上述导数:

x=torch.tensor([3.],requires_grad=True)
y=torch.tensor([2.],requires_grad=True)

z = 2*x**2-6*y**2

 $f = z^{**}2$

f.backward() #自动求导

print('f的值为: ',f.item())

print('f关于x的梯度为: ',x.grad.item())

print('f关于y的梯度为: ',y.grad.item())

注:张量有一个属性——requires_grad,其默认值为False,表示不能计算它的梯度(以提高计算效率和节省内存等)。因此,在定义张量x和y时,需要显式说明它们的requires_grad属性值为True。



f 的值为: 36.0

f 关于 x 的梯度为: -144.0

f 关于 y 的梯度为: 288.0

当执行f.backward()的时候,PyTorch会调用反向传播算法自动计算f关于x和y在x = 3.0, y = 2.0上的导数(梯度)



1.4.7 梯度的自动计算

保留中间结果梯度的方法——hook(钩子)

在自动计算梯度的过程中,中间结果的梯度不会自动被保留下来。但我们可以为某一个中间变量注册一个 hook(钩子),从而利用该hook来获取(勾住)中间变量的梯度信息。例如,为获得中间变量z的梯度,可以 用下列代码实现:

```
def get_z_grad(g): #定义一个hook
global z_grad #定义全局变量,用于存放梯度
z_grad = g
return None
x = torch.tensor([3.], requires_grad=True)
y = torch.tensor([2.], requires_grad=True)
z = 2 * x ** 2 - 6 * y ** 2
f = z ** 2
z.register_hook(get_z_grad) #注册该hook, 但必须在f.backward()之前注册hook
f.backward() #自动求导
print('f关于z的梯度为: ', z_grad.item())
```

执行这些代码后,得到f关于z的梯度为-12.0。

自动执行原述保码后,得到f关于z的梯度为-12.0。



- 1. 张量与numpy数组之间的转换
- (1) 将numpy数组转换为张量:直接将numpy数组作为内容来定义张量,或者利用 torch.from_numpy()函数来实现。例如,下列代码先产生一个numpy数组a,然后用两种方法将之转化为张量:

```
a = [[4,1,0], [0,4,2]]
```

a = np.array(a) #先生成一个numpy数组a

b = torch.tensor(a) #转化为张量b

c = torch.from_numpy(a) #转化为张量c

可以验证,b和c是一样的张量。



(2)将给定的张量转化为数组:可以利用np.array(), numpy()等函数来实现。例如,下列代码可以将张量x转化为数组a和b:

```
x = torch.randint(0,6,[2,3])
a = np.array(x)
b = x.numpy()
```

可以验证,a和b是完全相等的。



张量和numpy数组的区别:

在PyTorch中张量可以在GPU上运行,从而提高效率;而 numpy数组只能在CPU上运行,效率会低得多。此外, numpy数组中元素的类型可以是数值型,也可以是字符 串型;而张量中元素的类型只能是数值类型。



2. 张量与PIL图像之间的转换

张量主要是在模型当中"流动",因而在数据预处理、模型调试等过程中可能需要在张量与PIL(Python Image Library,是Python的图像处理库与Opencv方式并列) 图像之间进行转换。PIL方式一般读取的图像为(H,W,C)需要转换成张量形式(C,H,W),。下面代码先从磁盘上读取图像文件campus.jpg,得到PIL格式文件,然后将之转化为张量,再接着调用to_pil_image()函数将张量又转化为PIL格式文件:
path = r'./data/Interpretability/images'

```
path = r'./data/Interpretability/images'
name = 'campus.jpg'
img_path = path + '\\' + name
origin_img = Image.open(img_path).convert('RGB') #打开图片并转换为RGB模型
#PIL---->Tensor (转为张量)
img1 = np.array(origin_img) #先转为numpy数组
img1 = torch.ByteTensor(img1) #再转为张量
#Tensor---->PIL (又转回PIL图像)
pil_img2 = to_pil_image(np.array(img1), mode='RGB')
plt.imshow(pil_img2) #显示图像
```



使用transforms模块进行图像格式转换也是经常使用的方法。例如,下列代码利用 transforms模块将PIL图像转换为张量,然后又转换为PIL图像:

```
import torchvision.transforms as transforms #PIL---->Tensor(转为张量)
tfs = transforms.Compose([transforms.ToTensor()]) #在.Compose()中可添加多个操作,对图片进行改变
img2 = tfs(origin_img)

#Tensor---->PIL(又转回PIL图像)
pil_img2 = transforms.ToPILImage()(img2)
```

1.4.9 张量的拼接

张量拼接是在特征融合等应用中经常使用到的操作。拼接是按某一维进行的。当按照某一个维进行拼接时,除了该维的长度可以不相等以外,其他维的长度必须相等,否则不能拼接。例如,下列代码对x1和x2按照第2维进行拼接:

```
x1 = torch.randint(0,6,[3,4])

x2 = torch.randint(0,6,[3,2])

x = torch.cat([x1,x2],dim=1)

print(x1)

print(x2)

print(x)

tensor([[5, 0, 2, 5], [3, 0, 2, 3], [1, 4], [0, 2]])

tensor([[5, 0, 2, 5], [3, 0, 2, 3], 4], [3, 0, 2, 3, 1, 4], [5, 5, 2, 5, 0, 2]])
```

可见,张量x1和x2分别有4列和2列,拼接后产生的张量包含了6列,正是这4列和2列"并排放在一起"的结果。



1.4.9 张量的拼接

也可以同时对更多个高维的张量进行拼接。例如,下列代码先定义4个4维张量,然后按第2维进行拼接,结果得到形状为(3, 20, 5, 6, 7)的张量x:

```
x1 = torch.randint(0,6,[3,2,5,6,7])
x2 = torch.randint(0,6,[3,5,5,6,7])
x3 = torch.randint(0,6,[3,6,5,6,7])
x4 = torch.randint(0,6,[3,7,5,6,7])
x = torch.cat([x1,x2,x3,x4],dim=1)
```

结果, x的形状为torch.Size([3, 20, 5, 6, 7])。











基于PyTorch框架的深度网络模型一般是通过继承 Module类来实现的,**主要分为三个步骤来完成**:

- (1) 定义深度网络模型类,它继承Module类;
- (2) 在模型类中定义网络层;
- (3) 在模型类的forward()方法中,编写网络的业务逻辑,即利用已定义的网络层,构建逻辑上的神经网络。



```
(1) import torch
(2) import torch.nn as nn
(3) class MyModel(nn.Module): #定义深度神经网络模型类
        def init (self):
(4)
(5)
           super(). init ()
(6)
           self.features = nn.Sequential(
               nn.Conv2d(3, 20, 5), #第1个卷积层
(7)
                                   #激活函数 relu
               nn.ReLU(),
(8)
               nn.Conv2d(20, 10, 3), #第 2 个卷积层
(9)
(10)
           #自适应平均池化层(但该层可以放到 forward()方法中)
(11)
           self.avgpool = nn.AdaptiveAvgPool2d((32, 32))
(12)
           self.fc = nn.Linear(10*32*32, 2)
                                            #全连接层
(13)
        def forward(self,x):
(14)
                                           #輸入两个卷积层
            out = self.features(x)
(15)
                                           #輸入池化层
(16)
           out = torch.max pool2d(out, 2, 2)
                                           #输入自适应平均池化层
           out = self.avgpool(out)
(17)
                                           #扁平化
(18)
           out = out.reshape(x.shape[0], -1)
           out = self.fc(out)
                                           #輸入全连接层
(19)
(20)
           return out
(21) mymodel = MyModel()
                                    #x 为模型的输入张量
(22) x = torch.randn(32,3,224,224)
(23) pre y = mymodel(x)
                                    #pre y 为输出的张量
(24) print('输入数据 x 的形状为: ', x.shape)
(25) print('输入数据 pre_y 的形状为: ', pre_y.shape)
```



对于这种网络模型类(先不管类和程序的作用是什么),说明以下几点:

- (1) 网络模型类是通过继承nn.Module类来实现。
- (2) nn.Conv2d卷积层接收4维张量的输入,且其形状需满足下列格式:

(batch_size, channels, height, width)

其中,batch_size表示批量的大小,channels表示张量的通道数,height和width分别为通道的高度和宽度。



由于上述代码中,第一个卷积层的channels设置为3,因此该模型只能接收通道数为3的图像作为输入。例如,对上述模型而言,下面四个张量中前两个张量是正确的输入,后面两个张量是错误的输入:

```
x = torch.randn(32, 3, 224, 224) #正确
x = torch.randn(1, 3, 300, 200) #正确
x = torch.randn(32, 4, 224, 224) #错误, 通道数必需为3
x = torch.randn(1, 32, 3, 224, 224) #错误, 维的数量(阶)必须为4
```

- (3) 在__init__(self)函数中,行(6)-(13)上的代码为初始化部分,分别建立了两个卷积层、一个自适应平均池化层和一个全连接层。
- (4) 在模型类的forward()方法中,将输入x送入两个卷积层,然后进入最大池化层和自适应平均池化层,接着进行扁平化,最后送入全连接层,其输出即为整个模型的输出。这些代码的作用实际上是相当于将定义的卷积层和全连接层等"连接"起来,在逻辑上形成一个神经网络,从而实现网络的计算功能。
- (5) 行(23)所示的语句实际上在调用forward()方法,或者说,在调用模型实例时该方法被默认调用,即mymodel(x)等价于mymodel.forward(x)。

- (6) 自适应平均池化层self.avgpool的主要作用之一是通过池化将其输入转变为统一的形状, 而不管其输入的形状是什么。这样, 由于self.avgpool输出的形状是固定的, 所以其后面的全连接层也可以固定, 从而使得模型可以接收任意形状的通道输入(即通道的高和宽可以取任意值), 而不需要修改模型的结构。
- (7) 两个卷积层放在一个序列容器nn.Sequential中,这样做的目的主要是为了在 forward()方法中写业务逻辑时变得简单一些。
- (8) 一般来说, __init__(self)函数部分主要用于定义网络层, 尤其是那些有参数的网络层和可能需要放入GPU运行的网络层, 这样在实例化模型类的时候可以一次性放入GPU中, 而在forward()方法中定义网络层, 则需要逐一重新放入GPU。



一个网络模型是由一系列网络层或模块组成,我们可以将这些网络层或模块逐一"拆"出来。这可以利用nn.Module的children()方法来实现。例如,对于上面定义的网络模型mymodel,下列代码可以逐一获得各个网络层:

for k,layer in enumerate(mymodel.children()): #调用 children()方法获取各个网络层 print('第%d层(块)如下: '%(k+1)) print(layer)



如果想同时获得各层的名称,则可用named_children()方法来完成:

for k,(name,layer) in enumerate(mymodel.named_children()):
 print('第%d层(块)的名称为: %s'%(k+1, name))
 print(layer)



获取所有的网络层——调用modules()方法:

```
for k,layer_block in enumerate(mymodel.modules()): #调用 modules()方法 print( '------ %d ------'%(k+1) ) print(layer_block)
```

可以看到,modules()方法确实可以获得所有的网络层。但是,它不但输出容器内的所有网络层,而且整个容器也一并输出。因此,输出结果有部分重复了。当然,如果需要的话,可以增加一些条件来选择即可。

```
----- 1 -----
MyModel(
    (features): Sequential(
         (0): Conv2d(3, 20, kernel size=(3, 3), stride=(1, 1))
         (1): ReLU()
         (2): Conv2d(20, 10, kernel size=(3, 3), stride=(1, 1))
    (avgpool): AdaptiveAvgPool2d(output size=(32, 32))
    (fc): Linear(in features=10240, out features=2, bias=True)
Sequential(
    (0): Conv2d(3, 20, kernel size=(3, 3), stride=(1, 1))
    (1): ReLU()
    (2): Conv2d(20, 10, kernel size=(3, 3), stride=(1, 1))
----- 3 -----
Conv2d(3, 20, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1))
ReLU()
Conv2d(20, 10, kernel size=(3, 3), stride=(1, 1))
----- 6 -----
AdaptiveAvgPool2d(output size=(32, 32))
----- 7 ------
Linear(in features=10240, out features=2, bias=True)
```



如果只需要某一个特定的网络层(而不全部),可以先用print(mymodel)查看网络的结构,然后利用网络层的名称或索引来访问特定的网络层。例如,第2个卷积层在容器Sequential中的索引为2、容器的名称为features,因而可以用下列代码访问该卷积层:

layer = mymodel.features[2]

如果需要,也可以将数据输入该网络层进行处理。例如:

x = torch.randn(32,20,100,100) #构造模拟数据,但要符合网络层输入形状 out = layer(x) #将x输入该网络层 print(out.shape) #输出的形状为torch.Size([32, 10, 98, 98])



(1) 访问模型包含的所有参数

可以调用网络模型的parameters()方法来获取模型包含的所有参数。例如,利用下列代码可输出模型mymodel中的所有参数以及统计模型的参数总量:

```
param_num = 0
for param in mymodel.parameters():
    param_num += torch.numel(param) #统计模型参数
    print(param.shape) #输出模型各层的
print('该网络参数的总量为: ',param_num)
```

```
torch.Size([20, 3, 5, 5])
torch.Size([20])
torch.Size([10, 20, 3, 3])
torch.Size([10])
torch.Size([2, 10240])
torch.Size([2])
该网络参数的总量为: 23812
```



(2) 参数的冻结方法

参数有一个重要的属性——requires_grad,默认情况下该属性的值为True,表示参数是可更新的(可学习的)。如果被设置为False,则表示参数是不可学习的,亦即参数被冻结了。例如,下列语句可对模型mymodel的所有参数进行冻结:

for param in mymodel.parameters(): param.requires_grad = False #冻结参数

如果想同时获得参数本身和参数的名称,可用下列代码来实现:

for param in mymodel.named_parameters():
 print('参数名称为: ',param[0], '参数的形状为: ', param[1].shape)



- (3) 模型和参数的保存方法:
- (a) 仅保存模型参数的方式

模型参数是放在模型参数字典当中,因此只保存该字典即可。例如,下列代码仅保存模型mymodel的参数:

torch.save(mymodel.state_dict(), 'mymodel.pth') #文件扩展名推荐为pth或ph或其他由于只保存模型的参数,因此在恢复模型时,要先创建一个结构完全一样的模型: my_new_model = MyModel()

然后读取模型参数:

mymodel_paramters = torch.load('mymodel.pth')

最后用读到的参数更新模型my_new_model:

my_new_model.load_state_dict(mymodel_paramters)

这时,模型my_new_model跟保存时的模型mymodel完全一样(包括结构和参数)。

(b) 保存整个模型

保存整个模型也是利用torch.save()函数来完成,但其形式更为简单,只需将模型"直接保存"下来即可。例如,下列语句是将模型mymodel作为一个整体保存下来(包括网络结构及其参数):

torch.save(mymodel, 'mymodel.pth')

加载时调用下列语句:

my_new_model = torch.load('mymodel.pth')

这时得到的模型my_new_model跟原来模型mymodel是完全一样的。但注意,加载时原来用于实例化模型mymodel的类MyModel要在.py文件中存在。

显然,由于在保存整个模型时,除了保存参数以外还要保存模型的结构,因此所占用的磁盘空间就大一些,保存时间也多一些。











本章主要内容:

- 人工智能和神经网络的发展过程
- 深度学习的概念
- PyTorch开发环境的建立
- 张量的概念及其使用方法
- PyTorch程序的开发步骤
- 网络层和网络参数的访问方法