物理力学介紹

錢 学 森

(中国科学院力学研究所)

一 引言

物理力学是一个新的力学分枝,具体地提出这个名詞还只不过四五年; 所以我們必需解釋一下物理力学是什么、是为什么的。先說物理力学是为什么的。 她理力学的目的是想通过对物質的微观分析, 把有关物質宏观性質的实驗数据总結和整理, 找出其中規律。然后再进一步利用这些規律去予見新物質新材料的宏观性質。我們特別注重工程技术里所要用的物質和材料, 像动力机械的介質、結构里的金屬和非金屬材料等等。因此、正和力学本身一样, 物理力学也是一門为工程技术服务的技术科学。

自然,当我們开拓一門技术科学的新領域, 我們不能够只憑主观的兴趣,更重要的是要考 虑工程技术里有沒有这个需要。那么問題就在 工程师們是不是要一个材料性質的計算方法, 材料性質的一个理論。一直到現在,工程师們 在材料性質方面是不靠什么理論的,他們要知 道什么物質或材料的性質,他們就作一些实驗 来測定所要的数据,他們完全用經驗方法来解 决这个問題。例如: 蒸汽的热力性能是用实驗 方法来量的,鋼材的强度和彈性也是用材料試 驗机来决定的。那么現在为什么又提出新花样, 要用理論来帮助呢? 問題是这个帮助能不能有 效。有效的帮助一定为工程师們所欢迎,沒有 效的帮助一定遭到工程师們輕視。在以前,一 方面因为工程师所要解决的材料 問題 丼不 复 杂,实驗方法用起来方便而又省事。另一方面

呢,物質的微覌結构还沒有搞清楚,也实在沒 有能力来建立物質宏观性質的理論。可是現在 不同了, 一方面工程师所要解决的材料問題复 杂得多了,高温、高压、超高温、超高压是現 实的問題了, 材料在各种放射綫作用下的性能 也是急待解决的了、完全靠实驗方法就有些困 难,它要龐大的設备和长久的时日来做实驗。 而另一面,由于近代物理学和化学的發展,只 要是在原子核以外,除了个别几处以外,物質 的微观結构已經基本上沒有問題,物理力学的 基础已經有了,也就有条件来建立这門技术科 学。物理力学就在这样一面有需要一面有可能 的情况下产生的、它的确可以帮助工程师們、 在介質和材料問題上大大地节省时間、人力和 物力。自然, 物理力学的最終目的是: 能够就 工程师所提出的技术条件,"設計"出能完全滿 足这技术条件的介質和材料,不再像現在那样 去摸索; 而費了多大气力摸索出来的东西, 又 有时不能令人十分滿意。

二 物理力学的根源和研究方法

当然,一門新的学問决不会沒有它的根源,相反地,新学問也必定有它的来历,有旧的已成长了的学科作为它的基础。我們在前面已經 說过物理力学的建立是依靠近代物理学和化学的成果的,这也就是物理力学这个名詞的来源,——用物理学的观点来解决力学里的問題。与物理力学尤其有密切关系的是統計力学和分子运动論这一門統計物理,在化学里的量子化学或化学物理和物理化学也是研究物理力学所

^{*} 本文的內容會在 1957 年 2 月 17 日中国物理學会北京分会的年会上报告。

必需的学科。这些物理学和化学里的部門都是 从物質的原子和分子結构出發,先知道了原子 和分子的性質,然后用統計的方法来計算物質 中千千万万原子和分子聚在一起的性質。这正 是物理力学由徽覌結构到宏覌性質的这条路, 它們和物理力学的紧密关系是容易了解的。

值得注意的是, 在早年的时候, 物理学家 和化学家之所以研究物質的宏观性質,他們的 目的和我們現在的目的是不相同的。在以前, 物質的微观結构还沒有肯定,原子和分子論只 不过是一个有理的假定,人們对原子和分子也 抱着"将信将疑"的态度,物理学家和化学家为 了帮助明确微观結构的概念,就研究怎样从假 設的微覌結构来推論出已知的宏观性質。如果 推論出来的宏观性質和直接測量出来的性質相 符合,那么假設的微观結构也就有更多的真实 性。所以在这个时代,我們可以說物理学家和 化学家是用物質宏观的性質来帮助决定物質的 徽观結构。可是現在不同了,情形反过来了。 我們对微观結构是搞得很清楚了, 分子是由原 子构成的,而原子呢,它是由一个中心非常密 集的原子核和周圍很稀散的电子云所构成的。 这一个肯定了的,具体的微观结构就成了我們 的可靠的出發点, 这是已知的。通过統計方法 我們可以推論出宏观的性質,作为未知的是宏 观性質。所以用从前的情形和現在的情形对比, 微观結构和宏观性質的已知和未知关系是恰恰 反轉过来了。

現在也許有人要問:既然統計物理、量子 化学和物理化学同物理力学有密切的关系,而 且又有些一样的看法,那么物理力学和它們之 間有什么区別呢?是不是物理力学只不过把这 些物理学和化学部門应用到工程技术問題上去 呢?其实問題沒有这样簡单,虽然物理力学引 用許多物理学和化学的理論,但是它又不完全 是統計物理和物理化学的分枝,它是和这些基 础科学有分别的。所以有这个分别的原故是: 基础科学并不能完全解决工程技术里所提出的 問題,光是它还不行。譬如說:在原則上,我 們可以用量子力学的方法来算出氧原子的結 构,从氧原子的結构我們可以算出氧分子的結 构,氧分子的性質(它的大小,相互作用的力 等等);但是一直到現在,誰也沒有实际这样作 过,誰也沒有能够只用量子力学来算出氧气的 性質。問題在于执行这个計算是非常煩难的, 难到实际上不能算出来。所以原則上可行还不 够,一定要实际上也可行。关于氧气性質的問 題,我們还是靠一些实驗来測定氧分子的性質, 用氧气的粘度来測定它的大小,它的相互作用 力;用氧气的光譜来測定它的振动能位。有了 这些实驗数据, 我們就能由理論来算出氧气的 热力学函数,它的热傳导系数等等新的、不必 用实驗去測量的宏观性質。就在这个比較簡单 的問題上,我們已經看出純粹推演是不够的, 一定要結合实驗才行。何况物理力学里面的問 題往往还沒有氧气問題那样簡单,更不能用单 純推演方法, 更需要灵活地結合实驗方法了。 不是单純推演就不是簡单把基础科学应用到工 程技术上去的問題, 物理力学也就不只是把統 計物理和物理化学应用到工程介質和材料問題 上去。

既然不能单純地从基础科学推演出物理力 学,这也就是說物理力学的基础是广大的,不 只是基础科学这一面, 它也包括一切可以利用 的实驗和經驗数据。什么是和物理力学有关的 实驗和經驗数据呢? 这里面有不少是物理学和 化学手册中的物質性質的測定数据,冶金学中 从长远以来所累积的金屬材料性質,以及工程 材料和介質的性質等等。其实这还不够,物理 力学是建筑在更广泛的基础上的、作为一門技 术科学,它必然地是介乎基础科学和工程技术 之間,一面吸取基础科学里的規律和理論,一 面也要吸收工程技术里面的經驗和規律,把两 方面的东西融会貫通才行。什么是物理力学所 最有关系的工程技术呢? 这里有化工的許多經 驗規律,和材料强度試驗中所总結出来的原則。 也許有人要問,工程技术里的一些經驗規律和 原則往往是不太成熟的、只能用在比較狹窄的 范圍里,这是不是物理力学好的原材料?要回答这个問題,讓我們先来分析一下什么是成熟,什么是不成熟,成熟的意思是整理得有条有理,已經能够納入科学理論的总体系里面;而不成熟的意思是还沒有整理出头緒,还不能納入科学理論总体系的东西。所以成熟的东西倒沒有什么新鮮,既然已經是可以納入科学理論里的东西,它也就是基础科学所能推演出来的东西。我們所要的倒正是那些"未入正宗"的东西,那才是新东西,那才是現在基础科学体系里面所沒有的东西,那才是可以补基础科学之不足的东西。所以工程技术的經驗規律也是物理力学所要的原材料。

其实,物理力学的工作能把工程技术的經驗規律加以整理,使它們能和基础科学更相接近。虽然从基础科学家看来,仍然是經驗規律,但它已經有所提炼,再进一步就可以被吸收到基础科学里面去了,很可能就成为物理学或化学的一部分。所以从基础科学的發展和充实来看,物理力学也是有它的供献的。

現在我們已經說明了物理力学的目的是什 么,这也就自然可以从而体会到研究物理力学 的方法; 研究物理力学的方法是和研究其它技 术科学的方法一样的: 在一般原則上, 它和一 切自然科学沒有什么两样,只不过特別注意到 下面这两点,第一是問題中实际机理的分析, 从而認清問題中最重要的因素。在实际現象 里,不像提炼了的基础科学問題,內容很复 杂,千头万緒,要同时顧到其中每一个因素是 不可能的, 那样做势必至于無法进行运算。所 以研究的第一步就是实事求是,做到完全了解 問題重点所在,专为这一个問題制造出一个簡 单的模型,使模型里只包括机理里面最重要的 因素。惟有这样,分析运算才能进行。自然, 就是同一个东西,在不同情况下它可以显出它 本質的不同方面,因此同一东西在不同問題里 可以有不同的模型。举个例,当我們研究气体 的粘度的时候,是把气体分子看作为一个各向 同性相互作用的質点; 但是当我們研究气体热

力学函数的时候,又把气体分子看作具有内部 結构而不光是質点了。模型是不同的,但是模型所代表的实在分子是一个。在深入地分析問題的机理的时候,也常常会發現手头資料不够,那就必需做新的实驗。因此、研究物理力学也必然理論和实驗并重,不可偏廢一面。

物理力学研究方法的第二个要点就是注重 运算的手段,也就是要求采用最有效的数学工 具。这原因是:物理力学是要解决具体問題 的,要做到工程师們能使用物理力学的成果, 不能滿足于原則上的解决,一定要有数据。这 样就必需把运算做到徹底,因而計算也就煩难 了,"死"算是不行的,不采用高效率的运算方法 自然就不能完成这个工作。

以上这两条研究方法也是从过去几十年的 力学研究經驗中所总結出来的,沒有这两条, 就沒有力学里面的創造。

三 物理力学的內容

現在要說一說物理力学的內容。在这里我們是有困难的,因为物理力学的历史太短,可以說我們还在摸索的阶段,我們还不能够一下看到物理力学的全貌。因此、在下面所講的只是一个初步看法,物理力学的內容一定会通过实踐而丰富起来。

物質的性質可以分成两大类,一类是屬于 平衡現象的,像物态方程、比热、化学平衡等 等;一类是屬于不平衡現象的,像物質的扩散、 热傳导、粘性、化学反应等等。我們所以这样 分的原故是因为直到現在这两类問題的处理方 法是不相同的;对于第一类的平衡現象我們用 統計力学的方法去解决,而对于第二类的不平 衡現象,統計力学的方法还不能完全解决問 題,一般地是需要用分子运动論的手法。統計 力学的方法好处是在它的一般性,結果不为各 个研究对象的不同本性所限制。例如由統計力 学所求出的热力学定律就不为各个物質本性所 影响,不論氧气也好,木材也好,獨也好,都 得遵守这些热力学的定律。只在把这些热力学 定律用到热力学函数的具体計算上才需要引入 物質的特性。但是也就是因为它的一般性,比 較复杂的不平衡現象也就难用統計力学的方 法,我們就必需在一开始就引入現象的具体模 型,这才能进行运算。因此不平衡現象就少有 一般的結果,每一类現象差不多都得分別处 理,这是研究不平衡現象中的困难。

平衡現象的問題里,最簡单的是低压气体 在常温和較高温中的热力学函数的計算。我們 知道物理学家們早就找出計算的方法,只要知 道气体分子的各个振动能位就行; 而振动能位 可以从分子的紅外光譜获得。可是对一个工程 **师来講,在他选擇热力介質的时候,他最想知** 道的是一个简捷的方法, 能直接从分子结构式 算出比热等等热力学函数,这可以說是物理力 学中的一个課題了。对这个題目現在我們已經 有一个近似的答案,它是 Bennewitz 和 Rossner [1] 与 Meghreblian [2] 的研究成果。他 們發現两个原子結合起来有一定的結构强 度,因此两个原子間的振动頻率差不多与分子 的其余部分無关。我們可以为每一对相結合的 原子給一个伸張頻率,一个撓曲頻率,或者說 每个化学鍵有一个伸張振动的特性温度 $\theta^{(1)}$ 和 一个撓曲振动的特性温度 $\theta^{(2)}$ 。如果一个 分子 里面有 n 个化学键, 那么我們就有 2n 个振 动, 2n 个振动的特性温度。如果分子里面的 原子数目是 a, 那么一共有 3a 个自由度; 如 果这个分子是綫型的,那么它有3个直綫运动 自由度、两个轉动自由度, 余下 3a-5 个振动 自由度;如果这个分子是非綫型的,那么它有 3个直綫运动自由度、3个轉动自由度,余下 3a-6个振动自由度。無論如何,一个多原子 的分子的振动自由度的数目一般都比 2n 大, 多出来的是什么振动呢? 这自然是多原子参加 的、較大范圍的振动, 前面所說的几位科学家 建議我們用一个簡略方法来計算这些(3a-5 -2n) 或 (3a-6-2n) 个振动的頻率。 算每一 个頻率都是一样,等于所有n个化学鍵的撓曲 振动頻率的平均值。而且,如果我們搬开过低

的温度,那么分子的平移自由度和轉动自由度 是充分激發了的,因此我們就得出下列分子定 容比热 C_s 的公式,其中 k 是玻耳茲曼常数。 綫型分子。

$$\frac{C_{\sigma}}{k} = \frac{5}{2} + \sum_{\sigma=1}^{n} \frac{\left(\frac{\theta_{\sigma}^{(1)}}{2T}\right)^{2}}{\sinh^{2}\left(\frac{\theta_{\sigma}^{(1)}}{2T}\right)} +$$

$$+\frac{(3a-5)-n}{n}\sum_{r=1}^{n}\frac{\left(\frac{\theta_{r}^{(2)}}{2T}\right)^{2}}{\operatorname{sh}^{2}\left(\frac{\theta_{r}^{(2)}}{2T}\right)} \tag{1}$$

非綫型分子:

$$\frac{C_{\bullet}}{k} = 3 + \sum_{\bullet=1}^{n} \frac{\left(\frac{\theta^{(1)}}{2T}\right)^{2}}{\operatorname{sh}^{2}\left(\frac{\theta^{(1)}}{2T}\right)} +$$

$$+\frac{(3a-6)-n}{n}\sum_{\sigma=1}^{n}\frac{\left(\frac{\theta^{(2)}_{\sigma}}{2T}\right)^{2}}{\sinh^{2}\left(\frac{\theta^{(2)}_{\sigma}}{2T}\right)} \qquad (2)$$

6⁽¹⁾ 和 θ⁽²⁾ 的具体数字是从許許多多的分子实 測得的頻率統計出来的,我們把它列在表 1 里。这也就是通过微观的分析,把物質宏观的 性質总結出一般性的規律。有了这規律,一有 了分子結构式我們就可以用(1)或(2)公式 計算比热,一些典型結果列在表 2 里,其中也 列入了实測的数据,我們可以看出来这个計算 方法是很可靠的。值得注意的是表 2 的最后一 行,这个分子一时还查不出实測的比热数据, 可能还沒有測出,但是我們可以不依賴实驗把 它算出来。

如果我們要知道气体在 100 大气压左右的情况,用理想气体的物态方程就不够准确,就得照顧到气体分子本身的体积和分子間的相互作用,也就是計算气体的維里系数。物理力学在这問題上的課題是. 怎样从分子的結构式定出它的尺寸和相互作用的力。自然,因为在常温和較高的温度下,气体分子的轉动自由度是

表 1 化学鍵的特性温度 [2]

鏈	$\theta_{m{v},}^{(1)}$ K $\theta_{m{v},}^{(2)}$ P		鍵	$\theta_{v,}^{(1)}$ °K	θ ⁽²⁾ •K			
C-C(脂肪族)	1307	935	H-O	5030	1940			
C-C(芳香族)	2154	862	H-S	3694	1235			
C=C	1724	1307	S=O	1797	748			
C ≞C	2990	539	S-C	992	402			
C-H	4315	1510	在N₂O的N-N	3190	848			
C-O	1480	1610	在N ₂ O ₄ 的N-N	402	719			
C = O	2500	1120	N-N	1437	1290			
C-N	1437	647	N-H	4740	1724			
C≣N	3190	345	N-O	1823	949			
C-Cl	935	374	N=O	2112	935			
C-F	1510	1724	Si-H	3132	1335			
C-Br	877	1365	Si-O	1510	575			
C-I	762	1264	B-H	3668	1654			
			B-F	1280	992			

表 2 定压比热的近似計算值和实驗值 [2]

之 出 无然的处例日来他仍入数值。						
分 子	温度,*C	定压比热				
	, iii. ii., ii.	近似計算值	实 臉 値			
СН•ОН	137	12.9	11.8			
NH.	0	8.4	8.7			
	300	11.06	10.27			
	500	12.51	11.31			
	700	13.74	12.92 13.22			
	850	14.52				
	1000	15.15	14.65			
C _€ H _€	20	20	21.8			
	100	25.7	25.8			
	350	39.45	38. 9			
CH ₃ NH ₂	10	11.85	11.72			
	25	12.29	12.41			
	50	13.04	13.79			
C_2H_{\bullet}	64.5	14.1	13.4			
• N ₂ O	20	10.14	9.24			
(CH ₃) ₂ NH	10	15.8	15.8			
	50	18	18.66			
CHCl₂Br	27	16.19				
	42.7	21.72				

充分激發了的,所以每个分子都在很快的轉动。我們可以具体地估計一下分子自轉一周的时間,如果 A 是分子的轉动慣量, ω 是自轉的角速度, k 是玻耳茲曼常数, T 是絕对温

度,那么分子的一个自由度的 平均轉 动能 是 $\pm kT$,所以

$$\frac{1}{2}kT = \frac{1}{2}A\omega^2$$
 (3)

A 可以从轉动的特性温度 θ , 算出来,

$$A = h^2/(8\pi^2\theta_{\star}k) \tag{4}$$

其中 h 是普朗克常数。从(3)和(4)式 我們可以算出轉一周的时間,

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{h}{k} \frac{1}{\sqrt{2\theta_r T}} \sim 5 \times 10^{-11} \frac{1}{\sqrt{2\theta_r T}} (5)$$

像氧气, θ , \sim 2°K, 那么在 T=100°K 的时候, 自轉一周的时間是 2.5×10⁻¹² 秒。我們知道在 100 大气压左右的分子"碰撞"或碰头过程 的时 間大約是 10-10 秒, 所以在一次見面的时間里, 氧分子已經自轉了好几十次。我們可以說从一 个氧分子来看另外一个氧分子,它看不出什么 哑鈴形状的氧分子,看見的只是風車般一团圓 球。由这我們可以体会到为什么气体分子可以 作为是圆球形的,而圆球的半徑是从分子的質 中心到最远的一个原子的边缘。具体的运算 是:从分子的結构式,利用已知的化学键的方 向和原子的尺寸, 搭起分子的空間架子, 再求 出分子的質中心,找出离質中心最远的原子, 用这个原子的凡特瓦尔半徑描出这原子的电子 云有效圆球范圍,这就是最远原子的边緣了。 我們就能这样找出整个分子的有效半徑。

表 3。 分子直徑, A^[3]

	由分子式	由維里 数	,	由分子式	由維里系 數
Ne	3.20	3.08	环C ₃ H ₆	5.78	6.56
Α	3.83	3.83	C ₂ H ₆	5.54	5.10
H2	3.14	3.28	C ₃ H ₈	6.59	6.33
N_2	4.09	4.10	异C₄H ₁₀	6.94	6.90
O_2	4.00	4.02	新C。Hız	7.08	7.79
CO	4.10	4.10	С₃Н₅	6.60	6.09
NO	4.04	4.29; 3.56	异C₄H。	6.98	6.98
N₂O	5.21	5.15	IEC₄H10	7.88	7.03
CO ₂	5.13	5.13	正C ₅ H ₁₂	9.04	8.23
CH4	4.16	4.28	正C7H16	11.56	9.98
C ₂ H ₄	5.33	5.54	ŒC₄H.	7.76	6.96

Hamann 和 Pearse [8]就用了这个方法求出了分子的有效直徑,我們把結果列在表 8 里。在那里也列出了由气体的維里系数所求出来的分子直徑,我們可以看出这个方法也是相当成功的。当然,对一个很长的分子来說,像庚烷(C₇H₁₆),它的轉动慣量一定相当大,因此轉速也慢,我們的"風車"模型就不合适了,算出来的誤差也自然要大些。但对一般不太大的分子来說, Hamann 和 Pearse 的方法是很有用的,所以我們已經有一个从分子結构式算分子直徑的暫行方法,問題是怎样再加以改进,怎样再找出一个計算分子間相互作用力的方法。

分子間的各向同性相互作用, 也就是分子 的圓球模型是广泛地被用于物性理論、像上面 說过的維里系数的計算, 此外还在計算粘性系 数,扩散系数,也用在正常液体的理論,以及 固体的物态方程理論。所以如果这个模型在不 同情况下都一样可用,都有同样的准确度,那 么通过理論我們就能把这一連串物質的多方面 性質联系起来,可以"举一反三",知道了粘 性系数就能計算出同一物質的維里系数,高压 物态方程,液体性質,固体性質等等。这自然 是物理力学的理想。但是問題沒有这样簡单, 在高压、在液态、在固态情况下,分子間的距 离很小,分子的具体真实形状就不能用圆球来 代表。正如人和人之間,朋友做得越亲切就越 需要知道个人的真脾气,不能再随随便便認一 下是人就行了。所以只用分子相互作用的一个 規律就不够仔細。像 Lennard-Jones 規律:

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}^* \left[2 \left(\frac{r^*}{r} \right)^6 - \left(\frac{r^*}{r} \right)^{12} \right] \tag{6}$$

其中 ε 是两个分子在 r 距离的相互作用势, r^* 是平衡点(也就是沒有相互作用力)的分子 間距离,也就是上节里所說的分子直徑, ε^* 是 在 r^* 的 ε 。 这个规律在計算維里 系 数, 粘性 系数等等 "薄" 气体問題的时候, 都能得到滿意的結果, 但是一到 "濃" 气体問題 像 临 界 态、液态等等, 結果就不是一般地都好, 就有

好有坏。我想这里的原故是必需把分子的性質 更仔細地体现出来,也許能把分子分一分类, 用几个,不是一个,規律来代表它們。这个工 作还沒有开始。

在这里我們也要提一下一件 40 年前 就完成的工作,Grüneisen^[4] 的固体物态方程理論。他把 Debye 的比热理論和 Mie 的固体彈性理論結合起来,写出了固体的物态方程。一有了物态方程,我們就可以算出热膨脹系数,彈性系数和温度的关系。这些关系是工程师們所需要的,但是一直埋沒了这許多年,沒有被利用。把这个理論整理出来,更加以改进也是物理力学任务之一。

以上我們所談的大部都是平衡現象里的問 題。在不平衡現象里除了粘性、扩散等問題以 外、热傳导問題是很重要的。但是要計算气 体、液体、或固体的热傳导系数有許多困难至 今还沒有能解决。問題的要点是: 什么是能量 傳导的本体? 什么是傳导的速度? 什么是傳 导体的自由路程? 在气体里,看来問題是簡单 些,能量傳导的本体是分子,傳导的速度是分 子的速度,傳导体的自由路程是分子的自由路 程。但是困难在分子的能量有三种,平移的、 轉动的和振动的,三种是不是一起傳导? 还是 有先后? 現在大家都公認振动能傳得慢些, 可 是到底慢多少? 这方面虽說也有一些工作, 但 是从分子結构式計算后滯时間还是一个沒有解 决的問題。在液体里,能量傳导的本体看来是 晶格中的振动波。傳导的速度自然是振动波的 速度,也就是声速。至于自由路程,我們就得 考虑到液体里的晶格結构是局部的,差不多出 了一个晶格以外,分子的排列就没有一定的次 序。所以振动波出不了几个晶格或分子直徑就 打乱了,打乱了的意思就是自由路程打断了; 因此在液体里面的自由路程只不过几个分子直 徑。如果是如此,那么一个波走一段自由路程 的时間只有 10-12 秒, 而振动自由度的后滞时 間是比这长得多,这就說明分子內部的振动能 决不能参加热傳导, 也証实了品格振动波是热

傳导的本体。用这个概念所算出的液体热傳导系数离实驗不出20%。在固体里,能量傳导的本体也是晶格中的振动波,但对金屬来說更重要的是自由电子云,这情况就已經复杂了,而最困难的是自由路程的問題。这和固体中原子的热振动、固体的外加杂質、固体中的股节等缺陷都有关系,我們在这些方面的計算都不完全,只有一些質的一般概念,还沒有量的理論。

在高温的气体里,另一个导热的方式是輻射。这也就是电磁波在气体中不断地被吸收,不断地再發射的过程。要分析这个現象我們自然也得先知道气体分子,原子,离子等的能位譜,以及它們与电磁波相互的作用。这个問題比起計算热工函数来要困难的多,我們还沒有一套完整的方法。如此看来,热傳导这个非常重要的問題是还要等待将来物理力学家的努力。

我們在前面說到,研究不平衡現象主要地 是靠分子运动論的方法,現在我們就要提一下 另外的一个方法。这个理論就是不可逆过程的 热力学。如果沒有外界的干扰,在自然界里一 切不平衡都有逐漸趋于平衡的傾向,而这个过 程都是不可逆的。如果不平衡的程度小,也就 是离开平衡不远,那么我們就可以利用热力学 中的摄动論来做出一般的分析。 当然, 摄动論 是討論邻近于平衡态的不規則的变动,因此有 从不平衡到平衡,也有从平衡到不平衡。不可 逆过程的热力学有一个假設就是: 不管从不平 衡到平衡或从平衡到不平衡, 过程在相空間所 走的路都是同样的一条窄胡同, 所以就是撇开 从平衡到不平衡的一面,只考虑从不平衡到平 衡,只考虑宏观的不可逆过程,也可以用热力 学摄法論的結果。这是 Onsager 的假設。在 Onsager, [5] deGroot, [6] Meixner [7] 几个人的努 力下,不可逆过程的热力学已經成了一个完整 的体系,在研究不平衡現象的因果关系里它是 很有用的。自然,不可逆过程的热力学因为是 一个一般理論也就不能够給出具体数据,像扩

散系数有多大等等。但是它可以指出:因为有温度的不均匀,就可以产生扩散;反过来因为有濃度的不均匀,也可以产生热的流动。不但如此,不可逆过程的热力学也給出这两个现象的系数間的关系。也就是說,如果从分子运动論算出所謂热扩散系数,那么我們就可以很容易地算出因濃度不均匀而引起的热流。所以不可逆过程的热力学的用处是:一面可以奠定一切不平衡过程的体系和其中关系,一面它也可以节省許多計算的劳力。

用了不可逆过程的热力学去分析有化学反应的流体,我們就發現一个有趣的化学反应和流体的应力張量間的关系。分析指出. 化学反应速度可以改变一般热力学里的物态方程关系,必需加上一个修正項;而流体膨脹或压縮的速度也可以改变化学反应的速度。这是从前所沒有想到的相互效果,也是还沒有用分子运动論的方法去具体計算的效果。在爆震波里,化学反应的速度高,膨脹和压縮的速度也是很大的,这两个效果是一定非常重要的。把这些現象仔細分析一下也是物理力学里的一个問題。

另外一个物理力学的問題是研究超高温气体的性質,也就是离子化了的气体的性質。我們知道在洲际彈道式导彈的附面層中可以达到一万度以上的高温,而氫聚变更要一亿度的高温,在这种温度下的气体都是离子化了的气体,也就是等离子区了。因为它导电,可以被电磁場所影响研究它的运动是电磁流体力学的电磁场所影响研究它的运动是电磁流体力学的运动方程式,也就是等离子区的宏观物理性質。例如:等离子区里的粘性和导热系数应該如何計算?应力張量和各个不均匀度有什么关系?这都是要找出答案的。

我們在一开始的第一节里曾提到物理力学的目的是:为工程师設計出符合要求的材料。 現在在最后我們再把这个問題說得更具体些。 如果我們把固体作为一个十全十美的晶体,那 么我們就很簡单地能从它的結构能算出拉破它 所需要的力,这也就是完美晶体的强度。所不 幸的是,这样算出来的晶体强度要比实测的强 度大几千倍,所以这理論固体强度是沒有現实 意义的。問題在什么地方呢? 問題自然在我們 不現实的假設:十全十美的晶体。因此人們就 把各种股节引入到单晶体里去,然后再計算有 这种股节的晶体的在外力下的变形和强度。自 然我們还沒有直接从显微鏡看見脫节,它太小 了; 只不过有了一定脱节的密度的晶形, 理論 的計算确是能和实驗的結果相合。我們做到了 用一个事物——股节,去解釋許多的实际塑性 和强度现象,也就是用一个未知去代替多个未 知,这是应当認为前进了一步。这个情形和原 子分子論是相似的, 誰也沒有直接看見原子或 分子, 但是从由它們推演出来的結果来看, 原 子和分子一定是存在的。我們从这个观点来 看, 股节理論是有它的重要意义的。但是問題 **丼不止乎此,照脫节理論所算出的单晶体强度 比起实測的固体强度又太低了,这又是什么毛** 病呢? 毛病就在工程上用的材料不是单晶体, 而是多晶体——由許許多多細小的单晶体所組 成的。多晶体是有别于单晶体的,因为多晶体 有晶粒間界,而晶粒間界的性質和晶粒本身不 同,由股节所引起的形变也会因晶粒間界而受 到阻撓,邻近晶粒方向的差別也会阻撓形变。 这就是說多晶体比单晶体应該强一些好,这是 合乎实际观察的, 問題是在乎怎样具体把多晶

体的变形和强度計算出来,这問題是复杂的,我們不但要考虑到上面已經說到的因素,而且正如葛庭燧所說,也要考虑到晶粒間界本身的滑移和强度¹⁸。这还是純金屬或是金屬的固体溶液,如果談到一般合金,那晶粒又可以是不相同的,有两种以上的晶粒共同存在,其中关系就更复杂了。显然建立起这样一个固体形变和强度的理論是需要的,但这专靠物理力学家还不够,必得要金屬物理学家和塑性力学家也参加,由微观的看法和由宏观的看法"双管齐下"才能能解决这个困难的問題,只有到那时候,我們才会有設計工程材料的理論。

参考文献

- Bennewitz 及 Rossner, Zeit. Phys. Chem. (B) 39 卷, 126 頁 (1938).
- 2. R. Meghreblian, J. Am. Rocket Society, 9月号, (1951)。
- 3. S. D. Hamann 及 J. F. Pearse, Trans. Farady Soc. 48 (2) 卷, 101 頁 (1952)。
- 4. 見 Grüneisen, Handbuch der Physik, 10 卷, 1—52 頁 (1926)。
- 5. L. Onsager, Phys. Rev. 37 卷, 405 頁 (1931) 及 38 卷, 2265 頁 (1931)。
- DeGroot, "Thermodynamics of Irreversible Processes", North-Holland Publishing Company, Amsterdam, (1951).
- 7. J. Meixner, Zeit. Phys. Chem. (B) 53 卷, 235—263 頁(1943)
- 8. 葛庭燦, 物理学报 10卷, 365 頁 (1954)。

(上接第 239 頁)

目的,才能使复智起到应有的作用。关于本編的主要目的是使学生对原子的核式結构获得較具体的了解,对于基本粒子得到初步的認識,而关于原子能問題只做为常識进行粗淺的介紹。复習时除了給予学生一个整体的概念以外,要注意以下几个重点.1.原子的核式結构。2.原子核外电子的分布。3.原子核的組成及核反应方程式。4. 鈾核裂变及原子能的意义。至

于各个实驗装置、方法等知識則無关重要,不 必在課堂上复習。

由于本編的复習时間很短,可能是一节到 两节課的时間,所以选用教法时要注意考虑教 师的主导作用。首先是較全面而系統的說明, 进而是扼要的講述,尤其要重点明确,使学生 对最基本的知識能够掌握,就算达到了复習的 目的。