list源码解析

list对象, 是容量自适应的数组式容器

基本用法

```
In [4]: #新建一个列表,放在[]中
        listx = [1,2,3,4,5,6]
        listx
Out[4]: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
In [5]: # list函数,把其他类型的转换为list
        list1 = list((1,2,3))
        list2 = list('ABC')
        display(list1)
        display(list2)
       [1, 2, 3]
      ['A', 'B', 'C']
In [6]: # 访问元素
        print(list[0])
        print(list[-1])
        print(list[1])
      list[0]
      list[-1]
      list[1]
In [7]: # 切片访问(左闭右开)
        print(listx[0:2])
        print(listx[:-1])
        print(listx[0:])
        # 步长为2
        print(listx[0:5: 2])
        print(listx[: :2])
        # 倒序
        print(listx[:: -1])
        print(listx[3::-1])
       [1, 2]
      [1, 2, 3, 4, 5]
      [1, 2, 3, 4, 5, 6]
      [1, 3, 5]
      [1, 3, 5]
      [6, 5, 4, 3, 2, 1]
      [4, 3, 2, 1]
In [8]: # 迭代访问
        for x in listx:
           print(x)
```

```
1
       2
       3
       4
      5
       6
 In [9]: # 查找元素第一次出现的位置下标
        listx.index(2)
Out[9]: 1
In [10]: # 向尾部追加元素,列表自动扩容
        listx.append(4)
        listx
Out[10]: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 4]
In [11]: # 弹出元素,列表自动缩容
        listx.pop() #默认尾部
        listx.pop(2)#下标为2的元素
Out[11]: 3
In [12]: listx
Out[12]: [1, 2, 4, 5, 6]
In [13]: #插入元素, insert使得元素插入位置的原元素向后移动
        listx.insert(0,6)
        listx.insert(-1,7)#实际上7在倒数第二个位置
        listx.insert(3,8)
        listx
Out[13]: [6, 1, 2, 8, 4, 5, 7, 6]
In [14]: #删除指定位置的元素
        del listx[0]
        listx
Out[14]: [1, 2, 8, 4, 5, 7, 6]
In [15]: # 删除指定值的元素
        listx.remove(7)
        listx
Out[15]: [1, 2, 8, 4, 5, 6]
In [16]: # 用一个可迭代对象扩展列表——元素逐一追加到尾部
        listx.extend([11,8,8,12])
        listx
Out[16]: [1, 2, 8, 4, 5, 6, 11, 8, 8, 12]
In [17]: # 计算元素出现的个数
```

listx.count(8)

```
In [18]: # 反转列表
listx.reverse()
listx


Out[18]: [12, 8, 8, 11, 6, 5, 4, 8, 2, 1]

In [19]: # 清空列表
listx.clear()
listx
```

Out[19]: []

Out[17]: 3

list内部结构




```
typedef struct {
    PyObject_VAR_HEAD
    /* Vector of pointers to list elements. list[0] is ob_item[0],
etc. */
    PyObject **ob_item;
    /* ob_item contains space for 'allocated' elements. The number
     * currently in use is ob_size.
     * Invariants:
           0 <= ob_size <= allocated</pre>
           len(list) == ob size
           ob_item == NULL implies ob_size == allocated == 0
     * list.sort() temporarily sets allocated to -1 to detect
mutations.
     * Items must normally not be NULL, except during construction when
     * the list is not yet visible outside the function that builds it.
     */
    Py_ssize_t allocated;
} PyListObject;
```

list 对象是一种变长对象,因此包含变长对象公共头部。除了公共头部,list内部维护了一个动态数组,而数组则依次保存元素对象的指针:

- 1. ob item , 指向动态数组的指针, 动态数组保存元素对象的指针;
- 2. allocated , 动态数组长度, 即列表容量;
- 3. ob size, 动态数组当前保存元素个数, 即列表长度;

浅拷贝和深拷贝

浅拷贝: 由于 copy 方法只是对列表对象进行 浅拷贝, 对新列表可变元素的修改对旧列表可见 列表对象内部数组保存元素对象的指针; copy 方法复制内部数组时, 拷贝的也是元素对象的指针, 而不是将元素对象拷贝一遍。因此, 新列表对象与旧列表保存的都是同一组对象



修改新列表不影响旧列表

>>> 12[0] = 'one' # 整型、字符串、浮点数等是不可变对象,'one'是一个新对象,这个新对象的指针存进了<math>L2[0],此时L2[0]和L[0]存储的指针不一样了

```
['one', [2], 'three']
>>> 1
[1, [2], 'three']
# 但是修改新列表中的可变元素,旧列表也跟着变!可变元素不需要新建一个对象就可以
改变内容, 所以L2[1]和L[1]存储的指针没变
>>> 12[1][0] = 'two'
>>> 12
['one', ['two'], 'three']
>>> 1
[1, ['two'], 'three']
容量调整
扩容/缩容条件:
 1. 扩容条件:新长度大于底层数组长度
 2. 缩容条件: 新长度小于底层数组长度的一半
局部变量:
 • newsize: 新长度
 • items指针: 用干保存新数组
 • new allocated: 用于保存新数组容量
 • num allocated bytes: 用于保存新数组内存大小,以字节为单位
 • allocated: 用于保存旧数组容量
static int
list_resize(PyListObject *self, Py_ssize_t newsize)
{
   PyObject **items;
   size_t new_allocated, num_allocated_bytes;
   Py_ssize_t allocated = self->allocated;
   /*检查新长度与底层数组容量的关系。如果新长度不超过数组容量,且不小于数组容
量的一半,则无需调整底层数组,直接更新 ob_size 字段。
   */
   if (allocated >= newsize && newsize >= (allocated >> 1)) {
      assert(self->ob_item != NULL | newsize == 0);
      Py_SIZE(self) = newsize;
      return 0;
   }
   # 新容量的长度加上新容量的1/8再加上3或6
   new allocated = (size t)newsize + (newsize >> 3) + (newsize < 9 ? 3</pre>
: 6);
   # 如果新容量超过允许范围,返回错误;
   if (new allocated > (size t)PY SSIZE T MAX / sizeof(PyObject *)) {
      PyErr NoMemory();
      return -1;
   }
   # 如果新长度为 0 , 将新容量也设置为 0 , 因此空列表底层数组亦为空
   if (newsize == 0)
      new allocated = 0;
```

```
num_allocated_bytes = new_allocated * sizeof(PyObject *);
   # 调用 PyMem_RealLoc 函数重新分配底层数组
   items = (PyObject **)PyMem_Realloc(self->ob_item,
num_allocated_bytes);
   if (items == NULL) {
       PyErr_NoMemory();
       return -1;
   }
   # 更新 3 个关键字段, 依次设置为 新底层数组、新长度 以及 新容量
   self->ob_item = items;
   Py_SIZE(self) = newsize;
   self->allocated = new_allocated;
   return 0;
}
PyAPI_FUNC(void *) PyMem_Realloc(void *ptr, size_t new_size);
_PyMem_Realloc_函数用于对动态内存进行扩容或者缩容,关键步骤如下:
 1. 新申请一块尺寸为 new size 的内存区域;
 2. 将数据从旧内存区域 ptr 拷贝到新内存区域;
```

- 3. 释放旧内存区域 ptr;
- 4. 返回新内存区域;

