# rabbitmq基础环境搭建及高可用集群环境搭建 方法

1)安装GCC GCC-C++ Openssl等模块,安装过就不需要安装了 yum -y install make gcc gcc-c++ kernel-devel m4 ncurses-devel openssl-devel

### 一、安装Erlang

安裝一:

wget https://github.com/rabbitmq/erlang-rpm/releases/download/v20.3.8.22/erlang-20.3.8.22-1.el7.x86\_64.rpm 或者

wget https://github.com/qin314752/linux/raw/mq/erlang-20.3.8.22-1.el7.x86 64.rpm

#### rpm -Uvh erlang-20.3.8.22-1.el7.x86 64.rpm

```
[root@localhost local]# rpm -Uvh erlang-20.3.8.22-1.el7.x86_64.rpm
警告: erlang-20.3.8.22-1.el7.x86_64.rpm: 头V4 RSA/SHA1 Signature, 密钥 ID 6026d
准备中... ######################## [100%]
正在升级/安装...
1:erlang-20.3.8.22-1.el7 ####################### [100%]
[root@localhost local]# yum install erlang
```

### 配置环境变量

更新环境变量

echo 'export PATH="/usr/lib64/erlang/bin:\$PATH" ' >> /etc/profile

source /etc/profile

cat /etc/profile

#### er 如果无显示 加入上面的环境变量

```
[root@localhost erlang-rpm-20.3.8.22]# erl
Erlang/OTP 20 [erts-9.3.3.11] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-th
reads:10] [hipe] [kernel-poll:false]
Eshell V9.3.3.11 (abort with ^G)
```

安裝完

```
[root@localhost rabbitmq]# ll
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 1952 Jul 31 16:25 erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
[root@localhost rabbitmq]# rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
错误: 依赖检测失败
epel-release 被 erlang-solutions-1.0-1.noarch 需要
[root@localhost rabbitmq]# Install epel-release rpm
```

#执行第二句话的时候可能出现。rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm 错误: 依赖检测失败:

epel-release 被 erlang-solutions-1.0-1.noarch 需要
#这时候安装yum install epel-release
#然后在执行 yum install erlang
卸载 yum remove remove erlang

[root@192 ~]# erl -version

### 二、安装RabbitMQ Server

wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.15/rabbitmq-server-3.6.15-1.el7.noarch.rpm

#### 或者

wget https://github.com/qin314752/linux/raw/mq/rabbitmq-server-3.6.15-1.el7.noarch.rpm

#### #导入签名

rpm --import https://dl.bintray.com/rabbitmq/Keys/rabbitmq-release-signing-key.asc

#### 或

rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc

#### #安装

yum install rabbitmq-server-3.6.15-1.el7.noarch.rpm

#### #设置开机启动

chkconfig rabbitmq-server on

#### #服务状态

#### service rabbitmq-server status

```
[root@localhost ~]# service rabbitmq-server status
Redirecting to /bin/systemctl status rabbitmq-server.service

• rabbitmq-server.service - RabbitMQ broker
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rabbitmq-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead)
[root@localhost ~]# ☐
```

#### # 启动服务

#### service rabbitmq-server start

```
[root@localhost ~]# service rabbitmq-server status
Redirecting to /bin/systemctl status rabbitmq-server.service

    rabbitmq-server.service - RabbitMQ broker

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rabbitmq-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
[root@localhost ~]# service rabbitmq-server start
Redirecting to /bin/systemctl start rabbitmq-server.service
[root@localhost ~]# service rabbitmq-server status
Redirecting to /bin/systemctl status rabbitmq-server.service
  rabbitmq-server.service - RabbitMQ broker
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rabbitmq-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since ≡ 2019-10-23 17:11:21 CST; 6s ago
 Main PID: 25899 (beam.smp)
Status: "Initialized"
   CGroup: /system.slice/rabbitmq-server.service
             —25899 /usr/lib64/erlang/erts-9.3.3.11/bin/beam.smp -W w -A 64 -P 1048576 -t 5000000 -stbt o
—26040 /usr/lib64/erlang/erts-9.3.3.11/bin/epmd -daemon
             -26176 erl child setup 1024
              –26199 inet_gethost 4
–26200 inet_gethost 4
```

#### #停止服务

#### service rabbitmq-server stop

#### 配置RabbitMQ

#### 4.1 找到配置文件

```
Licensed under the MPL. See http://www.rabbitmq.com/

2018-08-04 16:17:56.146 [info] <0.207.0>
node : rabbit@yky
home dir : /var/lib/rabbitmq

config file(s) : (none)

cookie hash : xy7BSDdfGOwsW5CEeaA/QA==
log(s) : /var/log/rabbitmq/rabbit@yky.log

: /var/log/rabbitmq/rabbit@yky_upgrade.log

database dir : /var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@yky

2018-08-04 16:17:58.423 [info] <0.215.0> Memoky high watermark_set
```

启动RabbitMQ后,会在 /var/log/rabbitmq 目录下生成运行日志,在日志的最上方,我们可以看到配置文件的信息:

然而,发现刚开始的时候并没有任何配置文件。只好照着官方的介绍,到

/usr/share/doc/rabbitmq-server-3.7.7/ 目录下复制一份模板到 /etc/rabbitmq 目录下进

#### 行修改

cp /usr/share/doc/rabbitmq-server-3.6.15/rabbitmq.config.example /etc/rabbitmq/rabbitmq.config

这里值得提一下,从3.7.0开始,rabbitmq的配置文件引入了一个新的配置文件 rabbitmq.conf(rabbitmq.conf配置模板),该文件使用 key= value的格式进行配置,使配置文件看起来更加简洁易懂。当两个配置文件都存在的时候,rabbitmq只会读取旧版的配置文件。另外,官方还提到在 /usr/share/doc/rabbitmq-server-3.7.7/ 目录下,还有一个名为 advanced.config.example 的配置文件模板,用来配置rabbitmq的一些高级属性,但是我并没有找到,后面发现他已经整合到 rabbitmq.conf.example的文件末尾了。

虽然新版配置文件很简洁,但在配置LDAP Support时需要比较复杂的数据结构,所以我们 将该配置放在advanced.config配置。rabbitmq在启动的时候能同时加载这两个配置文件 文件。

### 主要端口说明

4369 -- erlang发现口 5672 --client端通信口 15672 -- 管理界面ui端口 25672 -- server间内部通信口 配置端口放开:

## #vim /etc/sysconfig/iptables

```
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5672 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 15672 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 25672 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 25672 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 4369 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
```

/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 端口 -j ACCEPT

### 举例说明

COMMIT

- 1. 我们访问RabbitMQ管理界面可以访问如下: http://localhost:15672/
- 2. 我们连接RabbitMQ的话就要用client端通信口: server: amqp://guest:guest@localhost:5672/
- 3. 如果用其它协议,还有其它口点击查看文档说明\_

http://www.rabbitmq.com/networking.html

### 四、安装Web管理界面插件 (具体步骤,参考下图)

### 安装

rabbitmq-plugins enable rabbitmq management

2) 设置RabbitMQ远程ip登录

创建账号,密码 (标准: rabbitmqctl add\_user 账号 密码) rabbitmqctl add user 账号 密码

3) 设置用户角色

rabbitmqctl set\_user\_tags 账号 administrator

4)设置用户权限

rabbitmqctl set permissions -p "/" 账号 ".\*" ".\*"

5) 设置完成后可以查看当前用户和角色(需要开启服务)

rabbitmqctl list users

```
[root@localhost /]# rabbitmqctl list_users
Listing users ...
guest [administrator]
qin [administrator]
[root@localhost /]#
```

### 交换器列表

rabbitmqctl list exchanges 能够列出服务器上所有的交换器:


```
[root@localhost rabbitmq]# rabbitmqctl list exchanges
Listing exchanges ...
       direct
amq.direct
              direct
amq.fanout
              fanout
amq.headers
              headers
amq.match
              headers
amq.rabbitmq.log
                      topic
amq.rabbitmq.trace
                      topic
amq.topic
              topic
       direct
ex1
                                     扇形交换机
exchange 1 direct
logs fanout
[root@localhost rabbitmq]#
```

这个列表中有一些叫做amq.\*的交换器。这些都是默认创建的,不过这时候你还不需要使用他们。

直连交换机 (direct),主题交换机 (topic),头交换机 (headers),扇型交换机 (fanout)。我们在这里主要说明最后一个——扇型交换机 (fanout)

**访问**: <a href="http://192.168.3.30:15672/">http://192.168.3.30:15672/</a>

192.168.3.30:15672	
a a a gent a a gent a	docker □接口 □微信 □素材 [
<b>L</b> RabbitMO	
Username:	*
Password:	*
Login	



#### 至此算是成功了!!!!

注意:如果你在安装Web管理界面插件时,出现如下图错误时,说明你的(可参考:rabbitmg与erlang之间的版本对应关系)不对,导致报错。

```
[root@localhost rabbitmq]# rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
=SUPERVISOR REPORT==== 30-0ct-2018::14:46:24.797991 ===
    supervisor: {local, 'Elixir.Logger.Supervisor'}
    errorContext: start_error
    reason: noproc
    offender: [{pid,undefined},
                {id, 'Elixir.Logger.ErrorHandler'},
                {mfargs,
                    {'Elixir.Logger.Watcher', watcher,
                        [error_logger,'Elixir.Logger.ErrorHandler',
                         {true, false, 500}]}},
                {restart_type,permanent},
                {shutdown,5000},
                {child_type,worker}]
=CRASH REPORT==== 30-0ct-2018::14:46:24.807705 ===
 crasher:
    initial call: application_master:init/4
   pid: <0.81.0>
    registered name: []
    exception exit: {{shutdown,
                          {failed_to_start_child,'Elixir.Logger.ErrorHandler',
                      {'Elixir.Logger.App',start,[normal,[]]}}
      in function application_master:init/4 (application_master.erl, tine 198)sdn.net/qq_37495786
```

# php使用安装RabbitMQ 需要安装php-amqp扩展

安装php-amqp扩展前必须安装rabbitmq-c

### 1.安装rabbitmq-c

wget https://github.com/alanxz/rabbitmq-c/releases/download/v0.7.1/rabbitmq-c-0.7.1.tar.gz

tar zxf rabbitmq-c-0.7.1.tar.gz && mv rabbitmq-c-0.7.1 rabbitmq-c && mv rabbitmq-c /usr/local/ && cd /usr/local/rabbitmq-c

./configure --prefix=/usr/local/rabbitmq-c make && make install

### 安装php-amqp扩展 (我用的php7.2版本)

wget https://pecl.php.net/get/amqp-1.9.4.tgz

tar -zxvf amqp-1.9.4.tgz && mv amqp-1.9.4 php-amqp && mv php-amqp /usr/local/ && cd /usr/local/php-amqp

phpize

./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --with-amqp --with-librabbitmq-dir=/usr/local/rabbitmq-c

make && make install

echo 'extension=/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/amqp.so' >> /usr/local/php/etc/php.ini