# rsync 用法教程

作者: 阮一峰

日期: 2020年8月26日

# 一、简介

rsync 是一个常用的 Linux 应用程序,用于文件同步。

它可以在本地计算机与远程计算机之间,或者两个本地目录之间同步文件(但不支持两台远程计算机之间的同步)。它也可以当作文件复制工具,替代 cp 和 mv 命令。

它名称里面的 r 指的是 remote, rsync 其实就是"远程同步"(remote sync)的意思。与其他文件传输工具(如 FTP 或 scp)不同, rsync 的最大特点是会检查发送方和接收方已有的文件, 仅传输有变动的部分(默认规则是文件大小或修改时间有变动)。

# 二、安装

如果本机或者远程计算机没有安装 rsync, 可以用下面的命令安装。

- # Debian
- \$ sudo apt-get install rsync
- # Red Hat
- \$ sudo yum install rsync
- # Arch Linux
- \$ sudo pacman -S rsync

注意, 传输的双方都必须安装 rsync。

### 三、基本用法

#### 3.1 -r 参数

本机使用 rsync 命令时,可以作为 cp 和 mv 命令的替代方法,将源目录同步到目标目录。

\$ rsync -r source destination

上面命令中, -r 表示递归,即包含子目录。注意, -r 是必须的,否则 rsync 运行不会成功。 source 目录表示源目录, destination 表示目标目录。

如果有多个文件或目录需要同步,可以写成下面这样。

\$ rsync -r source1 source2 destination

上面命令中, source1 、 source2 都会被同步到 destination 目录。

#### 3.2 -a 参数

-a 参数可以替代 -r ,除了可以递归同步以外,还可以同步元信息(比如修改时间、权限等)。由于 rsync 默认使用文件大小和修改时间决定文件是否需要更新,所以 -a 比 -r 更有用。下面的用法才是常见的写法。

\$ rsync -a source destination

目标目录 destination 如果不存在, rsync 会自动创建。执行上面的命令后, 源目录 source 被完整地复制到了目标目录 destination 下面, 即形成了 destination/source 的目录结构。

如果只想同步源目录 source 里面的内容到目标目录 destination ,则需要在源目录后面加上斜杠。

\$ rsync -a source/ destination

上面命令执行后, source 目录里面的内容,就都被复制到了 destination 目录里面,并不 会在 destination 下面创建一个 source 子目录。 如果不确定 rsync 执行后会产生什么结果,可以先用 -n 或 --dry-run 参数模拟执行的结果。

```
$ rsync -anv source/ destination
```

上面命令中, -n 参数模拟命令执行的结果,并不真的执行命令。 -v 参数则是将结果输出到终端,这样就可以看到哪些内容会被同步。

#### 3.4 --delete 参数

默认情况下,rsync 只确保源目录的所有内容(明确排除的文件除外)都复制到目标目录。它不会使两个目录保持相同,并且不会删除文件。如果要使得目标目录成为源目录的镜像副本,则必须使用 --delete 参数,这将删除只存在于目标目录、不存在于源目录的文件。

```
$ rsync -av --delete source/ destination
```

上面命令中, --delete 参数会使得 destination 成为 source 的一个镜像。

### 四、排除文件

### 4.1 --exclude 参数

有时,我们希望同步时排除某些文件或目录,这时可以用 --exclude 参数指定排除模式。

```
$ rsync -av --exclude='*.txt' source/ destination
# 或者
$ rsync -av --exclude '*.txt' source/ destination
```

上面命令排除了所有 TXT 文件。

注意, rsync 会同步以"点"开头的隐藏文件, 如果要排除隐藏文件, 可以这样写 --exclude=".\*"。

如果要排除某个目录里面的所有文件,但不希望排除目录本身,可以写成下面这样。

```
$ rsync -av --exclude 'dir1/*' source/ destination
```

多个排除模式,可以用多个 --exclude 参数。

```
$ rsync -av --exclude 'file1.txt' --exclude 'dir1/*' source/ destination
```

多个排除模式也可以利用 Bash 的大扩号的扩展功能,只用一个 --exclude 参数。

```
$ rsync -av --exclude={'file1.txt','dir1/*'} source/ destination
```

如果排除模式很多,可以将它们写入一个文件,每个模式一行,然后用 --exclude-from 参数 指定这个文件。

```
$ rsync -av --exclude-from='exclude-file.txt' source/ destination
```

#### 4.2 --include 参数

--include 参数用来指定必须同步的文件模式,往往与 --exclude 结合使用。

```
$ rsync -av --include="*.txt" --exclude='*' source/ destination
```

上面命令指定同步时,排除所有文件,但是会包括 TXT 文件。

# 五、远程同步

### 5.1 SSH 协议

rsync 除了支持本地两个目录之间的同步,也支持远程同步。它可以将本地内容,同步到远程服务器。

```
$ rsync -av source/ <u>username@remote host</u>:destination
```

也可以将远程内容同步到本地。

```
$ rsync -av <u>username@remote host</u>:source/ destination
```

rsync 默认使用 SSH 进行远程登录和数据传输。

由于早期 rsync 不使用 SSH 协议,需要用 -e 参数指定协议,后来才改的。所以,下面 -e ssh 可以省略。

```
$ rsync -av -e ssh source/ user@remote host:/destination
```

但是,如果 ssh 命令有附加的参数,则必须使用 -e 参数指定所要执行的 SSH 命令。

```
$ rsync -av -e 'ssh -p 2234' source/ user@remote_host:/destination
```

上面命令中, -e 参数指定 SSH 使用2234端口。

#### 5.2 rsync 协议

除了使用 SSH,如果另一台服务器安装并运行了 rsync 守护程序,则也可以用 rsync:// 协议 (默认端口873)进行传输。具体写法是服务器与目标目录之间使用双冒号分隔 :: 。

```
$ rsync -av source/ 192.168.122.32::module/destination
```

注意,上面地址中的 module 并不是实际路径名,而是 rsync 守护程序指定的一个资源名,由管理员分配。

如果想知道 rsync 守护程序分配的所有 module 列表,可以执行下面命令。

```
$ rsync rsync://192.168.122.32
```

rsync 协议除了使用双冒号,也可以直接用 rsync:// 协议指定地址。

```
$ rsync -av source/ rsync://192.168.122.32/module/destination
```

# 六、增量备份

rsync 的最大特点就是它可以完成增量备份,也就是默认只复制有变动的文件。

除了源目录与目标目录直接比较,rsync 还支持使用基准目录,即将源目录与基准目录之间变动的部分,同步到目标目录。

具体做法是,第一次同步是全量备份,所有文件在基准目录里面同步一份。以后每一次同步都是增量备份,只同步源目录与基准目录之间有变动的部分,将这部分保存在一个新的目标目录。这个新的目标目录之中,也是包含所有文件,但实际上,只有那些变动过的文件是存在于该目录,其他没有变动的文件都是指向基准目录文件的硬链接。

--link-dest 参数用来指定同步时的基准目录。

```
$ rsync -a --delete --link-dest /compare/path /source/path /target/path
```

上面命令中, --link-dest 参数指定基准目录 /compare/path ,然后源目录 /source/path 跟基准目录进行比较,找出变动的文件,将它们拷贝到目标目录 /target/path 。那些没变动的文件则会生成硬链接。这个命令的第一次备份时是全量备份,后面就都是增量备份了。

下面是一个脚本示例,备份用户的主目录。

```
#!/bin/bash
# A script to perform incremental backups using rsync
set -o errexit
set -o nounset
set -o pipefail
readonly SOURCE DIR="${HOME}"
readonly BACKUP_DIR="/mnt/data/backups"
readonly DATETIME="$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
readonly BACKUP PATH="${BACKUP DIR}/${DATETIME}"
readonly LATEST LINK="${BACKUP DIR}/latest"
mkdir -p "${BACKUP DIR}"
rsync -av --delete \
  "${SOURCE DIR}/" \
  --link-dest "${LATEST LINK}" \
  --exclude=".cache" \
  "${BACKUP PATH}"
rm -rf "${LATEST LINK}"
ln -s "${BACKUP_PATH}" "${LATEST_LINK}"
```

上面脚本中,每一次同步都会生成一个新目录 \${BACKUP\_DIR}/\${DATETIME} ,并将软链接 \${BACKUP\_DIR}/latest 指向这个目录。下一次备份时,就将 \${BACKUP\_DIR}/latest 作 为基准目录,生成新的备份目录。最后,再将软链接 \${BACKUP\_DIR}/latest 指向新的备份目录。

### 七、配置项

- -a 、 --archive 参数表示存档模式,保存所有的元数据,比如修改时间(modification time)、权限、所有者等,并且软链接也会同步过去。
- --append 参数指定文件接着上次中断的地方,继续传输。
- --append-verify 参数跟 --append 参数类似,但会对传输完成后的文件进行一次校验。如果校验失败,将重新发送整个文件。
- -b、 --backup 参数指定在删除或更新目标目录已经存在的文件时,将该文件更名后进行备份,默认行为是删除。更名规则是添加由 --suffix 参数指定的文件后缀名,默认是 ~。
  - --backup-dir 参数指定文件备份时存放的目录,比如
  - --backup-dir=/path/to/backups .
  - --bwlimit 参数指定带宽限制,默认单位是 KB/s,比如 --bwlimit=100。
- -c、 --checksum 参数改变 rsync 的校验方式。默认情况下, rsync 只检查文件的大小和最后修改日期是否发生变化, 如果发生变化, 就重新传输; 使用这个参数以后, 则通过判断文件内容的校验和, 决定是否重新传输。
- --delete 参数删除只存在于目标目录、不存在于源目标的文件,即保证目标目录是源目标的镜像。
- -e 参数指定使用 SSH 协议传输数据。
- --exclude 参数指定排除不进行同步的文件,比如 --exclude="\*.iso"。
- --exclude-from 参数指定一个本地文件, 里面是需要排除的文件模式, 每个模式一行。
- --existing 、 --ignore-non-existing 参数表示不同步目标目录中不存在的文件和目录。

- -h 参数表示以人类可读的格式输出。
- -h 、 --help 参数返回帮助信息。
- -i 参数表示输出源目录与目标目录之间文件差异的详细情况。
- --ignore-existing 参数表示只要该文件在目标目录中已经存在,就跳过去,不再同步这些文件。
- --include 参数指定同步时要包括的文件,一般与 --exclude 结合使用。
- --link-dest 参数指定增量备份的基准目录。
- -m 参数指定不同步空目录。
- --max-size 参数设置传输的最大文件的大小限制,比如不超过200KB(
- --max-size='200k') 。
- --min-size 参数设置传输的最小文件的大小限制,比如不小于10KB( --min-size=10k)。
- -n 参数或 --dry-run 参数模拟将要执行的操作,而并不真的执行。配合 -v 参数使用,可以看到哪些内容会被同步过去。
- -P 参数是 --progress 和 --partial 这两个参数的结合。
- --partial 参数允许恢复中断的传输。不使用该参数时, rsync 会删除传输到一半被打断的文件;使用该参数后,传输到一半的文件也会同步到目标目录,下次同步时再恢复中断的传输。一般需要与 --append 或 --append-verify 配合使用。
- --partial-dir 参数指定将传输到一半的文件保存到一个临时目录,比如
- --partial-dir=.rsync-partial 。一般需要与 --append 或 --append-verify 配合使用。
- --progress 参数表示显示进展。
- -r 参数表示递归,即包含子目录。
- --remove-source-files 参数表示传输成功后,删除发送方的文件。
- --size-only 参数表示只同步大小有变化的文件,不考虑文件修改时间的差异。

- --suffix 参数指定文件名备份时,对文件名添加的后缀,默认是~。
- -u、 --update 参数表示同步时跳过目标目录中修改时间更新的文件,即不同步这些有更新的时间戳的文件。
- -v 参数表示输出细节。 -vv 表示输出更详细的信息, -vvv 表示输出最详细的信息。
- --version 参数返回 rsync 的版本。
- -z 参数指定同步时压缩数据。

### 八、参考链接

- How To Use Rsync to Sync Local and Remote Directories on a VPS, Justin Ellingwood
- Mirror Your Web Site With rsync, Falko Timme
- Examples on how to use Rsync, Egidio Docile
- How to create incremental backups using rsync on Linux, Egidio Docile

(完)

### 文档信息

- 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)
- 发表日期: 2020年8月26日

### 相关文章

■ **2021.09.07:** <u>《C 语言入门教程》发布了</u>

向大家报告,我写了一本《C语言入门教程》,已经上线了,欢迎访问。

■ 2021.08.26: <u>最适合程序员的笔记软件</u>

程序员的笔记软件,应该满足下面几个条件。

■ 2021.05.10: 软件工程的最大难题