# 厦門大學



## 软件学院

### 《中间件技术》大作业报告(二)

题	目	为 ActiveMQ 添加一个自定义的 Message
姓	名	陈澄
学	号	32420212202930
班	级	
实验时间		2024/05/09

2024 年 05 月 09 日

#### 1 实验题目

为 ActiveMQ 添加一个自定义的 Message 并支持其收发等主要功能

#### 2 本次实验目的

分析 ActiveMQ 中的 Message 结构,并且添加一个自定义的 Message (ActiveMQFileMessage)

#### 3 实验步骤

1.ActiveMQMessage 结构

ActiveMQMessage 包含五个属性:

其中第一个为消息的数据结构类型,用于消息处理过程中标识消息类型。

第二个为 DLQ 死信队列,即传输失败的属性名称。

第三个为 Broker 路径属性。

第四个为消息携带的各种属性信息,即 Properties。

最后一个为回调的确认参数。

```
public static final byte DATA_STRUCTURE_TYPE = CommandTypes.ACTIVEMQ_MESSAGE;

0 个用法
public static final String DLQ_DELIVERY_FAILURE_CAUSE_PROPERTY = "dlqDeliveryFailureCause";

0 个用法
public static final String BROKER_PATH_PROPERTY = "JMSActiveMQBrokerPath";

13 个用法
private static final Map<String, PropertySetter> JMS_PROPERTY_SETERS = new HashMap<->();

6 个用法
protected transient Callback acknowledgeCallback;
```

2.ActiveMQMessage 总体架构

新增的新类型 Message 需要继承自 ActiceMQ 风格的 ActiveMQMessage 也要实现 jms 规范的 Message 接口。



3.编写 ActiceMQFileMessage 的主要数据结构

第一个字段 DATA\_STRUCTURE\_TYPE 为 ActiceMQ 中定义的数据结构类型,会用于接收 Message 时取得其类型。

第二个字段即想要存储的信息,这里以文件为例。

```
public class ActiveMQFileMessage extends ActiveMQMessage{
   public static final byte DATA_STRUCTURE_TYPE = CommandTypes.ACTIVEMQ_FILE_MESSAGE;
   protected File file;
```

#### 4.Copy()函数

用于将 jms 风格的 Message 复制转化为 ActiveMQ 风格的 Message。

```
@Override
public Message copy() {
    ActiveMQFileMessage copy = new ActiveMQFileMessage();
    copy(copy);
    return copy;
}

1个用法
private void copy(ActiveMQFileMessage copy) {
    super.copy(copy);
    copy.file = file;
}
```

5.字段获取方法 getFile()区别与一般的字段获取方法,此处的 get 方法是为了从 Message 中的 content 中的二进制数据流取得 file 字段并存入 file。

```
public File getFile() throws JMSException {
    ByteSequence content = getContent();

    if (file == null && content != null) {
        file = decodeContent(content);
        setContent(null);
        setCompressed(false);
    }
    return file;
}
```

6.字段写入方法 setFile(),与上个方法的过程相反

```
public void setFile(File file) throws MessageNotWriteableException {
   checkReadOnlyBody();
   this.file = file;
   setContent(null);
}
```

7.storeContent()方法,即 setFile()主要逻辑的具体实现,将 File 对象转化为数据流。

8.与上个方法相反的过程。

9.beforeMarshall()在序列化之前会调用的方法,会将 file 存入 content 并且清空 file。

```
@Override
public void beforeMarshall(WireFormat wireFormat) throws IOException {
    super.beforeMarshall(wireFormat);
    storeContentAndClear();
}

2 个用法
@Override
public void storeContentAndClear() {
    storeContent();
    file=null;
}
```

10.清除未序列化状态(成功序列化之后调用)

```
6 个用法

@Override

public void clearUnMarshalledState() throws JMSException {

    super.clearUnMarshalledState();

    this.file = null;

}
```

11.是否成功序列化

```
@Override
public boolean isContentMarshalled() { return content != null || file == null; }
```

12.获得消息大小

加上所有非空属性字段的大小和文件大小

```
@Override
public int getSize() {
    File file = this.file;
    if (size == 0 && content == null && file != null) {
        size = getMinimumMessageSize();
        if (marshalledProperties != null) {
            size += marshalledProperties.getLength();
        }
        size += file.length();
    }
    return super.getSize();
}
```

13.toString()方法

14.屏蔽强制转化错误,并且复制信息转为对应类型。

消息发送和接收时存在非 ActiveMQ 类型与 ActiveMQ 类型的双向转化。

```
21个用法
@SuppressWarnings("unchecked")
public boolean isBodyAssignableTo(Class c) throws JMSException {
    if (getFile() == null) {
        return true;
    }
    return c.isAssignableFrom(File.class);
}

1个用法
@SuppressWarnings("unchecked")
protected <T> T doGetBody(Class<T> asType) throws JMSException {
    return (T) getFile();
}
```