

Analisi delle disuguaglianze di Bell su computer quantistico IBM: l'esperimento BARBEQUE

Marco Gobbo

Relatore: Andrea Giachero Relatore esterno: Paolo Solinas Correlatore: Matteo Borghesi

Università degli studi di Milano - Bicocca

Dipartimento di Fisica G. Occhialini Corso di Laurea Triennale in Fisica

Indice

1. Introduzione

Paradosso EPR
Disuguaglianze di Bell

Esperimento BARBEQuE
 Quantum Computing
 Algoritmo quantistico
 Risultati

- 3. Conclusioni e piani futuri
- 4. Approfondimenti

Introduzione

Paradosso EPR

Il 15 maggio del 1935 fu pubblicato, nel volume 47 del Physical Review, un articolo a cura di Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen intitolato: «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?».

Stato di singoletto

$$|\psi
angle = rac{1}{\sqrt{2}} \left(|\!\!\uparrow\downarrow\rangle - |\!\!\downarrow\uparrow
angle
ight)$$

$$P(|\uparrow\rangle_1) = \frac{1}{2}, \qquad P(|\downarrow\rangle_1) = \frac{1}{2},$$

$$P(|\uparrow\rangle_2) = \frac{1}{2}, \qquad P(|\downarrow\rangle_2) = \frac{1}{2},$$

$$|\psi\rangle = |\!\!\uparrow\downarrow\rangle \qquad \text{oppure} \qquad |\psi\rangle = |\!\!\downarrow\uparrow\rangle$$

2

Paradosso EPR

Violazione del principio di località: una misura effettuata in una regione non può influenzare istantaneamente una misura che viene effettuata in un'altra regione casualmente disconnessa dalla precedente!

- · La teoria della meccanica quantistica è NON completa;
- La meccanica quantistica appartiene a una descrizione molto più grande e completa, fornita in questo caso da teorie a variabili nascoste.

Disuguaglianze di Bell

Nel 1964, John Stewart Bell, pubblicò un articolo dal nome «On the Einstein Podolsky Rosen paradox»

Previsioni teorie a variabili nascoste



Previsioni meccanica quantistica

Teorema di Bell: nessuna teoria fisica locale a variabili nascoste può riprodurre le predizioni della meccanica quantistica.

Bell riuscì a dimostrare che l'assunzione a priori del realismo locale fatta da EPR impone dei vincoli, non richiesti, su alcuni fenomeni che però vengono violati dalla meccanica quantistica. Questi vincoli prendono il nome di disuguaglianze di Bell.


Disuguaglianze di Bell

Una derivazione particolare della disuguaglianza di Bell è stata ricavata negli anni '70 da Eugene Paul Wigner.

- · Stato di singoletto;
- Tre versori \vec{a} , \vec{b} e \vec{c} .

Misure di spin: $\hat{S} \cdot \vec{a}$, $\hat{S} \cdot \vec{b}$, $\hat{S} \cdot \vec{c}$

Per la particolare configurazione in cui i versori sono **complanari** e il versore \vec{c} è **bisettrice** tra \vec{a} e \vec{b} .



Disuguaglianze di Bell

Disuguaglianza di Bell nella versione di Wigner

$$0 \le P(\vec{a}+,\vec{c}+) + P(\vec{c}+,\vec{b}+) - P(\vec{a}+,\vec{b}+)$$

La disuguaglianza è violata, secondo la meccanica quantistica standard, per angoli compresi nell'intervallo

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

6

Esperimento BARBEQuE

Quantum Computing

Quantum Computing: paradigma di calcolo che sfrutta le proprietà e i principi della meccanica quantistica.

- · sovrapposizione;
- · entanglement;
- · interferenza.

Circuito quantistico: modello di Quantum Computing.

- **Qubit**: sistemi a due livelli indicati con $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$;
- · Gate: porte logiche quantistiche rappresentati da operatori unitari;
- · Operazione di misura.


7

Algoritmo quantistico

Stato di singoletto

$$|\psi\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

Circuito quantistico




Algoritmo quantistico


$$P(\vec{a}+,\vec{b}+)$$




$$P(\vec{a}+,\vec{c}+)$$




$$P(\vec{c}+,\vec{b}+)$$



Simulazione su IBM Quantum Experience: qasm simulator



Esecuzione su IBM Quantum Experience: athens




Criostato



Disposizione qubit



Esecuzione su IBM Quantum Experience: yorktown



Criostato



Disposizione qubit



Caratteristiche di un qubit

Caratteristiche principali che caratterizzano un qubit:

- 1. Frequenza: progettati a frequenze nell'intervallo di 5-7 GHz;
- 2. T1: noto anche come relaxation time;
- 3. T2: noto anche come dephasing time;
- 4. Readout Error;
- 5. CNOT Error.


Calibrazione athens

ibmq_athens								
Qubit	Frequenza (GHz)	T1 (μs)	T2 (μs)	Readout Error	CNOT Error			
0	5.175	90.064	101.008	0.809×10^{-2}	$cx0_1: 9.955 \times 10^{-3}$			
1	5.267	72.271	98.256	1.449×10^{-2}	$cx1_2: 7.847 \times 10^{-3}$ $cx1_0: 9.955 \times 10^{-3}$			
2	5.052	85.724	123.600	1.800×10^{-2}	$cx2_3: 6.922 \times 10^{-3}$ $cx2_1: 7.847 \times 10^{-3}$			
3	4.855	137.955	25.278	1.600×10^{-2}	$cx3_4: 6.748 \times 10^{-3}$ $cx3_2: 6.922 \times 10^{-3}$			
4	5.118	114.209	159.438	1.720×10^{-2}	$cx4_3: 6.748 \times 10^{-3}$			


Calibrazione yorktown

ibmq_5_yorktown								
Qubit	Frequenza (GHz)	T1 (μs)	T2 (μs)	Readout Error	CNOT Error			
0	5.283	42.157	20.021	2.229 × 10 ⁻²	$\begin{array}{c} \text{cx0_2: 1.371} \times 10^{-2} \\ \text{cx0_1: 2.164} \times 10^{-2} \end{array}$			
1	5.247	58.408	26.439	2.980 × 10 ⁻²	$cx1_2: 1.998 \times 10^{-2}$ $cx1_0: 2.164 \times 10^{-2}$			
2	5.033	60.282	76.485	7.530 × 10 ⁻²	cx2_4: 1.314 × 10 ⁻² cx2_3: 2.353 × 10 ⁻² cx2_1: 1.998 × 10 ⁻² cx2_0: 1.371 × 10 ⁻²			
3	5.292	47.668	31.841	6.220×10^{-2}	$cx3_4: 2.366 \times 10^{-2}$ $cx3_2: 2.353 \times 10^{-2}$			
4	5.078	59.234	40.169	3.839×10^{-2}	$cx4_3: 1.314 \times 10^{-3}$ $cx4_3: 2.366 \times 10^{-2}$			

Simulazione su IBM Quantum Experience: qasm simulator



Esecuzione su IBM Quantum Experience: athens




Criostato



Disposizione qubit



Esecuzione su IBM Quantum Experience: yorktown




Criostato



Qubit utilizzati



Cambio dei qubit utilizzati in yorktown



Criostato



Qubit utilizzati




Quantum Volume

Quantum Volume: protocollo che consente di andare a quantificare quanto un device quantistico sia efficiente in termini **prestazionali** e di **coerenza**.

RSS =
$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i))^2$$

Device quantistico	Quantum Volume	RSS
ibmq_5_yorktown	8	0.680
ibmq_ourense	8	0.599
ibmq_16_melbourne	8	0.588
ibmq_vigo	16	0.543
ibmq_valencia	16	0.324
ibmq_santiago	32	0.158
ibmq_athens	32	0.062



Conclusioni e piani futuri

Conclusioni e piani futuri

Conclusioni

- Studio di fenomeni quantistici → Sistemi quantistici
- · Limiti hardware del Quantum Computing
 - · Basso numero di qubit;
 - · Alto rumore termico, elettronico e quantistico;
 - · Brevi tempi di coerenza.

Piani futuri

- · Migliorare l'esperimento sfruttando dispositivi quantistici migliori;
- · Realizzare una miglior implementazione del codice.

Grazie per l'attenzione!

Approfondimenti

Quantum Volume

Il protocollo del **Quantum Volume** verifica quanto bene un computer quantistico può eseguire un circuito costituito da porte casuali a due qubit che agiscono in parallelo su un sottoinsieme di qubit del dispositivo.

- · Larghezza: quanti qubit sono coinvolti;
- Profondità: il numero di passaggi temporali discreti durante i quali il circuito può eseguire le porte prima che i qubit perdano coerenza.

Il protocollo consente al computer quantistico di **riscrivere** il circuito in uno che può effettivamente eseguire in base alle sue porte disponibili e al modo in cui i suoi qubit sono interconnessi.

Il protocollo Quantum Volume identifica il circuito di forma quadrata più grande, quello in cui **larghezza** e **profondità** sono uguali, che può essere eseguito su un determinato dispositivo quantistico.

Quantum Volume

I circuiti quantistici possono produrre stringhe di bit differenti:

- · Stringhe di bit previste;
- · Stringhe di bit impreviste causate da errori qubit.

Validità delle stringhe di bit \rightarrow Problema della generazione di heavy output.

Stringhe di output corrette \rightarrow Probabilità misurabile.

Individuazione di una **probabilità mediana**. Gli **heavy output** del circuito sono tutte quelle stringhe per le quali la probabilità di misurarle è maggiore della probabilità mediana.

Esecuzione multipla del circuito incrementando profondità e larghezza contemporaneamente con conseguente esecuzione successiva.

Interruzione del processo alla profondità e larghezza **massima** per cui la probabilità di misurare una qualsiasi degli **output pesanti** sul dispositivo è maggiore di 2/3 con un intervallo di confidenza maggiore del 97,725%.

Elevazione di 2 alla profondità ottenendo il Quantum Volume.

Esempio di calcolo del Quantum Volume

Computer quantistico a 27 qubit.

Si imposta un circuito casuale a due qubit di profondità 2, lo si esegue molte volte e il test ha esito positivo: produce stringhe heavy output con una probabilità maggiore di 2/3 e con un intervallo di confidenza maggiore del 97,725%.

- · tre qubit alla profondità tre;
- · quattro qubit a profondità quattro;
- · cinque qubit a profondità cinque;
- · sei qubit a profondità sei.

E il test funziona. Se ci spingessimo fino a **sette** qubit con un circuito di profondità **sette** e il test fallisce avremo che il **Quantum Volume** è $2^6 = 64$.

Circuiti Quantistici

• Qubit:
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \longrightarrow |\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

· Gate: operatori unitari;


$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad R_X(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

· Operazione di misura

Creazione di uno stato entangled

Circuito quantistico



Matematicamente

$$CNOT H_1 X_1 X_2 |00\rangle = CNOT H_1 |11\rangle$$

$$= CNOT \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$