



操作系统

第4章 进程同步

朱小军,教授 https://xzhu.info 南京航空航天大学 计算机科学与技术学院 2025年春

目录

- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

网友提问:

银行卡里只有100块钱,在ATM取钱时,只要手够快,是不是可以在取钱的一瞬间把钱同时转到支付宝?

被挤破产的小银行





balance: 共享变量

```
int withdraw(){
      if(balance>=100) {
           balance-=100;
           return 100;
      }
      return 0;
}
```

服务器每收到一个取款、转账请求,创建线程执行 withdraw 网友的愿望能达成吗?

```
#define INIT_BAL 100*10000 // 初始余额
int balance = INIT_BAL;
int current_thread_number=0;
int withdraw() {
    if (balance >= 100) {
        balance -= 100;
        return 100;
    return 0;
void* thread_func(void* arg) {
    current_thread_number++;
   while(current_thread_number<=1);//waiting for the second thread to start</pre>
    int money = 0;
    int ret;
   while ((ret = withdraw()) > 0) {
        money += ret;
    printf("Thread %s withdrew total:\t %d\n", arg==0?"ATM":"AliPay", money);
    return (void *)money;
void main() {
    pthread_t ATM, AliPay;
    void * ret_ATM, * ret_AliPay;
    printf("Initial balance:\t %d\n", balance);
    pthread_create(&ATM, NULL, thread_func, 0);
    pthread_create(&AliPay, NULL, thread_func,(void *) 1);
    pthread_join(ATM, &ret_ATM);
    pthread_join(AliPay, &ret_AliPay);
    printf("Total withdrawn:\t %ld\n", (long)ret_ATM + (long)ret_AliPay);
    printf("Final balance in the Bank:\t %d\n", balance);
```

每次取100

银行服务器的工作 线程:

每接到一个请求, 取一次,直到没钱

> 创建两个线程, 对应于ATM、支 付宝

> 显示最终的银行 余额,取走得钱 数



```
int withdraw() {
                        if (balance >= 100) {
                             balance -= 100;
                             return 100;
                        return 0;
0000122d <withdraw>:
    122d:
            f3 0f 1e fb
                                     endbr32
    1231:
            55
                                     push
                                            %ebp
    1232:
            89 e5
                                            %esp,%ebp
                                     mov
    1234:
            e8 98 01 00
                        00
                                     call
                                            13d1 < x86.get_pc_thunk.
            05 93 2d 00
                                             $0x2d93,%eax
    1239:
                                     add
                        00
            8b 90 3c 00 00 00
                                            0x3c(%eax),%edx
    123e:
                                     mov
            83 fa 63
                                             $0x63,%edx
    1244:
                                     cmp
    1247:
            7e 16
                                     jle
                                             125f <withdraw+0x32
    1249:
            8b 90
                  3c 00
                        00 00
                                             0x3c(%eax),%edx
                                     mov
    124f:
            83 ea 64
                                     sub
                                             $0x64,%edx
            89 90 3c 00 00 00
                                            %edx,0x3c(%eax)
    1252:
                                     mov
            b8 64 00 00 00
                                             $0x64,%eax
    1258:
                                     mov
    125d:
            eb 05
                                             1264 <withdraw+0x37>
                                     jmp
    125f:
            b8 00 00 00 00
                                             $0x0,%eax
                                     mov
            5d
    1264:
                                            %ebp
                                     pop
    1265:
            c3
                                     ret
```

```
计数器
```

```
#include "pthread.h"
#include "stdio.h"
#define NUM 10000000
long count=0;
void *routine(void *arg){
    for(int i=0;i<NUM;i++)</pre>
        count++;
    return 0;
void main(){
    pthread_t threads[2];
    pthread_create(&threads[0],NULL,routine,0);
    pthread_create(&threads[1],NULL,routine,0);
    pthread_join(threads[0],NULL);
    pthread_join(threads[1],NULL);
    printf("%ld\n",count);
```

上面是用户进程遇到的问题,操作系统内核的设计过程中也有同样的问题


写磁盘与磁盘驱动程序

●磁盘驱动程序维护一个磁盘请求链表

```
struct list *list=0;
struct list{
    int data;
    struct list *next;
}
```


●用户进程通过系统调用向链表中插入请求


```
void insert(int data){
    struct list *l;
    l=malloc(sizeof *l);
    l->data=data;
    l->next=list;
    list=l;
}
```



如果在执行list=l前被打断(时间片到),另一个进程执行系统调用结束,则有何后果?

```
void insert(int data){
    struct list *l;
    l=malloc(sizeof *1);
    l->data=data;
  l->next=list;
  / list=l;
```





遇到了竞争条件(race condition)

▶多个进程(线程)同时访问、修改共享 的数据,其最终结果取决于事件发生的次 序

需要进程同步方法

目录

- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

代表性问题: 临界区问题

●考虑一个有 n 个进程/线程的系统

```
\{p_0, p_1, \cdots p_{n-1}\}
```

- ●每个进程/线程有一段临界区代码
 - ▶比如在临界区内修改共享变量, 写文件
 - ▶当1个进程在临界区,所有其 他进程不可在它们的临界区内

```
do {
    entry section
    critical section

exit section

remainder section
} while (true);
```

典型结构

如何设计一个协议让进程正常访问临界区资源, 称为临界区问题

临界区问题的解决方案应满足的条件

- ●空闲让进
 - ▶临界区资源空闲时,一个想进入临界区的进程应当可以进入
- ●忙则等待
 - >资源被占用(忙)时,想进入的进程应等待
- ●有限等待
 - ▶有限时间内能进入,不能无限等待(被插队的次数 不能无限多)
- ●让权等待
 - ▶不能进入时,应当释放处理机,尽量不要"忙等"

目录

- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

尝试

- ●flag[i], flag[j], 初始值为 false
- ●flag[i]=true 表示i在临界区内

```
void process_i(){
    do{
        while(flag[j]);
        flag[i]=true;
            critical_section;
        flag[i]=false;
            remainder_section;
    }
}
```

```
void process_j(){
    do{
        while(flag[i]);
        flag[j]=true;
             critical_section;
        flag[j]=false;
             remainder_section;
    }
}
```

Peterson方法

- flag[i], flag[j], turn
- ●flag[i]=true 表示 i 想进入临界区
- ●turn=i 表示i可以进入临界区

```
void process_i(){
    do{
        flag[i]=true;turn=j;
        while(flag[j]&&turn==j);
            critical_section;
        flag[i]=false;
        remainder_section;
    }
}
```

```
void process_j(){
    do{
        flag[j]=true;turn=i;
        while(flag[i]&&turn==i);
            critical_section;
        flag[j]=false;
            remainder_section;
    }
}
```

●都想进入临界区时,最后设置turn的会等待

评价

●优点:

- ▶当CPU严格顺序执行指令时正确(这种CPU不多了)
- > 不需要特殊硬件指令的支持
- ▶可用于内核或者用户进程

●缺点:

- >证明正确性较复杂(程序员最讨厌复杂)
- ➤如果CPU跳着执行指令会有问题(指令乱序优化)
- ▶当一个进程在临界区内时,另一个进程不断测试, 消耗CPU,这称为忙等(busy waiting)
- 没有实际系统用这个(deepseek说的)

目录

- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

硬件支持

- ●大多系统提供硬件支持用于解决临界区问题
- ●所有解决方案都基于"锁"的思想
 - ▶进临界区前拿锁
 - ▶退出临界区释放锁

```
do{
  acquire lock();
     critical section;
  release lock();
     remainder section;
  while(true);
```

关中断

- ●进入临界区前关中断
- ●退出临界区前开中断
- ●为何有效?
 - ▶因为不会被打断
- ●缺点
 - ▶特权指令,内核空间可用,用户空间不可用
 - ▶单CPU可用,多CPU不可用(为何?)
 - ■关的是执行指令的CPU的中断,关不了其他CPU的中断
 - ■其他处理器本来就可以正常访问内存(即使关了中断)
- ●评价:单核处理器系统中仍可使用

```
do{
   asm{"cli"};
      critical_section;
   asm{"sti"};
      remainder_section;
} while(true);
```

特殊的硬件指令

- ●出错的根本原因在于读和写之间被打断,或者穿插了其他CPU的操作
 - >"读":将数据从共享区域读到私有区域
 - ■CPU私有的寄存器
 - > "写":将数据从私有区域写到共享区域
 - ■物理内存
- ●能否设计一条读和写不可被打断的指令?
 - ▶测试内存并设置值(test_and_set)
 - ▶对换两个内存单元的内容(swap)

test_and_set 指令

```
bool test_and_set(bool *target){
  bool rv=*target;
  *target=true;
  return rv;
}
```

- ●原子操作,执行期间不但不会被打断,而且
- ●其他CPU无法访问target指向的内存

用test_and_set指令解决临界区问题

●共享变量lock初始值为false

```
bool lock=false;
do{
  while(test and set(&lock));
         critical section;
  lock=false;
         remainder section;
  while(true);
```

swap 指令

```
bool swap(bool *a, bool *b){
  bool t=*a;
  *a=*b;
  *b=t;
}
```

- ●原子操作,执行期间不但不会被打断,而且
- ●其他CPU无法访问a和b指向的内存

用swap指令解决临界区问题

●共享变量lock初始值为false

```
bool lock=false;
do{
  bool key=true;
  while(key) swap(&lock,&key);
          critical section;
  lock=false;
          remainder section;
} while(true);
```

xv6的spinlock

●依赖于硬件指令xchg:

交换寄存器和内存

```
xchgl reg, mem
xchgl mem, reg
xchgl reg, reg
```

●x86.h中的xchg封装函数

C语言调用代码

```
xchg(&(mycpu()->started), 1);
```

C语言内联函数

编译器

mov \$0x1,%eax
lock xchg %eax,0xa0(%edx)

```
struct spinlock{
   uint locked;
void acquire(struct spinlock *lk)
   while(xchg(&lk->locked,1)!=0)
void release(struct spinlock *lk)
   xchg(&lk->locked,0);
```

想进入临界 区时执行 acquire

退出临界区 时执行 release

```
struct spinlock lock;
initlock(&lock, "name");
do{
  acquire(&lock);
          critical section;
  release(&lock);
          remainder_section;
} while(true);
```

硬件指令方法评价

- ●饥饿: 有可能出现无穷等待(有限等待×)
- ●忙等: 当一个进程在临界区内时,其他想进入 临界区的进程处于忙等(让权等待×)
- ●广泛应用于操作系统内核中,以此为基础可实 现后续的所有同步机制
- ●历史上,spinlock是为了多处理器同步设计的, 那之前用什么?
 - ▶单核CPU,协作式调度:没有同步问题
 - ▶单核CPU,抢占式调度:用关中断方法

讨论与实现: 有比忙等更好的办法吗?

目录

- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

信号量 (semaphore)

- ●信号量s包含
 - ▶一个整数变量,初始值非负,一般表示资源数量
 - ▶一个阻塞队列,等待的进程阻塞在此队列上
- ●信号量的值只能通过两个原子操作访问

要么全执行, 要么不执行, 不能做一半

- ➤wait(s): 若s的值为正,则执行s--后立即返回; 否则,执行s--后将调用进程改为阻塞状态
- ➤signal(s): s++,若有进程是阻塞状态则将其唤醒
- ▶不可直接访问信号量的值
- wait 和 signa1以前一直被称为P、V操作

信号量的实现方式:如何解决忙等?

wait和signal作为系统调用出现

●讨论:如何保 证wait和 signal的执行 是原子操作?

```
typedef struct{
   int value;
    struct process *list;
} semaphore;
void wait(semaphore *s){
   s->value--;
    if(s->value<0){</pre>
        add process to s->list;
        block();
void signal(semaphore *s){
    s->value++;
   if(s->value<=0){</pre>
       remove process p from s->list;
       wakeup(p);
```

课设任务(proj3)

- ●用自旋锁保护 value的读和修改
 - ▶首先定义临界区
 - ▶用自旋锁保护临身区的访问
- ●阻塞需要特殊设计
 - ▶不能拿着锁阻塞
 - ▶模仿sleep

```
typedef struct{
   int value;
   struct process *list;
} semaphore;
void wait(semaphore *s){
   s->value--;
   if(s->value<0){</pre>
       add process to s
       block();
                           不对
void signal(semaphore *s)
   s->value++;
   if(s->value<=0){</pre>
       remove process p from s->list;
       wakeup(p);
```

课设任务(proj3)

- ●用自旋锁保护 value的读和修改
 - ▶首先定义临界区
 - ▶用自旋锁保护临身区的访问
- ●阻塞需要特殊设计
 - ▶不能拿着锁阻塞
 - ▶模仿sleep

```
typedef struct{
   int value;
   struct process *list;
} semaphore;
void wait(semaphore *s){
   s->value--;
   if(s->value<0){</pre>
       add process to s->list;
       block();
void signal(semaphore *s){
   s->value++;
   if(s->value<=0){</pre>
       remove process p from s->list;
       wakeup(p);
```

课设任务(proj3)

- ●用自旋锁保护 value的读和修改
 - ▶首先定义临界区
 - ▶用自旋锁保护临界 区的访问
- ●阻塞需要特殊设计
 - ▶不能拿着锁阻塞
 - ▶放锁和阻塞需要同时做

```
typedef struct{
   int value;
    struct process *list;
} semaphore;
void wait(semaphore *s){
    s->value--;
   if(s->value<0){</pre>
        add process to s->list;
        block();
void signal(semaphore *s){
    s->value++;
    if(s->value<=0){</pre>
        remove process p from s->list;
       wakeup(p);
```

用信号量解决临界区问题

- 创建初始值为1的信号量
 - ▶进入临界区前执行wait、退出临界区前执行signal
 - ▶初始值为1的信号量又名mutex (mutual exclusion)

```
semaphore s=1;
do{
  wait(s);
     critical section;
  signal(s);
     remainder section;
  while(true);
```


目录

- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

经典的同步问题

- ●一般用于测试新提出的同步机制
 - ▶生产者消费者问题
 - ▶读者写者问题
 - ▶哲学家进餐问题

生产者消费者问题



●缓冲区包含

- ▶n个空间,用数组 buffer 表示
- ➤ count:缓冲区中的产品数
- ▶in: 生产者可以放产品的位置,buffer[in]
- ▶out: 消费者可以取产品的位置,buffer[out]



```
while (true) {
   produce_an_item;
   while(count==n);
   buffer[in]=item;
   in=(in+1)%n;
   count++;
}
```

```
while (true) {
  while(count==0);
  item=buffer[out];
  out=(out+1)%n;
  count--;
  consume_the_item;
}
```

会出现错误吗?

用信号量加以修改

```
semaphore mutex=1;
void producer(){
 while (true) {
    produce an item;
    while(count==n);
    in=(in+1)%n;
   wait(mutex);
    count++;
    signal(mutex);
```

```
void consumer(){
    while(count==0);
    ctem-buffer[ou
    out=(out+1)%n;
    wait(mutex);
    count--;
    signal(mutex);
    consume_the_item;
```

如何消除忙等?

消除"忙等"

- ●对生产者,"资源"是什么?
 - ▶空盒子数
 - ▶定义信号量empty,初始为n
 - ▶每次放入一个新产品时,需要wait(empty)
- ●对消费者,"资源"是什么?
 - ▶产品数
 - ➤定义信号量 full, 初始为0
 - ▶每次消耗一个产品时,需要wait(full)
- ●生产者和消费者还需要做什么操作?
 - ▶生产者需要signal(full)
 - ▶消费者需要signal(empty)

```
semaphore empty=n,full=0;
void producer(){
  while (true) {
    produce_an_item;
    wait(empty);
    buffer[in]=item;
    in=(in+1)%n;
    signal(full);
```

```
void consumer(){
  while (true) {
    wait(full);
    item=buffer[out];
    out=(out+1)%n;
    signal(empty);
    consume_the_item;
  }
}
```

如果有两个生产者,会有什么问题?

```
semaphore mutex=1,empty=n,full=0;
void producer(){
  while (true) {
    produce_an_item;
    wait(empty);
    wait(mutex);
    buffer[in]=item;
    in=(in+1)%n;
    signal(mutex);
    signal(full);
```

```
void consumer(){
  while (true) {
    wait(full);
    item=buffer[out];
    out=(out+1)%n;
    signal(empty);
    consume_the_item;
```

课堂作业:如果有两个生产者,两个 消费者,请改写上面的程序,消除竞 争条件

●item变量需要保护吗?


```
semaphore mutex=1,empty=n,full=0;
void producer(){
 while (true) {
    produce_an_item;
    wait(empty);
   Watt (mutex);
    buffer[in]=item;
    signal(mutex);
    signal(full);
```

生产者消费者的实例

- ●进程通信中的管道
- ●磁盘驱动程序与用户请求
- ●键盘输入、屏幕输出
- ●打印机

经典的同步问题

- ●一般用于测试新提出的同步机制
 - ▶生产者消费者问题
 - ▶读者写者问题
 - ▶哲学家进餐问题



• 写者: 可以读, 也可以写

• 读者: 只读数据, 不可写

• 多个读者可以同时读

写者修改数据时,其他写者和读者不可访问数据

```
semaphore mutex=1;
void writer() {
    while(true){
        wait(mutex);
        write_something;
        signal(mutex);
void reader(){
    while(true){
        wait(mutex);
        read_something;
        signal(mutex);
```

不能同时读!

```
semaphore wmutex=1;
void writer() {
    while(true){
        wait(wmutex);
        write_something;
        signal(wmutex);
    }
}
```

```
semaphore rmutex=1;
int readcount=0;
void reader() {
    while(true){
        wait(rmutex);
        if(readcount==0)
             wait(wmutex);
        readcount++;
        signal(rmutex);
        read_something;
        wait(rmutex);
        readcount --;
        if(readcount==0)
             signal(wmutex);
        signal(rmutex);
```

写者有可能被饿死!

经典的同步问题

- ●一般用于测试新提出的同步机制
 - >生产者消费者问题
 - ▶读者写者问题
 - ▶哲学家进餐问题

哲学家进餐问题

- ●哲学家的一生都在两种状态中: 吃或者思考
- 当他吃饭时,需要拿起两根筷子,但一次只能 拿一只

●吃完后放回筷子,继续思考

●哲学家之间不允许抢筷子



尝试

●资源有五个,所以定义五个信号量

```
semaphore chopstick[5]=\{1,1,1,1,1,1\}
void process(int i) {
    while(true){
       wait(chopstick[i]);
       wait(chopstick[(i+1)%5]);
       eat;
       signal(chopstick[i]);
       signal(chopstick[(i+1)%5]);
```

几种解决方案

- ●限制同时进餐人数
 - ▶只允许1个人进餐:看黑板
 - ▶2个人?
 - ▶3个人?
 - ▶4个人?
 - ▶5个人?
- ●将筷子分等级
 - ▶必须先请求低等级的筷子,然后才可以请求高等级的
- ●课堂作业:请写出这种方案

目录


- ●为什么要提供同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

其他同步问题


蒙特卡洛算法

- ●需要用蒙特卡洛法计算π的值
- ●有全局变量 n_1 , n_2
 - \rightarrow 随机生成(x,y)~[0,1]²的点:个数为 n_1
 - ▶计算点落到单位圆内的个数: n₂
 - **>则: π/4=n₂/n₁**
- ●如何设计一个多线程的程序?
- ●是否有出错的可能? 如何消除?

Barriers



Barrier



课堂作业: 实现barrier函数

- ●实现可以同步3个线程的函数 void barrier ()
- ●若有3个线程调用了barrier,则只有当最后一个进程执行到barrier时,其他进程才可以继续执行
 - ▶可以使用全局变量:例如 "定义整型变量i;定义 信号量i,初始值为x;"
 - **▶**barrier无输入参数

前驱图

- ●能否将任意的程序并发执行? 假如数据共享
 - ▶不行,可能有依赖性!
- ●如何描述依赖性?
 - ▶前驱图

S1: a = x + 2


S2: b = y + 4

S3: c = a + b

S4: d = c + 6

节点:表示一条语句,程序段,进程。

边: 表示两结点间的偏序(或前趋)关系。



- ●如何编写程序,保证按前驱图执行?
 - ▶每条边定义一个初始值为0的信号量
 - ▶ 左端signal,右端wait

练习

●用信号量,保证两个进程A执行完后C才可以 执行(A->C) 【看黑板】

P1(){A; B;}

P2(){C;D;}

●保证C->A, B->D【自己练习】

P1(){A; B;}

P2(){C;D;}

小银行回顾





balance: 共享变量

```
void withdraw() {
    if(balance>=100) {
        wait(mutex);
        balance=100;
        signal(mutex);
        return 100;
    }
    return 0;
}
```

这个修改是否可以?

服务器每收到一个取款、转账请求,即创建一个线程执行withdraw

目录

- ●为什么要提供进程同步机制?
- ●基础问题: 临界区问题
 - ▶临界区问题的解决办法
 - ■软件同步机制
 - ■硬件同步机制
- ●高级同步机制:信号量
 - ▶利用信号量解决同步问题
 - ■经典的进程同步问题
 - ■其他同步问题
- ●管程

管程(Monitor)

- 信号量功能很强,但是管理分散
 - > 对资源的管理分散在不同的进程中,易造成死锁
- 管程含一个互斥锁(隐含)、一个或多个条件变量
 - > 管程提出的年代正好是面向对象思想发展的年代
 - ■将资源封装为私有、提供操作方法
 - ➤ Java中的synchronized关键词、posix标准中的pthread_cond_t(条件变量)
- 互斥锁可以保证任意时刻只有一个进程可以访问管程的 共享数据
 - ▶ 访问数据前获得锁
 - > 访问结束后释放锁

条件变量(可以脱离管程独立存在)

condition c;

- 每个条件变量有一个关联的阻塞队列
- 可以执行wait和signal操作
 - ➤ wait(c):释放管程的互斥权,执行此操作的进程的PCB 入 c链尾部
 - ➤ signal(c):如果c链为空,则相当于空操作,执行此操作 的进程继续;否则唤醒第一个等待者
- 怎么跟信号量这么像?
 - ▶什么是条件?需要额外定义
 - ➤此处的wait、signal操作没有对"资源数"减1或加1
 - ▶posix标准中有条件变量,没有管程
 - ▶锁+条件变量可以实现信号量

用管程解决生产者消费者问题

```
Monitor ProducerConsumer{
   item buffer[N];
   int in, out, count;
   condition notfull, notempty;
public:
   void put(item x){
         if(count>=N) cwait(notfull);
         buffer[in]=x; in=(in+1)%N; count++;
          csignal(notempty);
    item get(){
         if(count<=0) cwait(notempty);</pre>
         item x=buffer[out]; out=(out+1)%N; count--;
         csignal(notfull);
         return x; }
```


总结(2025考研大纲)

- ●同步与互斥的基本概念
- ●基本的实现方法
 - ▶软件方法,硬件方法
- ●锁
- ●信号量
- ●条件变量
- ●经典同步问题
 - >生产者消费者问题
 - ▶读者写者问题
 - ▶哲学家进餐问题

阅读教材

进程图


●描述进程之间的创建关系



注意:

进程图和前趋图之间的区别。

"挂起"操作



具有挂起状态的进程状态图

延伸知识: Linux的seqlock,写者优先

- ●读者检测是否有写 者进入,如果是, 则读失败,重新读
- ●写者之间竞争,均 优先于读者
- ●如何实现?
 - ➤用一个
 spinlock+sequen
 ce number

读者端

```
1  u64 get_jiffies_64(void)
2  {
3
4    do {
5        seq = read_seqbegin(&jiffies_lock);
6        ret = jiffies_64;
7    } while (read_seqretry(&jiffies_lock, seq));
8 }
```

写者端

```
1 static void tick_do_update_jiffies64(ktime_t now)
2 {
3 write_seqlock(&jiffies_lock);
4
5 //临界区会修改jiffies_64
6
7 write_sequnlock(&jiffies_lock);
8 }
```

课程回顾与提问

- ●进程同步需求:不同步会出什么错误?
- ●硬件同步方法中,关中断适用于什么场景?
- ●硬件同步方法中,特殊的硬件指令指什么? 举 个例子?
- ●定义信号量s,哪些操作不可以执行?
 - ① 在定义时初始化为0
 - ② 在定义时初始化为-1
 - ③ 在使用中判断s是否为1
 - 4 对s执行wait操作
 - ⑤ 对s执行signal操作