



操作系统

第6章输入/输出系统

朱小军,教授 https://xzhu.info 南京航空航天大学 计算机科学与技术学院 2025年春

回忆冯诺依曼计算机五大部件(与前面章节的对应关系?)

输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法

I/O 设备的发展


Typewriter 打字机

●1880s开始流行




Teletype, TTY, 电传打字机

●按键-->信号-->电报网络--->信号-->打印机



Siemens t37h (1933) from Wikipedia

TTY作为计算机终端



Teletype Model 33 ASR teleprinter, with punched tape reader and punch, usable as a computer terminal. from Wikipedia

tty的后续发展

1950s model 28 by Teletype







1978 VT100 Video Terminal

2025

```
ls /dev/ttv*
ubuntu@VM-16-15-ubuntu:~$
/dev/tty
            /dev/tty26
                         /dev/tty44
                                       /dev/tty62
                                                        /dev/ttyS21
            /dev/tty27
                                                        /dev/ttyS22
/dev/tty0
                         /dev/tty45
                                      /dev/tty63
            /dev/tty28
                         /dev/tty46
                                       /dev/tty7
                                                        /dev/ttyS23
/dev/tty1
/dev/tty10
                                                        /dev/ttyS24
            /dev/tty29
                         /dev/tty47
                                      /dev/tty8
/dev/tty11
            /dev/tty3
                         /dev/tty48
                                      /dev/tty9
                                                        /dev/ttyS25
/dev/tty12
                         /dev/tty49
                                       /dev/ttyprintk
            /dev/tty30
                                                        /dev/ttyS26
/dev/tty13
            /dev/tty31
                         /dev/tty5
                                      /dev/ttyS0
                                                        /dev/ttyS27
                         /dev/tty50
                                      /dev/ttyS1
/dev/tty14
            /dev/tty32
                                                        /dev/ttyS28
                                       /dev/ttyS10
/dev/tty15
             /dev/tty33
                         /dev/tty51
                                                        /dev/ttyS29
/dev/tty16
             /dev/tty34
                         /dev/tty52
                                      /dev/ttyS11
                                                        /dev/ttyS3
```

https://www.yabage.me/2016/07/08/tty-under-the-hood/








现在: 屏幕、键盘、鼠标、语音、手势






将来?

IO设备与CPU、内存的连接



I/O 设备的典型构成

两部分



- ●硬件接口
 - >系统通过接口控制该设备
- ●内部实现
 - ▶实现设备的具体功能

读写控制器寄存器的两种方法

- ●特殊的指令,称为I/O 指令
 - ▶x86机器的 in 和 out 指令,如 out <port_num>

| I/O address range (hexadecimal) | device |
|---------------------------------|---------------------------|
| 000-00F | DMA controller |
| 020-021 | interrupt controller |
| 040–043 | timer |
| 200–20F | game controller |
| 2F8–2FF | serial port (secondary) |
| 320–32F | hard-disk controller |
| 378–37F | parallel port |
| 3D0-3DF | graphics controller |
| 3F0-3F7 | diskette-drive controller |
| 3F8-3FF | serial port (primary) |

部分1/0端口地址

- ●如何避免用户程序错误操作I/O设备?
 - ▶将I/O指令设置为特权指令,只能由内核执行


- ●特殊I/O指令在使用时有何缺点?
 - →只能使用汇编语言编写程序

法2: 内存映射I/O

- ●将部分内存地址分配给I/O设备(的寄存器)
- ●向这部分地址读写时做I/O操作
 - >不需要特殊的指令
 - ➤比如, movl %eax, [78EA63] 可能就是输出eax 的内容到I/O 设备
 - ▶可以用c语言编程,而不是汇编,比如将3写入一个设备控制器的寄存器中: *a=3
- ●如何避免用户程序错误操作I/O设备?
 - ▶将地址设置为用户程序不可访问(how?)
 - >一般的做法,地址映射到内核区

●如何避免内容被缓存?

- ▶现代计算机一般会缓存内存内容
- ▶若I/O设备控制器寄存器的内容被缓存。。。
 - ■比如: while (status==BUSY);
 - ■若在第一次测试时缓存status,则发生死循环。(为何缓存正常内存没关系?)



输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法

第一种方式:轮询

轮询

```
while(STATUS==BUSY); //轮询(polling)
write data to DATA register
write command to COMMAND register
while(STATUS==BUSY); //轮询(polling)
```


Registers Status Command Data

Micro-controller (CPU)
Memory (DRAM or SRAM or both)
Other Hardware-specific Chips

轮询方式的优劣


●优点:简单、有效;OS在启动时需要使用

●缺点: CPU被占用





图中数字1表示进程1,p表示polling

第二种方式: 中断




图中数字1、2分别表示进程1、进程2





中断控制器(Intel 8259A IRQ)



- ●设备可以从中断线路发出中断
- ●中断控制器选择一个中断输出
 - ➤CPU 可以屏蔽中断(内部有一个标志位)被特殊 指令所控制,cli

| vector number | description |
|---------------|--|
| 0 | divide error |
| 1 | debug exception |
| 2 | null interrupt |
| 3 | breakpoint |
| 4 | INTO-detected overflow |
| 5 | bound range exception |
| 6 | invalid opcode |
| 7 | device not available |
| 8 | double fault |
| 9 | coprocessor segment overrun (reserved) |
| 10 | invalid task state segment |
| 11 | segment not present |
| 12 | stack fault |
| 13 | general protection |
| 14 | page fault |
| 15 | (Intel reserved, do not use) |
| 16 | floating-point error |
| 17 | alignment check |
| 18 | machine check |
| 19–31 | (Intel reserved, do not use) |
| 32–255 | maskable interrupts |

英特尔奔腾处理器中断号(0-31不可被屏蔽)

中断协议

- ●OS 使用设备 时,
 - >set_up_controller();
 - >scheduler();
- ●设备控制器结束任务时发出中断
- ●OS 在收到中断信号后,
 - >unblock_user();
 - >return_from_interrupt();

中断协议的优劣

- ●中断一定优于轮询吗?
 - ➤如果I/O设备处理命令的速率较低,中断确实可节 省大量时间;
 - ▶但如果I/O可以迅速完成呢?
- 当系统启动、中断向量尚未初始化时,只能采用轮询

回顾:输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ■硬件接口(各种寄存器)、寄存器的编址方式(独立编址(特殊 IO指令)、统一编址(内存映射IO))
 - ▶IO设备的控制方式
 - ■轮询(不停查看状态) 轮询消耗CPU
 - ■中断(状态更新时发出中断信号) 中断方式依赖中断处理过程,计算机启动时无法使用中断
 - ■各有优劣


中断驱动的I/O以需要CPU深度参与

- ▶以字节(或字)为单位在内存和设备控制器的寄存器之间传输
- ▶中断频繁,让CPU处理有点浪费


第三种方式:

批量传输数据时采用:


DMA (direct memory access)



未采用DMA时,数据传输由CPU来完成



采用DMA后,数据传输由DMA来完成



DMA 控制器

- DMA方式需要借助DMA控制器,可以看做是
 - 一个特殊功能的CPU
- OS 使用 DMA 时,
 - >set_up_DMA_controller();
 - >scheduler();
- DMA 处理任务,结束时发出中断
- ●OS 在收到中断信号后,
 - >unblock_user();
 - >return_from_interrupt();


DMA的优劣

- DMA一定比中断好吗?
 - ▶当CPU较忙时,确实可以节省CPU时间
 - ▶当CPU较闲时,DMA的效率低于CPU(why?)
 - ▶当然,大多数时候,还是值得的

输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法

IO软件的层次结构



系统调用、库函数

缓冲区管理、分配与回收、假脱机

设置设备寄存器; 检查状态

发出操作指令、驱动设备工作


执行I/O操作

输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法


中断处理过程

Top half: 快速响应



Bottom half: 慢慢处理

中断处理过程




Bottom half: 慢慢处理

附:操作系统的中断处理过程

- ●x86 硬件自动执行(内核中找不到指令)
 - ▶保存esp和ss到CPU内部的寄存器中
 - ▶从一个任务段描述符中加载新值到ss和esp (由task register指示,此寄存器可通过ltr指令修改)
 - ▶push (原来的) ss only on privilege change
 - ▶push (原来的) esp only on privilege change
 - >push eflags, cs, eip
 - ▶push error code (部分中断)
 - ▶修改eflags (外部中断清IF)
 - ▶根据描述符修改 cs 和 eip

WITH PRIVILEGE TRANSITION



CPU处理中断时栈的变化(硬件自动完成)

pp159, 《Intel 80386 programmer's reference manual》

xv6操作系统中的中断处理过程


- ●软件部分
 - >vectors.S
 - ■对没push error code的中断push 0 (why?)
 - ■jmp alltraps
 - ➤alltraps //trapasm.S
 - ■保存其他寄存器值
 - **■**call trap(tf)
 - **■**trapret
 - ≻trap () //trap.c
 - ■对不同中断做不同处理

设备驱动程序

- ●对上提供服务
 - ➤实现设备独立性软件发出 的调用,比如open,read, write
 - ▶根据设备状态发出相应 IO指令

●对下响应需求

- ▶中断处理程序移交的处理任务(bottom half)
- ➤Linux中,中断处理程序是驱动程序的一部分



输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法


实例: xv6的时钟、键盘

时钟


- ●硬件时钟
- ●中断处理程序

```
case T IRQ0 + IRQ TIMER:
    if(cpuid() == 0){
      acquire(&tickslock);
      ticks++;
     wakeup(&ticks);
      release(&tickslock);
    lapiceoi();
    break;
if(myproc() && myproc()->killed && (tf->cs&3) == DPL_USER)
    exit();
if(myproc() && myproc()->state == RUNNING &&
     tf->trapno == T IRQ0+IRQ TIMER)
    yield();
if(myproc() && myproc()->killed && (tf->cs&3) == DPL_USER)
    exit();
```





输入输出设备terminal、console、shell



xv6的输入和输出

电缆

uart协议

- ●除了磁盘外,输入输出有两类
 - ➤ keyboard (输入)、cga (输出)
 - ➤uart (输入和输出)

Console(直连计算机,只有1个)

●shell在启动时,打开console 作为输入输出设备



Terminal (tty, 屏幕输出, 允许多个)



计算机

shell

(软件)

输入:键盘、uart

- ●硬件
 - > press和release时均会产生中断
 - ➤OS需要从控制器端口读取代码
- ●中断处理程序
- ●缓冲区

```
#define INPUT_BUF 128
struct {
   char buf[INPUT_BUF];
   uint r; // Read index
   uint w; // Write index
   uint e; // Edit index
} input;
```

```
void
kbdintr(void)
{
   consoleintr(kbdgetc);
}
```

```
void
uartintr(void)
{
   consoleintr(uartgetc);
}
```

```
kbdgetc (void)
                                                      consoleintr(int (*getc)(void))
                                                     ] {
 static uint shift;
                                                        int c;
 static uchar *charcode[4] = {
   normalmap, shiftmap, ctlmap, ctlmap
                                                        acquire (&input.lock);
 };
                                                        while ((c = getc()) >= 0) {
 uint st, data, c;
                                                          switch(c){
                                                          case C('P'): // Process listing.
 st = inb(KBSTATP);
                                                            procdump();
 if ((st & KBS DIB) == 0)
                                                            break;
   return -1;
                                                          case C('U'): // Kill line.
 data = inb(KBDATAP);
                                                            while (input.e != input.w &&
                                                                  input.buf[(input.e-1) % INPUT BUF] != '\n') {
 if (data == 0xE0) {
                                                              input.e--;
   shift |= E0ESC;
                                                              consputc (BACKSPACE) ;
   return 0;
 } else if(data & 0x80){
   // Key released
                                                            break;
   data = (shift & EOESC ? data : data & Ox7F);
                                                          case C('H'): case '\x7f': // Backspace
   shift &= ~ (shiftcode [data] | EOESC);
                                                            if (input.e != input.w) {
   return 0:
                                                              input.e--;
 } else if (shift & EOESC) {
                                                              consputc (BACKSPACE) ;
   // Last character was an EO escape; or with 0x80.
   data |= 0x80;
                                                            break:
   shift &= ~EOESC;
                                                          default:
 }
                                                            if(c != 0 && input.e-input.r < INPUT BUF) {
                                                              c = (c == '\r') ? '\n' : c;
 shift |= shiftcode[data];
                                                              input.buf[input.e++ % INPUT BUF] = c;
 shift ^= togglecode[data];
                                                              consputc(c);
 c = charcode[shift & (CTL | SHIFT)][data];
                                                              if(c == '\n' || c == C('D') || input.e == input.
 if (shift & CAPSLOCK) {
                                                                input.w = input.e;
   if('a' <= c && c <= 'z')
                                                                wakeup (&input.r);
     c += 'A' - 'a';
   else if ('A' <= c && c <= 'Z')
     c += 'a' - 'A';
                                                            break;
 return c;
```

void

输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法


设备独立软件

- ●在驱动程序之上,设置一层软件,称为与设备 无关的IO软件,或设备独立性软件
- ●统一驱动程序的接口
 - >设备分类:字符设备、块设备、网络设备等
 - ➤ read, write, ioctl【所有设备均提供这些操作】
 - ▶输入输出重定向成为可能
- ●缓冲区管理
- ●假脱机(spooling)

缓冲区:为什么需要缓冲区?

● 考虑如下例子

- ▶用户程序需要从调制解调器读 取数据
- → 调制解调器收到一个字符后产生一个中断



```
用户程序
char c;
while(c=read()){
  deal_with(c);
}
```


```
char read(){
    IO_control();
    block( );
    return IO_read();
}
请写出中断处理程序
```

过于低效


用户区的缓冲区

- ●程序指定用户缓冲区
- ●中断服务程序将收到数据 放入缓冲区
- ●收到n个字符后唤醒进程

●缺点?



内核区建立缓冲区



内核中建立缓冲区,随后 复制到用户空间缓冲区

内核中建立双缓冲区


关于缓冲区

- ●单缓冲区、双缓冲区都有应用
- ●还有一种环形缓冲区
- ●输出也可以使用缓冲区

设备独立软件之 spooling


为了效率,从联机到脱机

- ●联机
 - ▶打孔纸带--->计算机--->打孔纸带
- ●脱机
 - ▶打孔纸带--->外围控制机-->磁带
 - ▶磁带-->计算机-->磁带
 - ▶磁带--->外围控制机--->打孔纸带



还是为了效率,从脱机到假脱机spooling

- ●假脱机 spooling: 用
 - 一道程序代替 外围控制机
 - ▶缓冲区
 - ■数据交给慢速 设备前,放入 磁盘缓冲
 - ≻队列
 - ■排队使用,像 是脱机一样



假脱机spooling

- Spooling技术,是做什么的,有什么优点?
 - ▶中文名:假脱机技术,Simultaneous Periphernal Operations Online,把一台IO设备虚拟成多台
 - ▶联机---(太慢)--->脱机
 - ■联机: 主机参与的IO
 - ■脱离主机:没有主机参与的情况下完成IO,利用外围控制机将数据IO进磁盘
 - ▶脱机--(多道程序设计)--->假脱机
 - ■假脱机:没有外围设备参与的脱机,用软件模拟外围控制机,实际上还是联机,但与开始的联机不同
 - >主要应用领域: 打印服务, 共享打印机

输入输出管理

- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法

用户层IO软件

- ●系统调用
 - ➤open, read, write, close, ioctl, 等
- ●库函数
 - **>**glibc
 - >fopen, fread, fwrite, fclose
 - ▶ 带了缓冲区,速度差异大,同时也引起一些问题

```
void main(){
  printf("a");
  fork();
  printf("b");
}
```



ubuntu@VM-16-15-ubuntu:~\$
ab

用户层IO软件


- ●系统调用
 - ➤open, read, write, close, ioctl, 等
- ●库函数
 - **>**glibc
 - >fopen, fread, fwrite, fclose
 - ▶ 带了缓冲区,速度差异大,同时也引起一些问题

```
void main(){
    write(1,"a",1);
    fork();
    write(1,"b\n",2);
}
ubuntu@VM-16-15-ubuntu:
    ab
    b
```

输入输出管理


- IO硬件
 - ➤IO硬件的发展、构成
 - ➤IO设备的控制方式
- IO软件
 - > 中断处理程序、驱动程序
 - ■xv6驱动程序案例
 - > 设备独立软件
 - ▶用户层IO软件
- 磁盘
 - ▶结构
 - > 磁盘调度方法

磁盘设备






"Monopole" writing element






CHS寻址方式 磁道:盘面:扇区



现代OS不使用CHS

- ●早期OS使用CHS寻址方式
 - ▶三维地址
- ●技术发展后,不同磁道的扇区 数不同
 - ➤临时解决方案: remapping
 - ▶地址位数确定后容量不易扩展



LBA寻址方式

- logical block address
- 寻址的基本单位是块(block)
- ●地址线性增长,0,1,2,3,。。。
- ●块的大小是扇区大小的整数倍。
 - ➤假如移动硬盘的大小是1TB,地址 28位,则每块至少需要多大?
- ●在OS看来,一块磁盘可以当成block类型的一维数组。(内存呢?)



磁盘(磁臂)调度算法

(回想以前一系列调度算法)

背景: 从磁盘上读写数据

- ●移动磁头到指定磁道上
 - ▶寻道时间
- ●等待磁盘,直到需要读写的扇区在磁头下面
 - ▶旋转延迟时间
- ●传输数据
 - >把数据从磁盘读出或写入
- ●前两者的耗时较长
- ●磁盘调度问题的目的是减少寻道时间
 - ▶更确切地说是磁臂调度问题

磁臂调度问题

- ●假设给定一组磁盘读写请求访问的磁道是
 - >55,58,39,18,90,160,150,38,18
 - ▶当前磁头处于100号磁道上
- ●问:应当如何满足这些访问磁盘的请求,使得
 - ➤磁臂的移动距离尽量短
 - >尽量公平(至少不发生饿死)

磁臂调度算法: 先来先服务FCFS

- ●公平、低效
- ●应用于前面的例子,则为
 - >55,58,39,18,90,160,150,38,18
- ●磁臂移动距离 (寻道长度)
 - ▶总距离: 45+3+19+21+72+70+10+112+20

回顾:输入输出管理

● IO硬件

- ➤ IO硬件的发展、构成(CPU和硬件的寄存器交互,特殊IO指令、 内存映射IO)
- ➤ IO设备的控制方式 (中断、轮询、DMA)

● IO软件

- → 中断处理程序、驱动程序 (硬件相关)
 - xv6驱动程序案例
- ➤ 设备独立软件(硬件无关、缓冲区、Spooling)
- ▶用户层IO软件

● 磁盘

- ➢ 结构 (盘面、磁道、扇区、CHS寻址方式,LBA寻址方式)
- ➤ 磁盘调度方法(磁盘的读取过程、磁臂移动距离、FCFS)

磁臂调度算法:最短寻道时间优先SSTF

- ●服务距离当前磁头最近的请求
- ●高效、不公平(磁臂易停留在中间区域)
- ●应用于前面的例子,为 90,58,55,39,38,18,150,160,184
- ●磁臂移动距离
 - ▶总距离: 10+32+3+16+1+20+132+10+24

磁臂调度算法:电梯调度算法SCAN

- ●算法介绍
 - ▶沿着某个方向移动,直到该方向没有请求,逆转 方向
 - ▶需要提前告知磁头移动方向
- ●应用于前面的例子
 - >55,58,39,18,90,160,150,38,18
- ●假设先向磁道增加的方向移动
 - **>**150,160,184,90,58, 55,39,38,18
- ●磁臂移动距离
 - ▶总距离: 50+10+24+94+32+3+16+1+20

磁臂调度算法:循环扫描算法CSCAN

- ●算法介绍
 - >只沿一个方向移动(没有逆转的操作)
 - ▶折中,降低最坏情况下的时延
- ●应用于前面的例子,假设向磁道增加的方向扫 描
 - **>**150,160, 184,18,38,39,55,58,90
- ●磁臂移动距离
 - ▶总距离: 50+10+24+166+20+1+16+3+32

磁臂调度算法

- 先来先服务(FCFS)
 - ▶公平、低效
- 最短寻道时间优先(SSTF)
 - ▶高效、不公平
- 电梯调度算法(SCAN)
 - ▶沿着某个方向移动,直到该方向没有请求,逆转
- ●循环扫描算法(CSCAN)
 - ▶只沿一个方向移动(没有逆转的操作)
 - ▶折中,降低最坏情况下的时延

输入输出系统总结(2025考研大纲)

- ●设备的基本概念
 - ▶设备的基本概念、IO接口、IO端口
- ●IO控制方式
 - ▶轮询方式、中断方式、DMA方式
- ●IO软件层次结构
 - ▶中断处理程序,驱动程序,设备独立软件,用 户层IO软件
- ●设备独立软件(缓冲区管理、假脱机)
- ●外存管理(磁盘结构,磁盘调度方法)