



#### 操作系统

#### 第5章 存储器管理


朱小军,教授 https://xzhu.info 南京航空航天大学 计算机科学与技术学院 2025年春

#### 存储器管理

- ●内存管理的需求
- ●物理内存分配方案
  - >连续分配存储管理
  - >分页存储管理
  - ▶分段存储管理
- ●虚拟存储器

在程序员、进程的眼中,内存长什么样?

#### 回忆:程序是怎么被执行的?



#### 回忆:程序是怎么被执行的?

Addr 232-1 Data1 Data<sub>0</sub> Inst237 Inst236 Inst5 Inst4 Inst3 Inst2 Inst1 Inst0

Addr 0

- 按IP寄存器中的地址取指令
- 解码
- 执行(可能使用寄存器)
- 将结果写入寄存器/内存
- IP = 下一条指令的地址
- 重复

#### "内存" 就是OS提供的内存抽象 前面的

max stack heap data text 0

#### 地址空间

- Logical Address Space
  - > the set of all possible addresses that the process can generate
- ●逻辑地址空间
  - ▶进程执行过程中,从CPU发出的地址的集合
  - >逻辑地址空间中的地址不一定是合法的
  - ▶下面这个程序会终止吗?

```
#include "stdio.h"
void main(){
    int *i,*heap;
    i=&i;
    heap=malloc(4);
    printf("%x %x\n",i,heap);
    while(1){
        if(*i>=0)
          i--;
        else
          i--;
        if((int)i%1000==0)
            printf("%x\n",i);
}
```

#### 问题出在哪?

● CPU发出去了一系列地址,其中一个地址不合法,触发了系统的保护机制(课程结束之后,你应当能够回答整个触发流程)

```
while(1){
    if(*i>=0)
    i--;
    else
    i--;
```

●再次强调:逻辑地址是CPU发出的地址

此外,操作系统提供的内存抽象,应当支 持"动态链接"

#### 回忆:编译与(静态)链接

```
int main() {
   int x = 10, y = 20;
    printf("Before swap: x = %d, y = %d n", x, y);
                                                     main.c
   swap(&x, &y);
   printf("After swap: x = %d, y = %d n", x, y);
   return 0;
                     void swap(int *a, int *b)
                     { int temp = *a;
                       *a = *b;
                                             swap.c
                        *b = temp;
```

gcc -m32 main.c swap.c -o swap

```
$ ./swap
Before swap: x = 10, y = 20
After swap: x = 20, y = 10
```

```
int main() {
                                                             void swap(int *a, int *b)
   int x = 10, y = 20;
                                                                  int temp = *a;
   printf("Before swap: x = %d, y = %d n", x, y);
                                                                  *a = *b;
   swap(&x, &y);
   printf("After swap: x = %d, y = %d n", x, y);
                                                                  *b = temp;
   return 0;
```




#### 编译 gcc -c



```
main.o
000000000 <main>:
        f3 Of 1e fb
                                 endbr32
   0:
        8d 4c 24 04
   4:
                                 lea
                                        0x4(%esp),%ecx
       83 e4 f0
  8:
                                 and
                                        $0xfffffff0,%esp
        ff 71 fc
   b:
                                 pushl
                                        -0x4(%ecx)
   e:
                                 push
                                        %ebp
  f:
       89 e5
                                        %esp,%ebp
                                 mov
 11:
                                 push
                                        %ebx
 12:
                                 push
                                        %ecx
       83 ec 10
                                       $0x10.%esp
                                 suh
```

```
00000000 <swap>:
                                 endbr32
        f3 Of le fb
   0:
   4:
                                         %ebp
                                 push
        89 e5
                                         %esp,%ebp
                                 mov
   7:
        83 ec 10
                                 sub
                                         $0x10,%esp
        e8 fc ff ff ff
                                 call
                                         b <swap+0xb>
   a:
   f:
        05 01 00 00 00
                                 add
                                         $0x1,%eax
  14:
        8b 45 08
                                         0x8(%ebp),%eax
                                 mov
  17:
        8b 00
                                         (%eax),%eax
                                 mov
```



#### 链接

gcc main.o swap.o -o swap

#### 前面的链接方式称为静态链接

- ●静态链接
  - ▶在程序运行前,将各目标模块及它们所需的库函数链接成一个完整的装配模块,以后不再拆开
  - >对相对地址进行修改; 变换外部调用符号
- ●如果库函数被很多进程采用呢?
  - ➤比如,很多程序都需要调用swap函数,链接进所 有程序浪费空间
  - ▶最常见的,glibc
  - >动态链接:将链接过程延迟到装入或者运行时

### 装入时动态链接(Load-time linking)

- ●编译共享库
  - ➤ gcc -m32 -fPIC -shared -o libswap.so
    swap.c
- ●编译可执行文件
  - ≽gcc -m32 -o main main.c -L. -lswap
    - ■链接器记录了动态依赖,可以查验 readelf -d main
- ●执行程序
  - ■export LD\_LIBRARY\_PATH=.:\$LD\_LIBRARY\_PATH
  - ➤ ./main
- ●加载main;加载libswap.so;重定位swap 函数;运行

#### 运行时动态链接(Run-time linking)

- ●编译共享库
  - > gcc -m32 -fPIC -shared -o libswap.so swap.c
- ●修改源文件-
- ●编译可执行文件
  - >gcc -m32 -o main main.c -ldl
- ●执行程序
  - ➤ ./main

```
#include <stdio.h>
#include <dlfcn.h>

int main() {
    int x = 10, y = 20;
    printf("Before swap: x = %d, y = %d\n", x, y);
    void *handle = dlopen("./libswap.so", RTLD_LAZY);
    void (*swap)(int*, int*) = dlsym(handle, "swap");
    swap(&x, &y);
    printf("After swap: x = %d, y = %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

●加载main;运行;dlopen加载libswap.so; dlsym解析符号地址;重定位swap函数

#### 两种动态链接

- ●装入时动态链接
  - ▶装入内存时链接
  - ▶可以实现对目标模块的共享
- ●运行时动态链接
  - >将目标模块的链接推迟到执行时
  - ▶相对于装入时动态链接,避免装入太多无用模块, 如游戏中动态加载地图、场景

# 但是,动态链接的目标模块,映射到虚拟地址空间的哪个区?

>data? text? heap? stack?

stack



shared library



heap

data

text

#### 静态链接与动态链接

- 动态链接相对于静态链接的优点?
  - ▶便于修改和更新
  - ▶便于共享
  - ▶可执行文件小
  - ▶节省内存
- ●OS怎么提供动态链接支持呢?

## OS可以通过哪些资源满足用户需求?

#### 物理地址空间



#### ●物理地址空间

▶物理内存的实际地址的集合

➤1G内存: 0x0~0x3FFF FFFF

▶4G内存: 0x0~0xFFFF FFFF

▶物理地址是MMU发出的地址(???后续会讲)

#### 物理硬件




·CPU只可访问物理内存 •物理内存不足可以借助磁盘



#### 内存管理的任务

● 给一块物理内存和磁盘,为多个进程提供内存 抽象(逻辑地址空间),让它们正常运行







#### 存储器管理

- ●内存管理的需求
- ●物理内存分配方案
  - >连续分配存储管理
  - >分页存储管理
  - ▶分段存储管理
- ●虚拟存储器

#### 物理内存分配

- ●预留部分内存给操作系统,其余分配给进程
- ●应当做到(内存保护)
  - ▶用户进程不可访问OS的内存
  - ➤分配给一个用户进程的内存不可被其他进程读取 和修改(除非向OS请求)
- ●留意以下问题
  - ▶如何记录哪些内存已/未被分配?(此信息存哪?)
    - ■新的请求如何分配内存? 进程消亡时如何收回内存?
  - ▶如何进行地址转换?
  - ▶能否支持动态链接?

#### 存储器管理


- ●内存管理的需求
- ●物理内存分配方案
  - ▶连续分配存储管理
  - ▶分页存储管理
  - ▶分段存储管理
- ●虚拟存储器

## 连续分配存储管理

#### 单一连续分配

- ●最简单的存储管理方式
  - ▶只能用于单用户、单任务的操作系统
- ●方法:
  - ▶将可分配内存全部分配给用户进程
  - >逻辑地址 = 物理地址
  - ➤如果没有保护机制,用户进程可修改OS内存,如 MS-DOS

### 单一连续分配下,逻辑地址即为物理地址







#### 单一连续分配的优缺点


- ●优点
  - ▶简单
  - ▶基本不需要硬件支持
- ●缺点
  - ▶单任务
  - >无法支持动态链接 (代际技术鸿沟)

#### 固定分区分配

- ●将内存划分为固定大小的区域(分多大?)
- ●每个区域装入一道程序
- ●分配与回收(how?)

分区号	大小 (KB)	起址 (K)	状态
1	12	20	己分配
2	32	32	己分配
3	64	64	未分配
4	128	128	己分配

## 固定分区下逻辑地址与物理地址的转换




#### 固定分区分配的优缺点

- ●优点
  - ▶简单、支持多道程序
  - > 开始支持内存保护
- ●缺点
  - ▶分区多大合适?
  - >无法支持动态链接 (代际技术鸿沟)

#### 可变分区分配


- ●分区大小可变
- ●Hole的形成与动态变化
  - ▶开始时内存是完整一块,一个hole
  - ▶请求内存-> 从hole中选出一个分配,更新hole
  - ▶释放 -> 更新hole



#### ●空闲内存分配算法

- ▶首次适应
- ▶循环首次适应
- ▶最佳适应
- ▶最坏适应(why?)
- ●碎片与紧凑 (compaction)
  - ▶运行一段时间后会产生碎片
  - ▶紧凑需要消耗一定时间
- ●思考: malloc的实现是否类似?

#### 可变分区下逻辑地址与物理地址的转换



"紧凑"操作时物理地址会发生改变, 怎么办?

### 连续分配存储管理总结

- ●单一连续分配
- ●固定分区分配
- ●可变分区分配
- ●优点
  - ▶简单、较少的硬件支持
- ●缺点
  - ▶碎片问题,紧凑带来的新问题
  - >无法支持动态链接(代际技术鸿沟)

为什么要连续分配?

可以离散地分配吗?


### 存储器管理

- ●内存管理的需求
- ●物理内存分配方案
  - >连续分配存储管理
  - ▶分页存储管理
  - ▶分段存储管理
- ●虚拟存储器


# 分页存储管理

### 页面与页框

- ●逻辑地址空间划分为多个页面 (page)
- ●物理地址空间划分为多个页框(page frame) ,或物理块
- ●页面大小与页框大小一致
- ●进程请求页面数应不超过系统剩余页框数
- ●页面大小设置
  - ▶常用大小: 4KB
  - ▶页内碎片







Only The Marie	
- And Communication of the Com	
HYP-PC400	
The second secon	
- And the contract of the cont	
— 캠핑 O Infineon S	
C2 SVV 51HL	
— Sum HYB25D512800BC — S 書	
LYDZENE MANAGE	
一 g 五 g Z V Z S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V S Z I V	
্যাল্কি © Infinen 😕	
<b>—</b>	
E Park Hyp Ma	
Same miniming 201 min	
The uversnsipennes is	
S No. 10 To 10	

### 物理内存管理

- ●假设物理内存512MB,页框大小为4KB;内 核占用128MB,如何管理剩余的空闲内存?
- ●用什么数据结构管理空闲页框?
  - ▶数组(特例,bitmap):存在什么地方?
  - ▶链表:存在什么地方?
- ●内部碎片问题

## 逻辑地址怎么转换为物理地址?

### 页表 (物理内存)


- ●记录页面和页框的对应关系
- ●每个进程都有一张页表(why?)
  - ▶可用页号作为数组下标(优点?缺点?)

	页框号	其他信息
0	3	读
1	2	读
2	5	读写
3	16	读写
4	8	读
• • •	• • •	


### xv6中的页表项

- mmu.h
- ●与课程联系:如何防止代码段 被修改?

```
// Page table/directory entry flags.
 #define PTE P
                         0x001
                                    Present
                                    Writeable
 #define PTE W
                         0x002
 #define PTE U
                         0x004
                                 // User
 #define PTE PWT
                         0x008
                                 // Write-Through
 #define PTE PCD
                                 // Cache-Disable
                         0x010
 #define PTE A
                         0x020
                                 // Accessed
 #define PTE D
                                 // Dirty
                         0x040
 #define PTE PS
                         0x080
                                 // Page Size
 #define PTE MBZ
                                 // Bits must be zero
                         0x180
 // Address in page table or page directory entry
 #define PTE ADDR(pte) ((uint)(pte) & ~0xFFF)
 #define PTE FLAGS(pte) ((uint)(pte) & 0xFFF)
#ifndef ASSEMBLER
 typedef uint pte t;
```




### 查页表






# 逻辑地址32位 位移量 页号 20 位

### 逻辑地址与物理地址的转换



### 逻辑地址与物理地址的转换

#### **MMU**



### 课程回顾:存储器管理


- ●内存管理的需求
- ●物理内存分配方案
  - > 连续分配存储管理
  - >分页存储管理(页面、页框、页表、地址转换)
  - ▶分段存储管理
- ●虚拟存储器

### 分页方法有两个缺点

- ▶太慢(页表放在内存中)访问内存两次
- ▶页表多大? 若1个页框装不下页表,会造成什么后果?

### 提高速度: 快表

- ●快表是硬件
  - ▶别名有"联想寄存器"associative memory
  - >TLB, Translation Look aside Buffer
- ●有了快表后,MMU的工作流程:



### 有了快表后的内存访问时间

- ●假设:
  - ▶查快表和查内存串行执行,即,快表不命中时, 才去查内存
  - 〉【实际系统中是并行执行的】
  - ▶ 【建议解题时注明TLB按串行还是并行执行】
- ●访存的平均时间是

命中率\*(快表+访存)+(1-命中率)\*(快表+访存+访存)

### 例题(2024期末考试题)

某机器采用分页存储管理,单级页表,假设一次TLB访问10ns,一次内存访问50ns,要求达到平均65ns的内存访问问时间,需要TLB命中率为多少?

```
设为x,则
x*(10+50)+(1-x)(10+50+50)=65【2分】,
求得x=0.9【1分】
```

### 页表需要多少个页框? (方法一)


- ●页表多大?
  - ▶页表项多少个? 2<sup>20</sup> (跟什么有关?页面数量、逻辑地址空间大小)
  - ➤每个页表项多大? >=20 bit (跟什么有关? 页框号 长度、物理地址空间大小)
  - ➤页表大小 >= 2<sup>20</sup>\*20/8 B= 2.5\*2<sup>20</sup> B
- ●至少需要多少页框?
  - ▶页框多大? 2<sup>12</sup>B
  - ▶最少需要多少页框? 2.5\*220/212=640
- ■【以上计算过程,需要理解,熟练掌握】

### 页表需要多少个页框? (方法二)

- ●一个页框最多可以容纳多少个页表项?
  - ▶页框多大? 4KB=2<sup>12</sup>B
  - ▶每个页表项多大? >=20 bit (跟什么有关?页框号 长度、物理地址空间大小)
  - ▶能装的页表项数 <= 212\*8/20 = 1638
- ●一个页表至少需要多少个页框?
  - →共有页表项数? 2<sup>20</sup> (跟什么有关?页面数量、逻辑 地址空间大小)
  - ▶至少需要多少页框? 2<sup>20</sup>/1638=640
- ■【以上计算过程,需要理解,熟练掌握】


### 一个页框装不下,会有什么问题?

- ●多个页框存储页表
- ●MMU无法进行地址转换!
  - ▶原本方法: 页表基址寄存器+(页号\*页表项大小)



### 一个页框装不下,会有什么问题?

- ●多个页框存储页表
- ●MMU无法进行地址转换!
  - ▶原本方法: 页表基址寄存器+(页号\*页表项大小)



### 例题(2024期末考试)

某x86机器采用分页存储管理,32位逻辑地址,物理内存为1GB,页面大小1KB,页表项大小为4B。如果使用单级页表,一个进程的页表最多需要多少个物理页框存储?如果将页表存储在不连续的页框中会有什么问题?

页表大小: 页表项数 2^32/2^10=2^22

页表大小 2^22\*4B


页框数 2^22\*4B/2^10B=2^14 或16384 【2分】

MMU无法正常翻译地址 【2分】


### 解决办法:


- 大页框,系统中有两类页框,一类比较 大,能装下页表
- 二级页表,组原上学习的"页目录"来 源于此


### 二级页表:增加页目录




### 二级页表:增加页目录








图中缺少一个寄存器,应该是什么,在哪?



### 二级页表的其他好处

- 节省内存(尤其地址空间中合法地址不多时)
  - ▶页目录项中指明对应页表是否存在

Page Directory Entry



页表、页目录表中的页框号均是物理地址, 而CPU产生的每个地址均是逻辑地址。页 目录的逻辑地址存在pcb的pgdir指针中。

#### 假设:

- ➤v2p(x)可以将逻辑地址转换为物理地址
- ▶p2v(x)可以将物理地址转换为逻辑地址
- ▶每个页表项、页目录项前20位为页框号
- ▶页目录的逻辑地址为 char \* pgdir

问:如果OS想将页面0对应的页框号修改为4,请问c语言代码怎么写?

#### 提示: 假如物理地址就是逻辑地址,怎么写?

- //pgdir[0]的前20位是页表地址
- >ptable=pgdir[0]&0xFF FF F0 00
- //ptable[0]的前20位设置为4
- >ptable[0]=(0x4<<12) | (ptable[0]&0x F FF)</pre>

### 哪些是物理地址,需要转换成逻辑地址?

#### 提示: 假如物理地址就是逻辑地址,怎么写?

- //pgdir[0]的前20位是页表地址
- >ptable=pgdir[0]&0xFF FF F0 00
- //ptable[0]的前20位设置为4
- >ptable[0]=(0x4<<12) | (ptable[0]&0x F FF)</pre>

#### 哪些是物理地址,需要转换成逻辑地址?

- //pgdir[0]的前20位是页表地址
- >ptable=pgdir[0]&0xFF FF F0 00
- >vtable=p2v(ptable)
- //ptable[0]的前20位设置为4
- $\rightarrow$  vtable[0]=(0x4<<12) | (vtable[0]&0x F FF)

### 页表大、耗内存? 反置页表

- ●虚地址空间大=>页面多=>页表项多=>页表大
- ●页表的"逆函数"
  - ▶反置页表以页框作为下标,内容包括 (进程号,页面号)
  - ▶物理内存少=>页框少=>反置页表项数少
- ●地址如何转换?

Inverted page tables are used for example on the PowerPC, the UltraSPARC and the IA-64 architecture. [1] Wikipedia

### 分页存储管理下的若干技术

- ●进程间的数据共享
  - ▶共享内存
  - ▶如何实现?

- ●进程间的代码共享
  - ▶fork()执行后父进程子进程代码一致

- ●支持动态链接
  - ▶节省代码


### 存储器管理

- ●内存管理的需求
- ●物理内存分配方案
  - >连续分配存储管理
  - >分页存储管理
  - ▶分段存储管理
- ●虚拟存储器

# 分段存储管理

### 分段存储管理

- Segmentation
  - ➤Intel 8086 处理器为了解决16位地址线寻址空间 太小的问题而引入
  - ▶基于兼容性考虑,一些现代的CPU支持分段
- ●存储管理方式从固定分区->动态分区->分 页存储管理,主要动力是提高内存利用率。
- ●分段存储管理方式则主要是为了满足用户(程 序员)的要求。



### 段表

#### ●分配方式:

▶每个段分配一个连续的分区,而进程中的各个段可以离散地放入内存中不同的分区中。

#### ●段表:

▶为能从物理内存中找出每个逻辑段所对应的位置, 系统为每个进程建立的一张段映射表。

#### ●作用:

▶段表常放在内存中,实现了逻辑段到物理内存区的映射。

### 若剩余物理内存小于进程所需内存

- >对换(总物理内存大于进程所需内存时)
- >虚存(任何情况都可以使用)

### 对换(swapping)

- ●磁盘(外存)上开辟一块空间,称为对换区, 当内存不足时,选择一些进程换出到磁盘
- ●对换区与普通磁盘文件的管理方式不同
  - >连续存储, 而普通磁盘文件可以离散存储
  - > Linux在安装时需要预留一块磁盘区域用作对换
- ●速度慢(相对于内存)
  - ➤假设磁盘读取速度为50M/s,则一个100M的进程 换进或换出时需要2秒
- "对换"特指将进程整体换到磁盘;现代操作系统使用的为"部分对换"

### 内存管理要求(2025考研大纲)

- ●内存管理的基本概念
  - ▶逻辑地址空间与物理地址空间,地址变换,内存 共享,内存保护,内存分配与回收
- ●连续分配管理方式
- ●页式管理
- ●段式管理
- ●段页式管理