# OpenStack Mitaka for Ubuntu 16.04 部署手册

参考网址: http://docs.openstack.org/mitaka/install-guide-ubuntu/

李越男(00383672) 云核心网 NFV 研究部 liyuenan@huawei.com 欢迎交流 OpenStack 相关问题

#### 一、系统配置

- 1、Partition disks 配置:
- 2、检查网络
- 3、更新软件包数据库

#### 二、基本环境配置

- 1、安装 SQL 数据库(MySQL/MariaDB)
- 2、安装消息队列服务(RabbitMQ)
- 3、安装 Memcached

### 三、身份服务配置(Identity Service - Keystone)

- 1、在 MariaDB(MySQL)中创建 Keystone 数据库
- 2、安装 Keystone
- 3、创建服务实体(Service Entity)和 API 路径(API Endpoints)
- 4、创建域(Domain)、计划(Project)、用户(User)、角色(Role)
- 5、验证 Keystone 组件配置
- 6、身份服务配置(Identity Service Keystone)总结

### 四、镜像服务配置(Image Service - Glance)

- 1、在 MariaDB 中创建 glance 数据库
- 2、创建 Glance 服务实体和 API 路径
- 3、安装和配置 Glance 服务组件
- 4、验证 Glance 服务组件配置
- 5、镜像服务配置(Image Service Glance)总结

### 五、计算服务配置(Compute Service - Nova)

- 1、在 MariaDB(MySQL)中创建数据库 nova api 和 nova
- 2、创建计算服务证书和 API 路径
- 3、安装配置 nova 组件
- 4、安装配置 nova-compute 组件
- 5、验证计算服务是否安装正确
- 6、计算服务配置(Compute Service Nova)总结

#### 六、网络服务配置(Networking Service - Neutron)

- 1、在 MariaDB(MySQL)中创建 neutron 数据库
- 2、创建网络服务证书和 API 路径
- 3、安装配置 neutron-server 服务组件
- 4、安装配置 Neutron 组件
- 5、配置网络服务代理
- 6、验证网络服务是否安装配置正确
- 7、网络服务配置(Networking Service Neutron)总结

### 七、创建虚拟网络

- 7.1 Provider Network
- 7.2 Self-Service Network
- 7.3、创建虚拟机模板
- 7.4、生成密钥对
- 7.5、添加安全组规则
- 7.6、制定虚拟机模板
- 7.7、启动实例: Provider 网络
- 7.8、启动实例: Self-Service 网络

# 一、系统配置

- 1、Partition disks 配置:
  - 1.1、单独设置分区/dev/sda1,大小 200MB,用于挂载/boot

选择手动配置-->选择硬盘-->创建新的分区表-->选择空闲空间-->新建分区-->设置大小 200MB-->选择主分区-->选择开始位置-->设置文件系统格式 Ext4-->设置挂载点/boot-->设置分区

1.2、设置 LVM, 方便扩展存储, 挂载/和 swap

配置逻辑卷 LVM-->将修改写入磁盘并配置 LVM-->新建卷组-->卷组名称:vg\_system-->按空格键选中剩余空闲空间/dev/sda-->将修改写入磁盘并配置 LVM-->新建逻辑卷-->选择卷组 vg\_system-->逻辑卷名:lv\_root-->设置逻辑卷大小:91GB-->新建逻辑卷-->选择卷组 vg\_system-->逻辑卷名:lv\_swap-->设置逻辑卷大小为剩余空间-->完成

1.3、分别对每一个逻辑卷进行配置

磁盘格式: lv root 选择 ext4, lv swap 选择 swap area

挂载点: lv root 选择"/"

最后选择完成分区并将更改写入磁盘,点击确定即可

2、检查网络

ping www.google.cn

若显示错误:ping: unknown host www.google.com,修改 resolv.conf 文件

vi /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

3、更新软件包数据库

apt-get update && apt-get dist-upgrade reboot

注: 重启之后需要重新修改 resolv.conf。

# 二、基本环境配置

- 1、安装 SQL 数据库(MySQL/MariaDB)
  - 1.1、安装 MariaDB 和 MySQL apt-get install mariadb-server python-mysqldb
  - 1.2、为 MySQL 的 root 用户设置密码 mysqladmin -u root password opnfv

注:本文中所有数据库的密码均设定为 opnfv。

1.3、创建文件 openstack.cnf,添加以下信息

vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/openstack.cnf

[mysqld]

bind-address = 192.168.34.88

default-storage-engine = innodb

innodb\_file\_per\_table

collation-server = utf8 general ci

character-set-server = utf8

注: bind-address 用于绑定 MySQL 服务监听地址到 Controller 节点的 Management Network 网口 IP,以便 Compute&Network 节点访问 MySQL 中的 OpenStack 配置信息。

1.4、重启 MySQL 数据库

service mysql restart

1.5、查看端口监听情况

netstat -ntlp | grep 3306

1.6、开启 MySQL 安全保护措施

mysql secure installation

注:测试环境对安全要求较低可忽略该步骤。

1.7、测试 root 用户能否在本机 localhost 正常登录

mysql -root -p mysql -h localhost -uroot -p

问题: ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'

解决方案:

sudo mysql -u root use mysql; update user set plugin=" where User='root'; flush privileges;

- 2、安装消息队列服务(RabbitMQ)
  - 2.1、安装 RabbitMQ

exit;

apt-get install rabbitmq-server

2.2、为 OpenStack 添加用户

rabbitmqctl add user openstack opnfv

注: opnfv 为本人设定的 openstack 用户的密码。

- 2.3、为 openstack 用户配置读、写访问权限 rabbitmqctl set\_permissions openstack ".\*" ".\*" ".\*"
- 3、安装 Memcached
  - 3.1、安装 Memcached

apt-get install memcached python-memcache

3.2、修改 memcached.conf,设置 Memcached 服务监听地址 vi /etc/memcached.conf,修改内容: -I 192.168.34.88

3.3、重启 Memcached 服务 service memcached restart

3.4、检查服务端口监听是否正常

netstat -natp

```
root@lyn:~# netstat -natp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                               Foreign Address
                                                                                     PID/Program name
                                                                        State
                                                                                     5670/beam.smp
           Θ
                   0 0.0.0.0:25672
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
tcp
           Θ
                   0 192.168.34.88:3306
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
                                                                                     4934/mysqld
tcp
           Θ
                   0 192.168.34.88:11211
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
                                                                                     6338/memcached
tcp
                                                                                     5621/epmd
tcp
           0
                   0 0.0.0.0:4369
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
           0
                   0 192.168.34.88:53
                                                                                     3198/named
tcp
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
           0
                   0 127.0.0.1:53
                                                                                     3198/named
tcp
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
           Θ
                                                                                     3196/sshd
                   0 0.0.0.0:22
                                               0.0.0.0:*
                                                                        LISTEN
tcp
           0
                   0 127.0.0.1:953
                                               0.0.0.0:*
                                                                                     3198/named
tcp
                                                                        LISTEN
                   0 127.0.0.1:41510
           0
                                                                        ESTABLISHED 5670/beam.smp
                                               127.0.0.1:4369
tcp
           0
                                                                        ESTABLISHED 5621/epmd
                   0 127.0.0.1:4369
                                               127.0.0.1:41510
tcp
           Θ
                   0 192.168.34.88:4369
                                               192.168.34.88:56027
                                                                        TIME_WAIT
tcp
           Θ
                 232 192.168.34.88:22
                                               172.16.10.16:61123
                                                                        ESTABLISHED 3329/sshd: opnfv [p
tcp
                                                                                     5670/beam.smp
           Θ
                   0 :::5672
                                                                        LISTEN
tcp6
           Θ
                                                                                     5621/epmd
tcp6
                   0 :::4369
                                                                        LISTEN
           Θ
                                                                                     3198/named
tcp6
                   0 :::53
                                                                        LISTEN
           Θ
tcp6
                                                                        LISTEN
                                                                                     3196/sshd
                                                                                     3198/named
```

# 三、身份服务配置 (Identity Service - Keystone )

- 1、在 MariaDB(MySQL)中创建 Keystone 数据库
  - 1.1、以 root 用户登录 MySQL

mysql -u root -p

1.2、创建数据库 keystone

CREATE DATABASE keystone;

1.3、授予数据库 keystone 权限

GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.\* TO 'keystone'@'192.168.34.88' IDENTIFIED BY 'opnfv'; GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.\* TO 'keystone'@'%' IDENTIFIED BY 'opnfv';

注: opnfv 为本人设定的密码;上述授权命令中,%则代表了所有的 host 都能远程访问该 mysql,但 MySQL 官方文档指出,%并不包括本地主机,因此需要对本地主机和%都进行授权。

1.4、生成临时管理身份认证令牌(ADMIN\_TOKEN)

openssl rand -hex 10

注:记住 ADMIN\_TOKEN: e8918f6cfd43dc85c412。

- 2、安装 Keystone
  - 2.1、关闭 keystone 服务

vi /etc/init/keystone.override,添加内容: manual

2.2、安装 keystone

apt-get install keystone

2.3、修改配置文件 keystone.conf

vi /etc/keystone/keystone.conf

[DEFAULT]

Admin token = e8918f6cfd43dc85c412

[database]

connection = mysql+pymysql://keystone:opnfv@192.168.34.88/keystone

[token]

Provider = fernet

注: Admin token = 中,e8918f6cfd43dc85c412 为临时管理身份证令牌,opnfv 为之前设定的 keystone 密码。

2.4、将配置信息写入到身份服务数据库 keystone

su -s /bin/sh -c "keystone-manage db\_sync" keystone

注: 若失败,尝试去掉 su-s。

2.5、初始化 Fernet keys

keystone-manage fernet\_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone

- 3、创建服务实体(Service Entity)和 API 路径(API Endpoints)
  - 3.1、向 openstack 命令传递认证令牌值和身份服务 URL

export OS TOKEN=e8918f6cfd43dc85c412

export OS\_URL=http://192.168.34.88:35357/v3

export OS\_IDENTITY\_API\_VERSION=3

注: export OS TOKEN=中 e8918f6cfd43dc85c412 为临时管理身份证令牌。

3.2、创建服务实体

openstack service create --name keystone --description "OpenStack Identity" identity

#### 问题:

The program 'openstack' can be found in the following packages:

- \* python-openstackclient
- \* python3-openstackclient

Try: apt install <selected package>

解决方案: apt-get install python-openstackclient, apt-get install python3-openstackclient问题:

The request you have made requires authentication. (HTTP 401) (Request-ID: req-c4c19fcb-5813-42f1-9479-2c6f35e732da)

解决方案:初始化 MySQL 和 Keystone, service mysql restart, service keystone restar注:身份服务管理着一个 OpenStack 的服务目录,通过服务目录确定其他服务是否可用。

#### 3.3、创建 API 路径

openstack endpoint create --region RegionOne identity public <a href="http://192.168.34.88:5000/v3">http://192.168.34.88:5000/v3</a> openstack endpoint create --region RegionOne identity internal <a href="http://192.168.34.88:5000/v3">http://192.168.34.88:5000/v3</a> openstack endpoint create --region RegionOne identity admin <a href="http://192.168.34.88:35357/v3">http://192.168.34.88:35357/v3</a>

```
oot@lyn:~# openstack endpoint create --region RegionOne identity public http://192.168.34.88:5000/v3
Field
              | Value
enabled
                True
                d85e72c4986b479aa2af898849201834
interface
                public
 region
                Region0ne
 region id
                Region0ne
                2de45937ab0345838c1ec5bd35b7ae1b
 service id
service_name |
                keystone
                identity
service_type |
               http://192.168.34.88:5000/v3
oot@lyn:~# openstack endpoint create --region RegionOne identity internal http://192.168.34.88:5000/v3
 Field
               Value
enabled
                True
                88e2319eda3549b6a066c9fb587130e9
 id
 interface
                internal
 region
                Region0ne
 region id
                Region0ne
                2de45937ab0345838c1ec5bd35b7ae1b
 service id
 service_name
                keystone
 service_type
                identity
               http://192.168.34.88:5000/v3
oot@lyn:~# openstack endpoint create --region RegionOne identity admin http://192.168.34.88:35357/v3
 Field
               Value
 enabled
                True
                065e262c47944ffe82bf91e51e2aee4f
 interface
                admin
 region
                Region0ne
 region id
                Region0ne
                2de45937ab0345838clec5bd35b7aelb
 service id
 service_name
                keystone
 service_type
                identity
                http://192.168.34.88:35357/v3
```

注: OpenStack 每个服务可使用三种 API 路径变体: admin,internal 和 public。默认情况,admin 类型的 API 路径可修改用户(user)和租户(tenant),而 internal 和 public 类型的 API 路径不允许该操作。

4、创建域(Domain)、计划(Project)、用户(User)、角色(Role)

### 4.1、创建默认域

openstack domain create --description "Default Domain" default

4.2、创建管理计划、管理用户、管理角色:admin project、admin user、admin role openstack project create --domain default --description "Admin Project" admin openstack user create --domain default --password-prompt admin openstack role create admin

```
oot@lyn:~# openstack project create --domain default --description "Admin Project" admin
 Field
             | Value
 description | Admin Project
             | db32fe3468364424873d344aea70654b
 domain id
 enabled
 id
              6c8939f0da0a4058832bd78b1271acca
 is domain
             | False
             admin
 name
             db32fe3468364424873d344aea70654b
 parent id
oot@lyn:~# openstack user create --domain default --password-prompt admin
Jser Password:
Repeat User Password:
The passwords entered were not the same
User Password:
Repeat User Password:
 Field
         I Value
 domain id | db32fe3468364424873d344aea70654b
 enabled
             3e9b545f47884d1785e86d25e7239739
 id
           admin
 name
root@lyn:~# openstack role create admin
           Value
 Field
 domain id | None
             f35788a9570d403e83f19603a399120b
 id
```

注:添加 admin 用户时需设置密码,本人设置密码为 admin。

- 4.3、将 admin 角色授予 admin 计划和 admin 用户 openstack role add --project admin --user admin admin
- 4.4、创建服务计划 openstack project create --domain default --description "Service Project" service

### 4.5、创建示例计划、示例用户、普通用户角色

openstack project create --domain default --description "Demo Project" demo openstack user create --domain default --password-prompt demo openstack role create user

```
oot@lyn:~# openstack project create --domain default --description "Demo Project" demo
 Field
             | Value
 description | Demo Project
             | db32fe3468364424873d344aea70654b
 domain id
 enabled
             02ccle3c889b4fb187ab45cclcdaf6b2
 id
 is domain
             I False
             demo
 name
 parent_id | db32fe3468364424873d344aea70654b
oot@lyn:~# openstack user create --domain default --password-prompt demo-
User Password:
Repeat User Password:
 Field | Value
 domain id | db32fe3468364424873d344aea70654b
 enabled
             c5877ef0d2f443e6beee36985f3f2b43
 id
           demo
 name
root@lyn:~# openstack role create user
 Field
            | Value
 domain id | None
             dd1f43debba94e49a875e1b189bfc5ae
 id
 name
```

注:添加 demo 用户时需设置密码,本人设置密码为 demo,常规任务(非管理任务)应该使用非特权计划和用户。

4.6、将普通用户角色授予示例计划和示例用户

openstack role add --project demo --user demo user

- 5、验证 Keystone 组件配置
  - 5.1、禁用临时身份认证令牌机制

vi /etc/keystone/keystone-paste.ini

[pipeline:public\_api]、[pipeline:admin\_api]、[pipeline:api\_v3]中处移除 admin\_token\_auth

5.2、取消环境变量 OS\_TOKEN 和 OS\_URL unset OS\_TOKEN OS\_URL

### 5.4、为 admin 用户申请一个身份认证令牌

openstack --os-auth-url http://192.168.34.88:35357/v3 --os-project-domain-name default --os-user-domain-name default --os-project-name admin --os-username admin token issue

问题: The request you have made requires authentication. (HTTP 401) (Request-ID: req-f18f0d9c-49a3-4ca8-927b-f41dadac71c4)

解决方案: 删除已创建的域、管理计划、管理用户、管理角色、服务计划、示例计划、示例用户、普通用户角色,重新创建。创建后解决此问题。后续分析发现,第一次创建出现401错误是由于未执行4.3步骤。

注:输入密码为之前创建的 admin 用户密码。

### 5.5、为 demo 用户申请一个身份认证令牌

openstack --os-auth-url http://192.168.34.88:5000/v3 --os-project-domain-name default --os-user-domain-name default --os-project-name demo --os-username demo token issue

### 5.6、为管理用户 admin 创建 OpenStack 客户端环境脚本

vi ~/.openstack/.admin-openrc

# Add environment variables for admin

export OS PROJECT DOMAIN NAME=default

export OS USER DOMAIN NAME=default

export OS PROJECT NAME=admin

export OS USERNAME=admin

export OS PASSWORD=admin

export OS AUTH URL=http://192.168.34.88:35357/v3

export OS\_AUTH\_TYPE=password

export OS\_IDENTITY\_API\_VERSION=3

export OS\_IMAGE\_API\_VERSION=2

注: export OS PASSWORD=admin 这一行中, admin 为 admin 用户密码

### 5.7、为示例用户 demo 创建 OpenStack 客户端环境脚本

vi ~/.openstack/.demo-openrc

# Add environment variables for demo

export OS\_PROJECT\_DOMAIN\_NAME=default

export OS\_USER\_DOMAIN\_NAME=default

export OS PROJECT NAME=demo

export OS USERNAME=demo

export OS PASSWORD=demo

export OS AUTH URL=http://192.168.34.88:5000/v3

export OS\_AUTH\_TYPE=password

export OS\_IDENTITY\_API\_VERSION=3

export OS\_IMAGE\_API\_VERSION=2

注: export OS PASSWORD=demo 这一行中,"demo"为 demo 用户密码

### 6、身份服务配置(Identity Service - Keystone)总结

50%的 ERROR 都可以使用以下四条命令解决

初始化 MySQL

service mysql restart

初始化 keystone

service keystone restar

将配置信息写入到身份服务数据库 keystone

/bin/sh -c "keystone-manage db\_sync" keystone

初始化 Fernet keys

keystone-manage fernet\_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone 绝大部分的 ERROR 都是由于误操作引起的,每一条指令在输入时请确保正确。 通过 netstat -natp 和查看 log 文件来定位错误,先找到问题再制定解决方案。

# 四、镜像服务配置 (Image Service - Glance )

- 1、在 MariaDB 中创建 glance 数据库
  - 1.1、以 root 用户登录 MySQL mysql -u root -p
  - 1.2、创建 glance 数据库 CREATE DATABASE glance;
  - 1.3、授予 glance 数据库适当权限

GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.\* TO 'glance'@'192.168.34.88' IDENTIFIED BY 'opnfv'; GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.\* TO 'glance'@'%' IDENTIFIED BY 'opnfv'; 注: opnfv 为本人设定的 glance 数据库密码。

- 2、创建 Glance 服务实体和 API 路径
  - 2.1、设置 OpenStack 中 admin 用户环境变量 source ~/.openstack/.admin-openrc
  - 2.2、在 OpenStack 中创建一个 glance 用户

openstack user create --domain default --password-prompt glance

注:输入用户 glance 的密码 opnfv。

- 2.3、将 admin 角色授予 glance 用户和 service 计划 openstack role add --project service --user glance admin
- 2.4、创建 glance 服务实体

openstack service create --name glance --description "OpenStack Image" image

2.5、创建镜像服务 API 路径

openstack endpoint create --region RegionOne image public http://192.168.34.88:9292 openstack endpoint create --region RegionOne image internal http://192.168.34.88:9292 openstack endpoint create --region RegionOne image admin http://192.168.34.88:9292

```
oot@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne image public http://192.168.34.88:9292
 Field
              I Value
 enabled
              f44b7d09773e4850bcf2f596894ca8c6
 id
 interface
            | public
| RegionOne
 region
 service name | glance
 service_type | image
              http://192.168.34.88:9292
 url
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne image internal http://192.168.34.88:9292
 Field
              | Value
 enabled | True
 id | c951627451654d2c83222a6465295738
interface | internal
region | RegionOne
region_id | RegionOne
service_id | 5973f32c3fee47439265d893c9e6d1bb
              c951627451654d2c83222a6465295738
 service_name | glance
 service_type | image
              http://192.168.34.88:9292
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne image admin http://192.168.34.88:9292
Field
              | Value
 service_name | glance
 service_type |
                image
 url
                http://192.168.34.88:9292
```

### 3、安装和配置 Glance 服务组件

### 3.1、安装 Glance

apt-get install glance

3.2、修改配置文件 glance-api.conf

```
vi /etc/glance/glance-api.conf
[database]
connection = mysql+pymysql://glance:opnfv@192.168.34.88/glance
```

```
[keystone authtoken]
auth uri = http://192.168.34.88:5000
auth url = http://192.168.34.88:35357
memcached servers = 192.168.34.88:11211
auth_type = password
project_domain_name = default
user_domain_name = default
project_name = service
username = glance
password = opnfv
```

```
[paste_deploy]
    flavor = keystone
    [glance_store]
    stores = file,http
    default store = file
    filesystem_store_datadir = /var/lib/glance/images/
    注: opnfv 均为数据库密码,注释掉[keystone authtoken]中其余内容,[keystone authtoken]中后面五行需要自
行添加。
3.3、修改配置文件 glance-registry.conf
    vi /etc/glance/glance-registry.conf
    [database]
    connection = mysql+pymysql://glance:opnfv@192.168.34.88/glance
    [keystone_authtoken]
    auth uri = http://192.168.34.88:5000
    auth url = http://192.168.34.88:35357
    memcached_servers = 192.168.34.88:11211
    auth type = password
    project domain name = default
    user_domain_name = default
    project_name = service
    username = glance
    password = opnfv
    [paste deploy]
    flavor = keystone
    注: opnfv 均为数据库密码,注释掉[keystone_authtoken]中其余内容,[keystone_authtoken]中后面五行需要自
行添加。
3.4、将配置信息写入 glance 数据库
    su -s /bin/sh -c "glance-manage db_sync" glance
    注: 若失败, 尝试去掉 su-s。
3.5、重启 Image Service
    service glance-registry restart
    service glance-api restart
```

- 4、验证 Glance 服务组件配置
  - 4.1、设置 OpenStack admin 用户环境变量 source ~/.openstack/.admin-openrc
    - 4.2、下载 CirrOS 系统镜像

wget http://download.cirros-cloud.net/0.3.4/cirros-0.3.4-x86 64-disk.img

注:此处采用 CirrOS 镜像测试,也可选择其他系统镜像

4.3、上传镜像

openstack image create "cirros" --file cirros-0.3.4-x86\_64-disk.img --disk-format qcow2 --container-format bare -public

```
oot@lyn:/# openstack image create "cirros" --file cirros-0.3.4-x86_64-disk.img
disk-format gcow2 --container-format bare --public
 Field
 checksum
                    eeleca47dc88f4879d8a229cc70a07c6
 container_format
                    bare
 created_at
                    2016-08-08T01:37:07Z
 disk format
                    acow2
 file
                    /v2/images/324e986e-27d5-48f7-a356-a53e902455ab/file
                    324e986e-27d5-48f7-a356-a53e902455ab
 id
 min disk
 min ram
                    Θ
                    cirros
 name
                    16f63cc27d534d778399e427b42474ef
 owner
                    False
 protected
                    /v2/schemas/image
 schema
 size
                    13287936
 status
                    active
 tags
                    2016-08-08T01:37:08Z
 updated at
 virtual_size
 visibility
                    public
```

### 4.4、验证镜像属性

openstack image list

5、镜像服务配置(Image Service - Glance)总结

在上传镜像时报错,但是始终无法解决。

错误:

HTTPInternalServerError (HTTP 500)

查看 glance-api.log 文件

raise exceptions. Discovery Failure ('Could not determine a suitable URL'

DiscoveryFailure: Could not determine a suitable URL for the plugin

尝试解决:

方案一、重新将配置信息写入 glance 数据库, 重启 Image Service。方案失败。

方案二、修改 glance-api.conf 文件,加入 notifier\_strategy = noop,再执行方案一步骤。方案失败。

方案三、修改 glance-api.conf 文件: swift\_store\_auth\_address = 192.168.34.88:5000/v2.0,默认使用 http 协议,再执行方案一步骤。方案失败。

方案四、修改 glance-api.conf 文件,在[glance\_store]中加入 filesystem\_store\_datadirs = /var/glance/store,再执行方案一步骤。方案失败。

方案五、删除 cirros-0.3.4-x86\_64-disk.img, 重新安装后再进行上传。方案失败。

最后在检查 glance-api.conf 文件过程中,发现[database]下的 auth\_uri 和 auth\_url 的 ip 地址配置输错了一位数字。 此次失误导致自己浪费了好几个小时的时间,最后还是在梁老师协助下解决。

# 五、计算服务配置 (Compute Service - Nova)

- 1、在 MariaDB(MySQL)中创建数据库 nova\_api 和 nova
  - 1.1、以 root 用户登录 MySQL

mysql -u root -p

1.2、创建 nova\_api 和 nova 数据库

CREATE DATABASE nova\_api; CREATE DATABASE nova;

1.3、授予 nova api 和 nova 数据库适当权限

GRANT ALL PRIVILEGES ON nova\_api.\* TO 'nova'@'192.168.34.88' IDENTIFIED BY 'opnfv'; GRANT ALL PRIVILEGES ON nova\_api.\* TO 'nova'@'%' IDENTIFIED BY 'opnfv'; GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.\* TO 'nova'@'192.168.34.88' IDENTIFIED BY 'opnfv'; GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.\* TO 'nova'@'%' IDENTIFIED BY 'opnfv';

注: opnfv 为本人设定的 nova 和 nova api 数据库密码。

- 2、创建计算服务证书和 API 路径
  - 2.1、设置 OpenStack admin 用户环境变量 source ~/.openstack/.admin-openrc
  - 2.2、在 OpenStack 中创建 nova 用户

openstack user create --domain default --password-prompt nova

注: 输入用户 nova 的密码 opnfv。

- 2.3、将 admin 角色授予 nova 用户 openstack role add --project service --user nova admin
- 2.4、创建 nova 服务实体

openstack service create --name nova --description "OpenStack Compute" compute

### 2.5、创建计算服务 API 路径

openstack endpoint create --region RegionOne compute public http://192.168.34.88:8774/v2.1/%\(tenant\_id\)s openstack endpoint create --region RegionOne compute internal http://192.168.34.88:8774/v2.1/%\(tenant\_id\)s openstack endpoint create --region RegionOne compute admin http://192.168.34.88:8774/v2.1/%\(tenant\_id\)s

```
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne compute public http://l
92.168.34.88:8774/v2.1/%\(tenant id\)s
  Field
                   | Value
 enabled | True

id | badab8e63265417e9dcbd8bb318d0f8a

interface | public

region | RegionOne

region_id | RegionOne

service_id | d3030778ea1d45b88fcf28df0dc87fc9
  service name | nova
  service_type | compute
                  http://192.168.34.88:8774/v2.1/%(tenant id)s
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne compute internal http:/
/192.168.34.88:8774/v2.1/%\(tenant id\)s
 Field
                   | Value
 enabled | True

id | f81b564e1a504546a0d6c80a3e206017

interface | internal

region | RegionOne

region_id | RegionOne

service_id | d3030778ea1d45b88fcf28df0dc87fc9
  service_name | nova
 service_type | compute
        | http://192.168.34.88:8774/v2.1/%(tenant id)s
  url
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne compute admin http://l9
2.168.34.88:8774/v2.1/%\(tenant_id\)s
 Field
               | Value
  enabled
                   | b552d51067cf45809a523997aa392355
  id
 interface | admin
region | RegionOne
region_id | RegionOne
service_id | d3030778eald45b88fcf28df0dc87fc9
  service_name | nova
  service_type | compute
 url | http://192.168.34.88:8774/v2.1/%(tenant_id)s
```

### 3、安装配置 nova 组件

3.1、安装 nova 组件

apt-get install nova-api nova-conductor nova-consoleauth nova-novncproxy nova-scheduler

3.2、修改配置文件 nova.conf

vi /etc/nova/nova.conf

在[DEFAULT]处只启用 compute 和 metadataAPIs:

[DEFAULT]

原: enabled apis=ec2,osapi compute,metadata

改: enabled\_apis = osapi\_compute,metadata

在[api\_database]和[database]处配置数据库访问连接:

[api\_database]

```
connection = mysgl+pymysgl://nova:opnfv@192.168.34.88/nova api
       [database]
       connection = mysql+pymysql://nova:opnfv@192.168.34.88/nova
   注: 若没有[api database]和[database]标记,则手动添加。
    在[DEFAULT]和[oslo messaging rabbit]处配置 RabbitMQ 消息队里访问:
       [DEFAULT]
       rpc backend = rabbit
       [oslo_messaging_rabbit]
       rabbit host = controller
       rabbit userid = openstack
       rabbit password = opnfv
    在[DEFAULT]和[keystone authtoken]处配置身份服务访问
       [DEFAULT]
       auth strategy = keystone
       [keystone authtoken]
       auth_uri = http://192.168.34.88:5000
       auth url = http://192.168.34.88:35357
       memcached_servers = 192.168.34.88:11211
       auth type = password
       project domain name = default
       user domain name = default
       project name = service
       username = nova
       password = opnfv
    在[DEFAULT]处配置 my ip 为 Controller 节点 Management Network 网口地址
       [DEFAULT]
       my_ip = 192.168.34.88
   注:由于本文为单节点配置,所以ip为本机ip。
    在[DEFAULT]处启用网络服务支持
       [DEFAULT]
       use neutron = True
       firewall driver = nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
   注:默认情况下,计算服务使用主机内部防火墙驱动,因此必须禁用 OpenStack 网络服务中的防火墙驱动。
   在[vnc]处,使用 Controller 节点 Management Network 网口地址配置 VNC 代理(VNC proxy)。
       [vnc]
       vncserver listen = $my ip
       vncserver proxyclient address = $my ip
    在[glance]处配置镜像服务 API 位置
       [glance]
       api servers = http://192.168.34.88:9292
    在[oslo concurrency]处配置 lock path
       [oslo concurrency]
       lock_path = /var/lib/nova/tmp
    由于安装包 BUG,需要在[DEFAULT]处移除 logdir
       [DEFAULT]
       删: logdir=/var/log/nova
3.3、将配置信息写入计算服务数据库 nova
   su -s /bin/sh -c "nova-manage api db sync" nova
   su -s /bin/sh -c "nova-manage db sync" nova
   注: 若失败,尝试去掉 su-s。
```

```
3.4、重启计算服务
        service nova-api restart
        service nova-consoleauth restart
        service nova-scheduler restart
        service nova-conductor restart
        service nova-novncproxy restart
4、安装配置 nova-compute 组件
    4.1、安装 nova-compute 组件
        apt-get install nova-compute
    4.2、修改配置文件 nova.conf
        vi /etc/nova/nova.conf
        在[DEFAULT]和[oslo messaging rabbit]处配置 RabbitMQ 消息队列访问
            [DEFAULT]
            rpc_backend = rabbit
            [oslo messaging rabbit]
            rabbit host = controller
            rabbit_userid = openstack
            rabbit password = opnfv
        在[DEFAULT]和[keystone authtoken]处配置身份服务访问
           [DEFAULT]
           auth strategy = keystone
            [keystone_authtoken]
            auth uri = http://192.168.34.88:5000
            auth_url = http://192.168.34.88:35357
            memcached_servers = 192.168.34.88:11211
            auth type = password
            project domain name = default
            user domain name = default
            project name = service
            username = nova
           password = opnfv
        注: 注释或删除[keystone authtoken]处其余内容。
        在[DEFAULT]处配置 my_ip 为 Compute 节点 Management Network 网口地址
            [DEFAULT]
            my_ip = 192.168.34.88
        注:由于本文为单节点配置,所以ip为本机ip。
        在[DEFAULT]处启用网络服务支持
            [DEFAULT]
            use neutron = True
            firewall_driver = nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
        在[vnc]处配置远程控制访问
           [vnc]
           enabled = True
           vncserver_listen = 0.0.0.0
           vncserver proxyclient address = $my ip
            novncproxy_base_url = http://192.168.34.88:6080/vnc_auto.html
        注: VNC 服务器端监听所有地址,VNC 代理客户端只监听 Compute 节点 Management Network 网口地址,base
    URL 设置 Compute 节点远程控制台浏览器访问地址(若浏览无法解析 controller,则需替换为相应 IP 地址)。
        在[glance]处配置镜像服务 API
            [glance]
            api_servers = http://192.168.34.88:9292
        在[oslo concurrency]处配置 lock path
```

[oslo\_concurrency]
lock\_path = /var/lib/nova/tmp
由于安装包 BUG,需要在[DEFAULT]处移除 logdir
[DEFAULT]
删: logdir=/var/log/nova

4.3、检测是否支持虚拟机硬件加速

egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

若返回结果大于等于1,则支持,无需做额外配置;

若返回结果 0,则不支持硬件加速,需要做以下额外配置:

修改配置文件 nova-compute.conf,使用 QEMU 代替 KVM

vi /etc/nova/nova-compute.conf

[libvirt]

virt type = qemu

4.4 重启计算服务

service nova-compute restart

- 5、验证计算服务是否安装正确
  - 5.1、设置 OpenStack admin 用户环境变量 source ~/.openstack/.admin-openrc
  - 5.2、打印服务组件列表,验证每个成功启动和注册的进程。

openstack compute service list

openstack compate se	I VICC 113t			
root@lyn:/var/log/nova#	openstack compute	service list		
Id   Binary	Host   Zone	Status   State	Updated At	
4   nova-conductor   6   nova-scheduler   7   nova-consoleauth   8   nova-compute	lýn   internal	enabled   up   enabled   up   enabled   up   enabled   up	2016-08-08T08:17:52.000000     2016-08-08T08:17:52.000000     2016-08-08T08:17:50.000000     None	

6、计算服务配置(Compute Service - Nova)总结

nova 配置过程中,由于官方文档两次都修改了 nova.conf 文件,而昨天同事在配置过程中,修改了 nova.conf 和 nova-compute.conf 文件,并且由于修改内容较多,所以在修改之前进行了备份。然而在/etc/nova 文件夹下的所有文件所属组和所属用户均为 nova,cp 之后所属组和所属用户就变为了 root。在后来删除原文件,使用备份文件时,没有将所属组和所属用户改过来,导致 nova-api 等文件无法正常重启。

# 六、网络服务配置 (Networking Service - Neutron )

- 1、在 MariaDB(MySQL)中创建 neutron 数据库
  - 1.1、以 root 用户登录 MySQL

mysql -u root -p

1.2、创建数据库 neutron

CREATE DATABASE neutron;

1.3、授予数据库 neutron 适当的权限

GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.\* TO 'neutron'@'192.168.34.88' IDENTIFIED BY 'opnfv'; GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.\* TO 'neutron'@'%' IDENTIFIED BY 'opnfv';

注: opnfv 为本人设定的 neutron 数据库密码。

- 2、创建网络服务证书和 API 路径
  - 2.1、设置 OpenStack admin 用户环境变量 source ~/.openstack/.admin-openrc
  - 2.2、在 OpenStack 中创建 neutron 用户 openstack user create --domain default --password-prompt neutron

### 注:输入用户 neutron 的密码 opnfv。

2.3、将 admin 角色授予 neutron 用户

openstack role add --project service --user neutron admin

2.4、创建 neutron 服务实体

openstack service create --name neutron --description "OpenStack Networking" network

### 2.5、创建网络服务 API 路径

openstack endpoint create --region RegionOne network public http://192.168.34.88:9696 openstack endpoint create --region RegionOne network internal http://192.168.34.88:9696 openstack endpoint create --region RegionOne network admin http://192.168.34.88:9696

```
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne network public http://l
92.168.34.88:9696
96
 Field
               | Value
 enabled
                bbbe732bc4d34cc5ad465a83111b0499
 id
 interface
                public
                Region0ne
 region
 region_id
               Region0ne
                e78128e1d16b4f599ea6fe88ed20783a
 service id
 service_name | neutron
 service type | network
 url
                http://192.168.34.88:9696
```

```
oot@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne network internal http:/
 192.168.34.88:9696
  Field
                Value
  enabled | True
              a3edcde5ede1430fa76240195cccc548
  id
 interface | internal region | RegionOne region_id | RegionOne service_id | e78128eld16b4f599ea6fe88ed20783a
  service name | neutron
  service_type | network
                http://192.168.34.88:9696
root@lyn:/# openstack endpoint create --region RegionOne network admin http://19
2.168.34.88:9696
  Field
                | Value
  enabled | True
                04b4be36489a4d6d851a2d3dca17b2df
  interface | admin
region | RegionOne
region_id | RegionOne
service_id | e78128e1d16b4f599ea6fe88ed20783a
  service_name | neutron
  service_type | network
                http://192.168.34.88:9696
   ------
3、安装配置 neutron-server 服务组件
```

- - 3.1、安装 neutron-server 组件

apt-get install neutron-server neutron-plugin-ml2

3.2、修改配置文件 neutron.conf

```
vi /etc/neutron/neutron.conf
```

在[database]处配置网络服务数据库 neutron 访问连接

[database]

# connection = sqlite:///var/lib/neutron/neutron.sqlite

connection = mysql+pymysql://neutron:opnfv@192.168.34.88/neutron

注: 先注释掉默认的 connection, opnfv 为本人设定的密码。

在[DEFAULT]处启用 Modular Layer 2 (ML2) plug-in、router service 和 overlapping IP addresses

[DEFAULT]

core\_plugin = ml2

service plugins = router

allow\_overlapping\_ips = True

在[DEFAULT]和[oslo messaging\_rabbit]处配置 RabbitMQ 消息队列访问

[DEFAULT]

rpc backend = rabbit

[oslo messaging rabbit]

rabbit\_host = 192.168.34.88

rabbit\_userid = openstack

rabbit password = opnfv

在[DEFAULT]和[keystone\_authtoken]处配置身份服务访问

[DEFAULT]

auth strategy = keystone

[keystone authtoken]

```
auth uri = http://192.168.34.88:5000
        auth_url = http://192.168.34.88:35357
        memcached servers = 192.168.34.88:11211
        auth type = password
        project_domain_name = default
        user domain name = default
        project name = service
        username = neutron
       password = opnfv
    注: 注释或删除[keystone_authtoken]处其他配置信息
    在[DEFAULT]和[nova]处配置网络来通知计算节点网络拓扑变化。
        [DEFAULT]
        notify_nova_on_port_status_changes = True
        notify nova on port data changes = True
        [nova]
       auth_url = http://192.168.34.88:35357
        auth type = password
        project_domain_name = default
        user_domain_name = default
        region name = RegionOne
        project name = service
        username = nova
        password = opnfv
3.3、修改配置文件 ml2 conf.ini
    vi /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini
    在[ml2]处启用 flat、VLAN、VXLAN 网络
        [ml2]
        type drivers = flat,vlan,vxlan
    注:在配置 ML2 插件后,移除 type_drivers 设置项的部分值,将导致数据库不一致。
    在[ml2]处启用 VXLAN self-service 网络
       [ml2]
       tenant_network_types = vxlan
    在[ml2]处启用 Linux bridge 和 layer-2 population 机制
        mechanism drivers = linuxbridge,l2population
    注: Linux Bridge Agent 只支持 VXLAN overlay networks
    在[ml2]处启用端口安全扩展驱动
        [ml2]
        extension_drivers = port_security
    在[ml2_type_flat]处配置运营商虚拟网络为 flat network
        [ml2 type flat]
        flat networks = provider
    在[ml2 type vxlan]处配置自服务网络中的 VXLAN 网络标识符范围
        [ml2 type vxlan]
       vni ranges = 1:1000
    在[securitygroup]处启用 ipset 来增强安全组规则的效率
        [securitygroup]
        enable_ipset = True
    注: ML2 plug-in 使用 Linux 网桥机制为 OpenStack 实例建立 layer-2 虚拟网络设施(桥接和交换)。
3.4、将配置信息写入 neutron 数据库
               /bin/sh
                        -C
                              "neutron-db-manage
                                                   --config-file
                                                                /etc/neutron/neutron.conf
    su
         -S
                                                                                          --config-file
/etc/neutron/plugins/ml2/ml2 conf.ini upgrade head" neutron
3.5、为计算服务配置网络访问服务
    vi /etc/nova/nova.conf
```

```
[neutron]
        url = http://192.168.34.88:9696
        auth url = http://192.168.34.88:35357
        auth type = password
        project_domain_name = default
        user domain name = default
        region_name = RegionOne
        project_name = service
        username = neutron
        password =opnfv
        service_metadata_proxy = True
        metadata proxy shared secret = opnfv
    注:在[neutron]处配置访问参数,启用元数据服务代理,配置元数据代理共享密钥
    3.6、重启计算服务 API 和网络服务
        service nova-api restart
        service neutron-server restart
4、安装配置 Neutron 组件
    4.1、安装网络服务组件
        apt-get install neutron-linuxbridge-agent neutron-l3-agent neutron-dhcp-agent neutron-metadata-agent
        apt-get install neutron-linuxbridge-agent
    4.2、配置公共服务组件
        vi /etc/neutron/neutron.conf
        在[database]处注释掉其他所有设置项,因为 Network 节点不需要直接访问数据库。
        在[DEFAULT]和[oslo_messaging_rabbit]处配置 RabbitMQ 消息队列访问
        [DEFAULT]
        rpc_backend = rabbit
        [oslo_messaging_rabbit]
        rabbit host = 192.168.34.88
        rabbit userid = openstack
        rabbit password = opnfv
        在[DEFAULT]和[keystone authtoken]处配置身份服务访问
        [DEFAULT]
        auth strategy = keystone
        [keystone_authtoken]
        auth_uri = http://192.168.34.88:5000
        auth url = http://192.168.34.88:35357
        memcached_servers = 192.168.34.88:11211
        auth_type = password
        project domain name = default
        user domain name = default
        project name = service
        username = neutron
        password = opnfv
        注: 注释或删除[keystone_authtoken]处其他配置信息
5、配置网络服务代理
    5.1、配置 Linux 网桥代理
        vi /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini
        在[linux bridge]处将虚拟网络映射到物理网络
            [linux bridge]
            physical_interface_mappings = provider:ens160
```

注: ens160 为 Network 节点 External Network 网络接口名称,可通过 ifconfig 查看。

[vxlan]

在[vxlan]处启用 VXLAN overlay networks,配置管理 Overlay 网络的物理网络 IP 地址,启用 layer-2 population

enable\_vxlan = True local\_ip = 192.168.34.88 l2 population = True

注: local ip 为 Network 节点 Management Network 网络接口 IP 地址,由于此为单节点配置,所以为本机 ip。

在[securitygroup]处启用安全组,并配置 Linux bridge iptables firewall driver

[securitygroup]

enable\_security\_group = True

 $firewall\_driver = neutron.agent.linux.iptables\_firewall.lptablesFirewallDriver$ 

注: Linux bridge agent 为实例建立了二层虚拟网络设施,而且可以管理安全组。

### 5.2、配置三层网络代理

vi /etc/neutron/I3\_agent.ini

在[DEFAULT]处配置 Linux 网桥接口驱动(Linux Bridge Interface Driver)和外网网桥。

[DEFAULT]

interface\_driver = neutron.agent.linux.interface.BridgeInterfaceDriver
external\_network\_bridge =

注: external\_network\_bridge 值故意空缺,这样可使多个外部网络共用一个代理。L3(Layer-3) Agent 位自服务网络提供了路由和 NAT 服务。

### 5.3、配置 DHCP 代理

vi /etc/neutron/dhcp agent.ini

在[DEFAULT]处配置 Linux bridge interface driver 和 Dnsmasq DHCP driver,启用独立的 metadata 使运营商网络实例可以访问虚拟网络元信息。

[DEFAULT]

interface\_driver = neutron.agent.linux.interface.BridgeInterfaceDriver
dhcp\_driver = neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq
enable isolated metadata = True

### 5.4、配置元数据代理

vi /etc/neutron/metadata agent.ini

在[DEFAULT]处配置元数据主机和共享密钥。

[DEFAULT]

nova\_metadata\_ip = 192.168.34.88

metadata\_proxy\_shared\_secret = opnfv

注: 元数据代理提供一些诸如证书之类的配置信息。

### 5.6、重启网络服务代理

service neutron-linuxbridge-agent restart

service neutron-dhcp-agent restart

service neutron-metadata-agent restart

service neutron-I3-agent restart

### 6、验证网络服务是否安装配置正确

6.1、在 Controller 节点上设置 OpenStack 管理用户 admin 的环境变量 source ~/.openstack/.admin-openrc

6.2、列出已加载的扩展包,验证成功启动的 neutron-server 进程

neutron ext-list

neutron agent-list

```
oot@lyn:/etc/neutron# neutron ext-list
 alias
                              name
 default-subnetpools
                              Default Subnetpools
 availability_zone
                               Availability Zone
 network_availability_zone
                              Network Availability Zone
                               Auto Allocated Topology Services
 auto-allocated-topology
 binding
                               Port Binding
 agent
                               agent
 subnet_allocation
                               Subnet Allocation
 dhcp_agent_scheduler
                              DHCP Agent Scheduler
                              Tag support
 external-net
                              Neutron external network
 net-mtu
                              Network MTU
 network-ip-availability
                              Network IP Availability
                              Quota management support
 quotas
                              Provider Network
 provider
 multi-provider
                              Multi Provider Network
 address-scope
                              Address scope
 timestamp core
                              Time Stamp Fields addition for core resources
                              Neutron Extra DHCP opts
 extra_dhcp_opt
 security-group
                              security-group
                              RBAC Policies
 rbac-policies
 standard-attr-description
                              standard-attr-description
                              Port Security
 port-security
                              Allowed Address Pairs
 allowed-address-pairs
root@lyn:/etc/neutron# neutron agent-list
```

# 7、网络服务配置(Networking Service - Neutron)总结

| agent\_type

DHCP agent

Linux bridge agent

Metadata agent

终于把最重要的四个组件都配置完成了,已经可以在 OpenStack 上起虚拟机了。基本上熟悉了 openstack 组件配置的原理以及流程。在 Neutron 配置过程中,每次重启服务都通过 status 来检查服务启动是否正常,如果重启失败,立刻定位错误。若不检查服务启动情况,等到最后验证的时候发现出错,再定位错误的工程量就会大很多。

nova

lyn

| host | availability\_zone | alive | admin\_state\_up | binary

True

neutron-dhcp-agent

neutron-linuxbridge-agent

neutron-metadata-agent

# 七、创建虚拟网络

- 7.1 Provider Network
  - 7.1.1、设置 OpenStack 中 admin 用户环境变量 source ~/. openstack/. admin-openrc
  - 7.1.2、创建网络 provider

851cc5a3-3569-4dcb-a461-31e787e05b2f

89102a79-2c79-4de3-a61c-ac2271a7fa1d

f336da84-5ff9-4a1b-a2a3-f6f955e43425

neutron net-create --shared --provider:physical\_network provider
--provider:network type flat provider

注: --shared 设置允许所有项目访问虚拟网络,--provider:physical\_network provider 和 --provider:network type flat 将扁平虚拟网络通过 Network 节点的 eth0 口连接到扁平物理网络。

```
oot@lyn:/# neutron net-create --shared --provider:physical_network provider
   --provider:network_type flat provider
Created a new network:
 Field
                            | Value
 admin_state_up
                              True
 availability_zone_hints
 availability_zones
                              2016-08-12T11:30:45
 created_at
 description
                              dbe758a8-2b49-4cb3-8d1c-3b4bfff7563a
 id
 ipv4 address scope
 ipv6_address_scope
                              1500
 mtu
                              provider
 name
 port_security_enabled
                              True
 provider:network type
                              flat
 provider:physical network
                              provider
 provider:segmentation id
 router:external
                              False
 shared
                              True
 status
                              ACTIVE
 subnets
 tags
                              16f63cc27d534d778399e427b42474ef
 tenant id
 updated at
                              2016-08-12T11:30:45
```

### 7.1.3、创建子网

neutron subnet-create --name provider --allocation-pool start=192.168.34.89,end=192.168.34.98 --dns-nameserver 8.8.8.8 --gateway 192.168.34.1 provider 192.168.34.0/24

注: 其中 start=192.168.34.89,end=192.168.34.98 是将分配给实例的子网的起始 IP 和结束 IP 地址(这个 IP 地址 范围不能包括任何已存在的活动 IP); dns-nameserver 8.8.8.8 是实际 DNS 服务器 IP(可查看 DNS 服务器配置文件 /etc/resolv.conf); gateway 192.168.34.1 是外部网络网关 IP。

```
root@lyn:/# neutron subnet-create --name provider --allocation-pool start=192.168.34.89,end=192.168.34.98 --dns-nam
eserver 8.8.8.8 --gateway 192.168.34.1 provider 192.168.34.0/24
Created a new subnet:
 Field
                    | Value
                     {"start": "192.168.34.89", "end": "192.168.34.98"}
 allocation pools |
                      192.168.34.0/24
 cidr
 created at
                      2016-08-12T06:52:34
 description
 dns_nameservers
                      8.8.8.8
 enable_dhcp
                      True
 gateway_ip
                      192.168.34.1
 host routes
                      4e32780c-8ba5-4d51-85f4-0d04408c7f00
 id
 ip_version
 ipv6 address mode
 ipv6_ra_mode
                      provider
 name
                      dbe758a8-2b49-4cb3-8d1c-3b4bfff7563a
 network_id
 subnetpool_id
 tenant id
                      16f63cc27d534d778399e427b42474ef
 updated at
                      2016-08-12T06:52:34
```

### 7.2 Self-Service Network

7.2.1、设置 OpenStack 中 demo 用户环境变量 source ~/.openstack/.demo-openrc

### 7.2.2、创建网络

#### neutron net-create selfservice

root@lyn:/# neutron net-cre Created a new network:	eate selfservice
Field	Value
admin_state_up   availability_zone_hints   availability_zones	True
created_at /   description	2016-08-12T07:05:07 
id   ipv4_address_scope   ipv6_address_scope	bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5dble   
mtu   name	1450   selfservice
port_security_enabled   router:external	True     False
shared   status	False     ACTIVE
subnets   tags	
tenant_id   updated at	20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14     2016-08-12T07:05:07
+	······

### 7.2.3、创建子网

neutron subnet-create --name selfservice --dns-nameserver 8.8.8.8 --gateway 172.168.34.1 selfservice 172.168.34.0/24

```
oot@lyn:~# neutron subnet-create --name selfservice --dns-nameserver 8.8.8.8 --gateway 172.168.34.1 selfservice 17-
2.168.34.0/24
Created a new subnet:
 Field
                    | Value
 allocation_pools | {"start": "172.168.34.2", "end": "172.168.34.254"}
                      172.168.34.0/24
 cidr
                      2016-08-15T02:53:38
  created at
  description
  dns_nameservers
                      8.8.8.8
  enable_dhcp
                      True
                      172.168.34.1
  gateway_ip
  host_routes
                      5a9dc544-8ab7-408b-b973-daac4a4d2681
  id
  ip_version
  ipv6 address mode
  ipv6_ra_mode
 name
                      selfservice
 network_id
                      bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5db1e
  subnetpool_id
  tenant_id
                      20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14
  updated at
                      2016-08-15T02:53:38
```

### 7.2.4、创建配置虚拟路由器

source ~/.openstack/.admin-openrc neutron net-update provider --router:external source ~/.openstack/.demo-openrc neutron router-create router neutron router-interface-add router selfservice neutron router-gateway-set router provider

注: Self-Service 网络通过虚拟路由器(如实现双向 NAT)连接到 Provider 网络。每个虚拟路由器包含至少一个连接到 Self-Service 网络的接口和一个位于 Provider 网络的网关。Provider 网络必须包含 router:external 设置项,以便 Self-Service 网络虚拟路由器可连接到外部网络,可以网络创建时或创建后添加(必须具有 admin 或其他特权用

#### 户权限)。

```
root@lyn:~# source ~/.openstack/.admin-openrc
root@lyn:~# neutron net-update provider --router:external
Updated network: provider
root@lyn:~# source ~/.openstack/.demo-openrc
root@lyn:~# neutron router-create router
Created a new router:
 Field
                            Value
  admin state up
                            True
  availability_zone_hints
  availability_zones
  description
  external_gateway_info
                            017a652c-3bef-4247-a2e5-04488bb264ee
  id
 name
                            router
  routes
                            ACTIVE
  status
 tenant id
                            20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14
root@lyn:~# neutron router-interface-add router selfservice
Added interface 6943dd2c-d04e-4a49-b036-86fdc763c282 to router router.
root@lyn:~# neutron router-gateway-set router provider
Set gateway for router router
```

### 7.2.5、验证配置是否正确

在 Network 节点上执行 ip netns,列出网络命名空间 ip netns

设置 admin 环境变量

source ~/.openstack/.admin-openrc

列出 router 路由器网络接口,查看连接 Provider 网络的网关 IP

neutron router-port-list router

```
root@lyn:/# ip netns
qrouter-d4f4092b-8cea-419f-97b3-8dbbb14dce73 (id: 2)
qdhcp-bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5dble (id: 1)
qdhcp-dbe758a8-2b49-4cb3-8dlc-3b4bfff7563a (id: 0)
root@lyn:/# neutron router-port-list router
```

tootetyn./# Heatron Touter-port-tist Tot			
id	name	mac_address	·
6e646706-21f3-46f6-850d-270ff2323c0a	i	fa:16:3e:74:7d:a4	{"subnet_id": "lclb34c5-2219-449b-bffe-cf53bd1f688e", "ip_address": "192.168.34.1"}

### 7.3、创建虚拟机模板

### 7.3.1、为 CirrOS 镜像创建用于测试的虚拟机类型模板 m1.nano

source ~/.openstack/.admin-openrc openstack flavor create --id 0 --vcpus 1 --ram 64 --disk 1 m1.nano

### 7.4、生成密钥对

### 7.4.1、设置普通用户 demo 的认证环境变量

source ~/.openstack/.demo-openrc

### 7.4.2、生成一个密钥对

ssh-keygen -q -N ""

openstack keypair create --public-key ~/.ssh/id\_rsa.pub demokey 注: 上面可以跳过 ssh-keygen 命令,直接使用已有的公钥。

### 7.4.3、验证密钥对

#### openstack keypair list

### 7.5、添加安全组规则

默认安全组规则适用于所有实例,并且包含防火墙规则,该防火墙规则拒绝远程访问实例。对于 Linux 镜像,建议至少允许 ICMP (ping)和 secure shell (SSH)。

### 7.5.1、添加规则允许 ICMP 协议

openstack security group rule create --proto icmp default

#### 7.5.2、添加规则允许 secure shell (SSH)访问

openstack security group rule create --proto tcp --dst-port 22 default

### 7.6、制定虚拟机模板

### 7.6.1、设置普通用户 demo 的认证环境变量

source ~/.openstack/.demo-openrc

### 7.6.2、列出可用虚拟机模板

虚拟机模板指定了处理器、内存、存储等虚拟资源的分配概况。 openstack flavor list

root@lyn:~/.ssh# openstack flavor list							
ID   Name	RAM	Disk	Ephemeral	VCPUs	Is Public		
0   ml.nano	64	1		_	True		
1	512     2048	1 20	_	_	True     True		
3   ml.medium	4096	40	0	_	True		
4   ml.large   5   ml.xlarge	8192     16384	80 160	0   0		True   True		
++	+		+	+	++		

### 7.6.3、列出可用镜像

openstack image list

root@lyn:~/.ssh# openstack image list		
	Status	
324e986e-27d5-48f7-a356-a53e902455ab		

### 7.6.4、列出可用网路

openstack network list

注: 若实例启动使用 Provider 网络 provider,或者使用 Self-Service 网络 selfservice,则必须使用 ID 代替名称来使用该网络名称。

root@lyn:~/.ssh# openstack network list		
i ID	Name	Subnets
dbe758a8-2b49-4cb3-8dlc-3b4bfff7563a   bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5dble		4e32780c-8ba5-4d51-85f4-0d04408c7f00     1c1b34c5-2219-449b-bffe-cf53bd1f688e

### 7.6.5、列出可用安全组

openstack security group list

root@lyn:~/.ssh# openstack security gro			
ID	Name	Description	Project
5b3b1870-e5b1-4f87-9d45-71339dd6edb7	default 	Default security group	20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14

# 7.7、启动实例: Provider 网络

### 7.7.1、在 Provider 网络中启动实例

openstack server create --flavor m1.tiny --image cirros \

- --nic net-id=dbe758a8-2b49-4cb3-8d1c-3b4bfff7563a --security-group default \
- --key-name mykey provider-instance

注: net-id=dbe758a8-2b49-4cb3-8d1c-3b4bfff7563a 为实际 Provider 网络 ID。

```
root@lyn:~/.ssh# openstack server create --flavor ml.tiny --image cirros \
    --nic net-id=dbe758a8-2b49-4cb3-8dlc-3b4bfff7563a --security-group default \
   --key-name mykey provider-instance
 Field
                                        Value
 OS-DCF:diskConfig
                                         MANUAL
 OS-EXT-AZ:availability_zone
 OS-EXT-STS:power_state
 OS-EXT-STS:task state
                                         scheduling
 OS-EXT-STS:vm state
                                         building
 OS-SRV-USG:launched at
                                         None
 OS-SRV-USG:terminated at
                                         None
 accessIPv4
 accessIPv6
 addresses
 adminPass
                                         KVs9Zew9jSey
 config drive
                                         2016-08-12T08:13:56Z
 created
 flavor
                                         ml.tiny (1)
 hostId
                                         da3424cb-f116-420c-815c-f1078460e0f9
 id
                                         cirros (324e986e-27d5-48f7-a356-a53e902455ab)
 image
 key_name
                                         mykey
                                         provider-instance
 name
 os-extended-volumes:volumes attached
                                         [I]
                                         0
 progress
 project id
                                         20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14
 properties
 security_groups
                                         [{u'name': u'default'}]
                                         BUILD
 status
 updated
                                         2016-08-12T08:13:57Z
                                         1556b06ec40c474fbd6b1b5a00d4d501
 user id
```

### 7.7.2、检查实例状态

openstack server list

root@lyn:~# openstack server list			
ID	•		Networks
98f7d61b-f700-44f8-bb22-lef484ab5b68	provider-instance	ACTIVE	provider=192.168.34.90

### 7.7.3、使用虚拟控制台访问实例

获取一个 Virtual Network Computing (VNC)会话 URL,通过 Web 浏览器访问该 URL。 openstack console url show provider-instance

```
root@lyn:~# openstack console url show provider-instance

+----+
| Field | Value
|-----+
| type | novnc |
| url | http://192.168.34.88:6080/vnc_auto.html?token=414add49-dea3-4b52-8043-f74c1174d8b6 |
+----+
```

验证 Provider 物理网络网关是否连通

ping -c 4 192.168.34.1

验证互联网是否连通

ping -c 4 openstack.org

#### 7.7.4、远程访问实例

验证能否从 Controller 节点或其他任何位于物理网络中的节点连通实例 ping -c 4 192.168.34.90

验证能否使用 ssh 从 Controller 节点或其他任何位于物理网络中的节点访问实例

#### ssh cirros@192.168.34.90

注: cirros@192.168.34.90 的初始密码为 cubswin:)

### 7.8、启动实例: Self-Service 网络

### 7.8.1、在 Self-Service 网络中启动实例

openstack server create --flavor m1.tiny --image cirros \

- --nic net-id=bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5db1e --security-group default \
- --key-name mykey selfservice-instance

注: net-id=bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5db1e 为实际 Provider 网络 ID。

```
root@lyn:~# openstack server create --flavor ml.tiny --image cirros \
> --nic net-id=bd665a8b-c04c-4a25-967c-fd3a06c5dble --security-group default \
 --key-name mykey selfservice-instance
| Field
                                       | Value
 OS-DCF:diskConfig
                                         MANUAL
 OS-EXT-AZ:availability zone
 OS-EXT-STS:power state
 OS-EXT-STS:task state
                                         scheduling
 OS-EXT-STS:vm state
                                         building
 OS-SRV-USG:launched at
                                         None
 OS-SRV-USG:terminated at
                                         None
 accessIPv4
 accessIPv6
 addresses
 adminPass
                                         MT46zWLvim2z
 config drive
 created
                                         2016-08-15T02:55:46Z
 flavor
                                         ml.tiny (1)
 hostId
 id
                                         85a5b4b6-2e76-4dd4-9a5b-3bc0ec751800
 image
                                         cirros (324e986e-27d5-48f7-a356-a53e902455ab)
                                         mykey
 key_name
                                         selfservice-instance
 os-extended-volumes:volumes attached
                                         progress
 project_id
                                         20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14
 properties
                                         [{u'name': u'default'}]
 security_groups
                                         BUILD
 status
 updated
                                         2016-08-15T02:55:46Z
                                         1556b06ec40c474fbd6b1b5a00d4d501
 user id
```

### 7.8.2、查看实例状态

openstack server list

root@lyn:~# openstack server list			
ID	Name	Status	Networks
85a5b4b6-2e76-4dd4-9a5b-3bc0ec751800   98f7d61b-f700-44f8-bb22-1ef484ab5b68			

### 7.8.3、在外部网络上创建一个 floating ip 地址

neutron floatingip-create provider

```
root@lyn:~# neutron floatingip-create provider
Created a new floatingip:
 Field
                        Value
 description
 dns_domain
 dns name
  fixed_ip_address
  floating_ip_address
                        192.168.34.95
  floating network id
                        dbe758a8-2b49-4cb3-8d1c-3b4bfff7563a
                        88068e95-a92f-4554-a175-508242381ecd
 id
 port id
 router id
                        DOWN
 status
  tenant id
                        20ac0d3691684ae3a2e435016d85bd14
```

### 7.8.4、将浮动 IP 地址与实例关联

nova floating-ip-associate selfservice-instance 192.168.34.95

### 7.8.5、使用虚拟控制台访问实例

获取一个 Virtual Network Computing (VNC)会话 URL,通过 Web 浏览器访问该 URL。 openstack console url show selfservice-instance

7.8.6、利用浏览器进入 http://192.168.34.88:6080/vnc\_auto.html?token=0cab6b01-7da8-48a3-9501-d702ed1aa35e

验证 Self-service 网络网关是否连通

ping -c 4 172.168.34.1

验证互联网是否连通

ping -c 4 openstack.org

### 7.8.7、远程访问实例

验证能否从 Controller 节点或其他任何位于物理网络中的节点连通实例 ping -c 4 192.168.34.95

验证能否使用 ssh 从 Controller 节点或其他任何位于物理网络中的节点访问实例

验证能省使用 ssh 从 Controller 节点或其他任何位于物埋网络甲的节点访问实例 ssh cirros@192.168.34.95

注: cirros@192.168.34.95 的初始密码为 cubswin:)