Binaire - cours

qkzk

Binaire

Différentes bases

Dans la vie courante on utilise la base 10.

En informatique on rencontre d'autres manières de représenter les nombres :

- binaire
- complément à 2
- octal
- hexadécimal etc.
- nombres à virgules flottantes

Quand on creuse, c'est encore plus complexe. Par exemple le langage Rust utilise 14 types différents pour représenter les nombres !

Pourquoi autant?

Définir plusieurs types permet d'économiser de l'espace mémoire :

- u8 est un type d'entiers positifs occupant 8 bits donc s'étant de 0 à $2^8 1 = 255$
- u64, la même chose mais de 0 à $2^{64} 1$.
- i8 cette fois on s'autorise des nombres négatifs, toujours sur 8 bits, de $-2^7 = -128$ à $2^7 1 = 127$.
- etc

Cette complexité supplémentaire offre une connaissance précise de la représentation en mémoire.

En Python, par contre, on se situe beaucoup plus haut : les entiers n'ont pas de limite de taille et peuvent être positifs ou négatifs. Il est impossible de savoir précisemment comment un entier sera représenté en mémoire sans entrer dans les détails du code.

Système de représentation par position

Qu'on utilise la base 10, 2, 8, 16 ou autre, on emploie toujours la numération par position.

Représentation par position : La position d'un chiffre définit la valeur associée à ce chiffre.

Numération par position

Exemple: En base 10:

$$345 = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 = 3 \times 10^{2} + 4 \times 10^{1} + 5 \times 10^{0}$$

Le 3 de 345 représente donc 300, le 4 représente 40 etc. On a pourtant 3 < 4...

En binaire, on a deux chiffres. Chaque chiffre est un bit (=**bi**nary digit).

$$0b1101 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13$$

Afin d'indiquer une représentation binaire on utilise 0b avant le nombre ou 2 après le nombre :

$$0b1101 = 1101_2 = 13$$

Les puissances de 2

Les puissances de 10 c'est facile : 1, 10, 100, 1000 etc. mais celles de 2 demandent un effort.

\overline{n}	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384

Conseil: retenez les par coeur en jouant à 2048.

Vocabulaire

- bit : symbole 0 ou 1. Ce sont les chiffres de la représentation binaire.
- octet :, en anglais byte, bloc de 8 bits. La mémoire de l'ordinateur n'est pas capable de lire 1 bit à la fois. Elle répond avec des blocs d'un ou de plusieurs octets.

Exemples:

- $2MB = 2 \text{ Mega bytes} = 2 \text{ Mega Octets} = 2 \times 10^6 \text{ octets} = 16 000 000 \text{ bits}.$
- $0b1101\ 1001 = 217$. Ce nombre a 8 bits et occupe un octet en mémoire.

Du binaire au décimal.

Pour convertir un entier donné en binaire on le lit depuis la droite et on fait la somme des puissances de 2 où se situent les 1.

$$0b10011 = 1 + 2 + 0 + 0 + 16 = 19.$$

Autre notation : $10011_2 = 19_{10}$

Autre exemple:

La représentation décimale de 0b101010 est

$$0 \times 2^{0} + 1 \times 2^{1} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{4} + 1 \times 2^{5}$$
$$= 2 + 8 + 32$$
$$= 42$$

Encore un:

$$0b1001\ 1011 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 155$$

Exercice 1

- Donnez les valeurs entières représentées par 0b0100, 0b10101, 0b101, 0b0101 et 0b00101.
- Trier par ordre croissant 0b11, 0b100, 0b111 et 0b1000.

Du décimal au binaire.

Deux algorithmes majeurs.

- Facile de tête : soustraire des puissances de 2.
- Facile à programmer : les divisions successives.

Figure 1: Binaire -> décimal

Décimal au binaire avec les puissances de 2.

Écrire 57 en base 2 (=donner sa représentation binaire).

• 32 < 57 < 64.

Donc on fait $57 = 32 + 25 = 2^5 + 25$. On a un chiffre 1 à la position 6.

• 16 < 25 < 32.

Donc on fait $25 = 16 + 9 = 2^4 + 9$. On a un chiffre 1 à la position 5.

• 8 < 9 < 16.

Donc on fait $9 = 8 + 1 = 2^3 + 1$. On a un chiffre 1 à la position 4.

• $1 = 2^0$.

On peut s'arrêter dès qu'on atteint une puissance de 2. On a un chiffre 1 à la position 1.

$$57 = 0b111001$$

$$57 = 32 + 16 + 8 + 1 = 0b111001$$

Autre exemple:

$$123 = 64 + 59 = 64 + 32 + 27$$
$$123 = 64 + 32 + 16 + 11$$
$$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 3$$
$$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = 0b1111011$$

Du décimal au binaire avec les divisions successives

La méthode précédente est très facile à mettre en oeuvre de tête. Elle est moins simple à programmer que la suivante.

Rappel: division euclidienne

Algorithme des divisions successives

- 1. On divise par 2 jusqu'à ce que le quotient soit 0
- 2. Les restes successifs sont les bits qu'on lit en montant de droite à gauche :

Remarque: Le diviseur est toujours 2 donc le reste est toujours 0 ou 1. Le reste est 0 si n pair et 1 si n est impair.

Exemple : 167 en binaire



Figure 2: 10 types of people




Figure 3: Division euclidienne





Figure 4: Division euclidienne exemple



 $167 = 0b1010\ 0111$

Exercice 2

Donner les représentations binaires de :

- 14
- 78
- 31
- 32

Binaire en Python

Python dérivant du langage C, les nombres en binaire sont notés Obxxxx

Python converti naturellement un entier d'une base b vers le décimal avec int(nombre, b)

La conversion vers le binaire se fait avec bin et renvoie une chaîne de caractères.

```
>>> 0b111011
59
>>> a = '0b11'
>>> int(a, 2)
3
>>> b = 10
>>> bin(b)
'0b1010'
```

Faites bien attention:

- 0b111011 est un int qu'on a écrit sous forme binaire et dont la valeur est 59.
- "Ob111011" est une str qu'on peut convertir en entier avec int.

Les nombres en mémoire

ATTENTION En mémoire, ce sont des entiers encodés en binaire.

Ainsi, pour réaliser l'opération 4+5 Python converti d'abord en binaire, additionne puis converti en décimal pour afficher 9.

Taille des nombres

Taille d'un nombre en binaire

Le nombre de bit d'un entier nous indique l'espace mémoire minimal qu'il faudra pour le stocker.

 $123 = 0b111 \ 1011$ il faut au moins 7 bits pour stocker ce nombre.

Les machines utilisent des blocs de taille 1 octet (=8 bits) et ce nombre entre dans un octet.

Taille et opérations

Si x occupe \mathbf{n} bits et y occupe \mathbf{p} bits alors :

- SOMME: x + y occupe au plus max(n, p) + 1 bits,
- **PRODUIT**: $x \times y$ occupe au plus n + p bits.

Nombre	x	y	x + y	$x \times y$
Nombre de bits	n	p	$\leq max(n,p) + 1$	$\leq n+p$

HP: Le logarithme binaire

En mathématique, la fonction ln pour logarithme népérien ou logarithme naturel est une fonction ayant d'importantes propriétés.

Rendue populaire par Napier, elle a permis de considérablement simplifier les calculs à la main.

Vous verrez en mathématiques qu'elle permet de transformer les produits en somme : $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$

Une de ses propriétés est de donner une mesure du nombre de chiffres d'un nombre dans une base :

Si t est la taille de x en base b alors

$$\frac{\ln(n)}{\ln(b)} \le t < 1 + \frac{\ln(n)}{\ln(b)}$$

Pour nous, cela se traduit ainsi:

En notant $\log_2(n) = \frac{\ln n}{\ln 2}$ et $\lceil x \rceil$ l'arrondi supérieur de x:

Le nombre de bits d'un entier n est $\lceil \log_2(x+1) \rceil$.

Octets

Un octet est un bloc de 8 bits. Il y a donc $2^8 = 256$ octets différents, de 0 à 255.

2⁸: deux (le nombre de symboles) à la puissance 8 (le nombre de "cases").

Par exemple, pour des nombres décimaux occupant 6 chiffres au plus, il y a 10⁶, un million, de valeurs.

Quelques valeurs remarquables parmi les 255:

- $0b0000\ 0000 = 0$, le plus petit octet
- $0b0000\ 0001 = 1$
- $0b0000\ 0010 = 2$
- 0b000000100 = 4
- $0b0000 \ 1000 = 8$

- $0b0001\ 0000 = 16$
- $0b0010\ 0000 = 32$
- $0b0100\ 0000 = 64$
- $0b1000\ 0000 = 128$
- $0b1111 \ 1111 = 255$, le plus grand octet.

Conclusion

La notation positionnelle en base 2, appelée notation binaire permet de représenter tous les entiers naturels avec les symboles 0 et 1 (appelés bits).

Un bloc de 8 bits est un octet, il y a 256 octets, de 0 à 255 ou de $0b0000\ 0000$ à $0b1111\ 1111$.

Pour convertir du binaire au décimal, on compte les bits présents de la droite vers la gauche et on double la puissance à chaque étape. 0b1011 = 1 + 2 + 0 + 8 = 11

Pour convertir du décimal au binaire on peut :

- de tête, soustraire des puissances de 2 : $55 = 32 + 16 + 8 + 1 = 0b11\ 1001$
- dans une machine, diviser successivement par 2 et remonter les restes, qui forment les bits.




Figure 5: divisions successives

 $167 = 0b1010\ 0111$

- Lorsqu'on ajoute 2 nombres en binaire, l'espace nécessaire à la somme est ≤ à la plus grande des deux taille augmentée de 1. (7 bits et 8 bits donnent 8 ou 9 bits)
- Lorsqu'on multiplie deux nombre, la taille du produit est la somme des tailles (7 bits fois 5 bits donnent 12 bits).

Python:

- accepte les entiers notés en binaire 0b111000 et 56 représentent le même nombre,
- du binaire au décimal int("0b111000", 2) -> 56 (on obtient un int),
- du décimal au binaire bin(56) -> "0b111000" (on obtient une str)