NSI - Première

Initiation assembleur

qkzk 2021/06/01

Initiation à l'assembleur

instructions machines

- Les instructions machines sont exécutées par l'unité de commande.
- Un programme est une suite d'instructions.

Le CPU est incapable d'exécuter directement des programmes écrits en Python (ou C, java etc.).

Les instructions exécutées au niveau du CPU sont donc codées en binaire.

Langage machine

Langage machine:

Ensemble des instructions exécutables par le microprocesseur

Les instructions machines sont propres à chaque processeur

Chaque processeur possède son propre jeu d'instruction!

Mais il existe de grandes familles (x86 PC, ARM téléphones etc.)

Précisions

Une instruction machine est une chaîne binaire composée principalement de 2 parties :

- le champ "code opération" qui indique au processeur le type de traitement à réaliser. Par exemple le code "00100110" donne l'ordre au CPU d'effectuer une multiplication.
- le champ "opérandes" indique la nature des données sur lesquelles l'opération désignée par le "code opération" doit être effectuée.

champ code opération champ opérandes

Figure 1: instruction machine

Familles Instruction machine

Trois grandes familles

- arithmétiques
- transfert de données
- rupture de séquence

Arithmétique

 Les instructions arithmétiques (addition, soustraction, multiplication...).

"additionne la valeur contenue dans le registre R1 et le nombre 789 et range le résultat dans le registre R0".

Transfert de données

• Les instructions de transfert de données

"prendre la valeur située à l'adresse mémoire 487 et la placer dans la registre R2"

Rupture de séquence

Séquence d'instruction

- Les instructions de rupture de séquence
 - les instructions machines sont situées en mémoire vive Au cours de l'exécution, le CPU passe d'une instruction à une autre
 - l'instruction n°1 située à l'adresse mémoire 343,
 - l'instruction n°2 située à l'adresse mémoire 344 etc.

Rupture de séquence

Rupture de séquence

Rupture de séquence (ou *saut, branchement*): interrompre l'ordre initial sous certaines conditions en passant à une instruction située une adresse mémoire donnée

Si la valeur contenue dans le registre R1 est >0,

alors la prochaine instruction à exécuter est l'adresse mémoire 4521 sinon, la prochaine instruction à exécuter est à l'adresse mémoire 355.

Programme en langage machine

Suite très très longue de "1" et de "0"!

Extrêmement difficile : on remplace les codes binaires par des symboles mnémoniques.

11100010100000100001000001111101 -> ADD R1,R2,\#125

Assembler:

Transformer ces codes mnémoniques en langage machine.

ADD R1,R2,\#125 —> 11100010100000100001100001111101

Encore aujourd'hui, programmer en assembleur est une activité courante.

Présentation d'un langage

assembleur par l'exemple

Déplacements

Mnemonique	Exemple	Description
Charger	LDR	Place la valeur stockée à l'adresse
	R1,78	mémoire 78 dans le registre R1
Stocker	STR	Place la valeur stockée dans le registre
	R3,125	R3 en mémoire vive à l'adresse 125
Déplacer	MOV R1,	Place 23 dans R0
	#23	

Opérations arithmétiques

Mnemonique	Exemple	Description	
Ajouter	ADD	Additionne 128 à la valeur du registre	
	R1,R0,#128R0, place dans R1		
Ajouter deux	ADD	Additionne R1 à R2, place dans R0	
registres	RO,R1,R2		
Soustraire	SUB	Soustrait 128 de R0, place dans R1	
	R1,R0,#128		
Soustraire	SUB	Soustrait R2 de R1, place dans R0	
deux registres	RO,R1,R2		

Rupture de séquence

Mnemonique	Exemple	Description
Arrêter la machine	HALT	Arrête l'exécution du programme
Saut incondi- tionnel	B 45	La prochaine instruction se situe en mémoire à l'adresse 45
Comparer	CMP RO, #23	Compare R0 et le nombre 23
		CMP doit précéder un branchement conditionnel
Saut "Égal"	BEQ 78	Si le dernier CMP est égal, saute à l'adresse 78
Saut "Différent"	BNE 78	Si le dernier CMP est différent, saute à l'adresse 78
Saut "Plus grand"	BGT 78	Si le dernier CMP est plus grand, saute à l'adresse 78

Exemple

Expliquez brièvement :

ADD RO, R1, #42

LDR R5,98

CMP R4, #18

BGT 77

STR R0,15

B 100

Exemple

Écrire les instructions en assembleur correspondant à :

- Additionne la valeur stockée dans le registre R0 et la valeur stockée dans le registre R1, le résultat est stocké dans le registre R5
- Place la valeur stockée à l'adresse mémoire 878 dans le registre R0
- Place le contenu du registre R0 en mémoire vive à l'adresse 124
- la prochaine instruction à exécuter se situe en mémoire vive à l'adresse 478
- Si la valeur stockée dans le registre R0 est égale 42 alors la prochaine instruction à exécuter se situe à l'adresse mémoire 85

Labels

Les instructions assembleur B, BEQ, BNE, BGT et BLT n'utilisent pas directement l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter, mais des "labels".

Un label correspond à une adresse en mémoire vive

```
CMP R4, #18
BGT monLabel
MOV R0,#14
HALT
monLabel:
MOV R0,#18
HALT
```

Python -> assembleur

```
x = 4
y = 8
if x == 10:
    y = 9
else:
    x = x+1
z = 6
```

Python -> assembleur

```
MOV RO, #4
                     else:
STR RO, 30
                         LDR RO, 30
MOV RO, #8
                         ADD RO, RO, #1
STR RO, 75
                         STR RO, 30
LDR RO, 30
                     endif:
CMP RO, #10
                         MOV RO, #6
                         STR RO, 23
BNE else
MOV RO, #9
                         HALT
STR RO, 75
B endif
```