[toc]

# 数据类型

C++ 内置了六种基本数据类型:

类型	关键字
布尔型	bool
字符型	char
整型	int
浮点型	float
双浮点型	double
 无类型	void

## 布尔类型

一个 bool 类型的变量取值只可能为两种: true 和 false。

一般情况下,一个 bool 类型变量占有 \$1\$ 字节 (一般情况下, \$1\$ 字节 =\$8\$ 位) 的空间。

## 字符型

char 类型的变量用于存放字符(实际上存储的仍然是整数,一般通过 ASCII 编码 实现字符与整数的——对应)。char 的位数一般为 \$8\$ 位。

一般情况下, char 的表示范围在 \$-128 \sim 127\$ 之间。

## 整型

int 类型的变量用于存储整数。

注意: int 类型的大小

在 C++ 标准中, 规定 int 的位数 至少 为 \$16\$ 位。

事实上在现在的绝大多数平台, int 的位数均为 \$32\$ 位。

对于 int 关键字,可以使用如下修饰关键字进行修饰:

#### 符号性:

• signed: 表示带符号整数 (默认);

• unsigned: 表示无符号整数。

#### 大小:

• short: 表示 **至少** \$16\$ 位整数;

• long: 表示 **至少** \$32\$ 位整数;

• long long: 表示 **至少** \$64\$ 位整数。

下表给出在 一般情况下,各整数类型的位宽和表示范围大小(少数平台上一些类型的表示范围可能与下表不同):

类型名	位宽	表示范围
short int	\$16\$	\$-2^{15}\sim 2^{15}-1\$
unsigned short int	\$16\$	\$0 \sim 2^{16}-1\$
int	\$32\$	\$-2^{31}\sim 2^{31}-1\$
unsigned int	\$32\$	\$0 \sim 2^{32}-1\$
long int	\$32\$	\$-2^{31}\sim 2^{31}-1\$
unsigned long int	\$32\$	\$0 \sim 2^{32}-1\$
long long int	\$64\$	\$-2^{63}\sim 2^{63}-1\$
unsigned long long int	\$64\$	\$0 \sim 2^{64}-1\$

注意: "等价的类型表述" 在不引发歧义的情况下,允许省略部分修饰关键字,或调整修饰关键字的顺序。这意味着同一类型会存在多种等价表述。

例如 `int`, `signed`, `int signed`, `signed int` 表示同一类型, 而 `unsigned long` 和 `unsigned long int` 表示同一类型。

## 单精度浮点型

float 类型为单精度浮点类型。一般为 \$32\$ 位。

其表示范围在 \$-3.4\times 10^{38}\$ 到 \$3.4\times 10^{38}\$ 之间。

因为 float 类型表示范围较小,且精度不高,实际应用中常使用 double 类型(双精度浮点型)表示浮点数。

#### 双精度浮点型

double 类型为双精度浮点型。一般为 \$64\$ 位。

其表示范围在 \$-1.7\times 10^{-308}\$ 到 \$1.7\times 10^{308}\$ 之间。

#### 无类型

void 类型为无类型,与上面几种类型不同的是,不能将一个变量声明为 void 类型。但是函数的返回值允许为 void 类型,表示该函数无返回值。

# 类型转换

在一些时候(比如某个函数接受 int 类型的参数,但传入了 double 类型的变量),我们需要将某种类型,转换成另外一种类型。

C++ 中类型的转换机制较为复杂,这里主要介绍对于基础数据类型的两种转换:数值提升和数值转换。

## 数值提升

数值提升过程中,值本身保持不变。

• char 类型和 short 类型在进行算术运算时会自动提升为 int 类型。类似地, unsigned short 类型在进行算术运算时会自动提升为 unsigned int 类型。

- 如果有必要(例如向一个接受 long long 类型参数的函数中传入 int 类型的变量),可以将位宽较小的整型变量提升为位宽较大的整型变量(注意符号性需保持不变,若符号性改变,则发生数值转换)。一个常见情况是:位宽较小的变量与位宽较大的变量进行算术运算时,会先将位宽较小的变量提升为位宽较大的变量。
- 位宽较小的浮点数可以提升为位宽较大的浮点数(例如 float 类型的变量和 double 类型的变量进行算术运算时,会将 float 类型变量提升为 double 类型变量),其值不变。
- bool 类型可以提升为整型, false 变为 \$0\$, 而 true 对应为 \$1\$。

## 数值转换

数值转换过程中,值可能会发生改变。

- 如果目标类型为位宽为 \$x\$ 的无符号整数类型,则转换结果可以认为是原值 \$\bmod 2^x\$ 后的结果。例如,将 short 类型的值 \$-1\$ (二进制表示为 \$1111\ 1111\ 1111\ 1111\$) 转换为 unsigned int 类型, 其值为 \$65535\$ (二进制表示为 \$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\$)。
- 如果目标类型为位宽为 \$x\$ 的带符号整数类型,则 **一般情况下**,转换结果可以认为是原值 \$\bmod 2^x\$ 后的结果。[^note1]例如将 unsinged int 类型的值 \$4\ 294\ 967\ 295\$ (二进制表示为 \$1111\ 111\ 111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 111\ 1111\ 11\ 111\ 111\ 111\ 111\ 1
- 位宽较大的浮点数转换为位宽较小的浮点数,会将该数舍入到目标类型下最接近的值。
- 浮点数转换为整数时,会舍弃浮点数的全部小数部分。
- 整数转换为浮点数时,会舍入到目标类型下最接近的值。
- 将其他类型转换为 bool 类型时,零值转换为 false,非零值转换为 true。

# 定义变量

简单地说[^note2], 定义一个变量, 需要包含类型说明符(指明变量的类型), 以及要定义的变量名。

例如,下面这几条语句都是变量定义语句。

```
int oi;
double wiki;
char org = 'c';
```

在目前我们所接触到的程序段中,定义在花括号包裹的地方的变量是局部变量,而定义在没有花括号包裹的地方的变量是全局变量。实际有例外,但是现在不必了解。

定义时没有初始化值的全局变量会被初始化为 0。而局部变量没有这种特性,需要手动赋初始值,否则可能引起难以发现的 bug。

# 变量作用域

作用域是变量可以发挥作用的代码块。

全局变量的作用域,自其定义之处开始[^note3],至文件结束位置为止。

局部变量的作用域,自其定义之处开始,至代码块结束位置为止。

由一对大括号括起来的若干语句构成一个代码块。

如果一个代码块的内嵌块中定义了相同变量名的变量,则内层块中将无法访问外层块中相同变量名的变量。

例如上面的代码中,输出的 \$g\$ 的值将是 10。因此为了防止出现意料之外的错误,请尽量避免局部变量与全局变量重名的情况。

## 常量

常量是固定值,在程序执行期间不会改变。

常量的值在定义后不能被修改。定义时加一个 const 关键字即可。

```
const int a = 2;
a = 3;
```

如果修改了常量的值,在编译环节就会报错: error: assignment of read-only variable 'a'。

## 参考资料与注释

[^note1]: 自 C++20 起生效。C++20 前结果是实现定义的。详见 整型转换 - cppreference。

[^note2]: 定义一个变量时,除了类型说明符之外,还可以包含其他说明符。详见 声明 - cppreference。

[^note3]: 更准确的说法是 声明点。