快速搭建RocketMQ集群

- 1、机器环境
- 2、创建用户
- 3、系统配置

免密登录

关闭防火墙

- 4、安装java
- 5、安装RocketMQ
- 6、配置RocketMQ集群
 - 1、配置第一组broker-a
- 7、启动RocketMQ
 - 1、先启动nameServer。
 - 2、再启动broker
 - 3、启动状态检查
 - 4、测试mqadmin管理工具

Topic相关:

集群相关

Broker相关

消息相关

消费者和消费者组相关

连接相关

其他

- 5、命令行快速验证
- 8、搭建管理控制台

Dleger高可用集群搭建

搭建方法

- 9、调整系统参数
 - 1、配置RocketMQ的JVM内存大小:
 - 2、RocketMQ的其他一些核心参数
 - 3、Linux内核参数定制

图灵: 楼兰 你的神秘技术宝藏

快速搭建RocketMQ集群

1、机器环境

准备三台虚拟机, root密码 root;IP地址:

- 1 192.168.232.128 worker1
- 2 192.168.232.129 worker2
- 3 192.168.232.130 worker3

这里特意不把每个机器的机器名定义得太过规范,比如master slave这样的,有助于更理解各项配置。

2、创建用户

useradd oper

3、系统配置

免密登录

切换oper用户,在worker1上生成key

ssh-kengen

然后分发给其他机器

- 1 ssh-copy-id worker1
- 2 ssh-copy-id worker2
- 3 ssh-copy-id worker3

这样就可以在worker1上直接ssh或者scp到另外的机器,不需要输密码了。

关闭防火墙

```
1 | systemctl stop firewalld.service
```

2 firewall-cmd --state

4、安装java

给oper创建/app目录

上传jdk的tar包

修改~/.bash_profile,配置环境变量。source生效。

1 export JAVA_HOME=/app/jdk1.8/

5、安装RocketMQ

上传tar包,直接解压。然后配置环境变量

1 export ROCKETMQ_HOME=/app/rocketmq/rocketmq-all-4.7.1-bin-release

RocketMQ在4.5版本之前都不支持master宕机后slave自动切换。在4.5版本后,增加了基于Dleger实现的主从切换。这里用的目前最新的4.7.1版本

6、配置RocketMQ集群

我们为了便于观察,这次搭建一个2主2从异步刷盘的集群,所以我们会使用conf/2m-2s-async下的配置文件,实际项目中,为了达到高可用,一般会使用dleger。预备设计的集群情况如下:

机器名	nemaeServer节点部署	broker节点部署
worker1	nameserver	
worker2	nameserver	broker-a, broker-b-s
worker3	nameserver	broker-b,broker-a-s

所以修改的配置文件是进入rocketmq的config目录下修改2m-2s-async的配置文件。--只需要配置broker.conf。

在rocketmg的config目录下可以看到rocketmg建议的各种配置方式:

- 2m-2s-async: 2主2从异步刷盘(吞吐量较大, 但是消息可能丢失),
- 2m-2s-sync:2主2从同步刷盘(吞吐量会下降,但是消息更安全),
- 2m-noslave:2主无从(单点故障),然后还可以直接配置broker.conf,进行单点环境配置。
- 而dleger就是用来实现主从切换的。集群中的节点会基于Raft协议随机选举出一个leader, 其他的就都是follower。通常正式环境都会采用这种方式来搭建集群。

我们这次采用2m-2s-async的方式搭建集群。

1、配置第一组broker-a

在worker2上先配置borker-a的master节点。先配置2m-2s-async/broker-a.properties

```
#所属集群名字,名字一样的节点就在同一个集群内
   brokerClusterName=rocketmq-cluster
 3
   #broker名字,名字一样的节点就是一组主从节点。
 4
   brokerName=broker-a
 5
   #brokerid,0就表示是Master,>0的都是表示 Slave
   brokerId=0
 7
   #nameServer地址,分号分割
   namesrvAddr=worker1:9876;worker2:9876;worker3:9876
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
 9
10
   defaultTopicQueueNums=4
   #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
11
12
   autoCreateTopicEnable=true
   #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
13
   autoCreateSubscriptionGroup=true
14
   #Broker 对外服务的监听端口
15
16
   listenPort=10911
17
   #删除文件时间点,默认凌晨 4点
   deleteWhen=04
18
19
   #文件保留时间,默认 48 小时
20
   fileReservedTime=120
21
   #commitLog每个文件的大小默认1G
22
   mapedFileSizeCommitLog=1073741824
23
   #ConsumeQueue每个文件默认存30W条,根据业务情况调整
   mapedFileSizeConsumeQueue=300000
24
25
   #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
   #redeleteHangedFileInterval=120000
26
27
   #检测物理文件磁盘空间
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
28
29
   #存储路径
30
   storePathRootDir=/app/rocketmq/store
31
   #commitLog 存储路径
32
   storePathCommitLog=/app/rocketmq/store/commitlog
33
   #消费队列存储路径存储路径
34
   storePathConsumeQueue=/app/rocketmq/store/consumequeue
35
   #消息索引存储路径
36
   storePathIndex=/app/rocketmq/store/index
37
   #checkpoint 文件存储路径
   storeCheckpoint=/app/rocketmq/store/checkpoint
38
   #abort 文件存储路径
```

```
40
   abortFile=/app/rocketmq/store/abort
41
   #限制的消息大小
42
   maxMessageSize=65536
43
   #flushCommitLogLeastPages=4
44
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
45
   #flushCommitLogThoroughInterval=10000
46
   #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
47
   #Broker 的角色
   #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
48
49
   #- SYNC_MASTER 同步双写Master
50
   #- SLAVE
51
   brokerRole=ASYNC_MASTER
52
   #刷盘方式
53 #- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
54
   #- SYNC_FLUSH 同步刷盘
   flushDiskType=ASYNC_FLUSH
55
56
   #checkTransactionMessageEnable=false
57
   #发消息线程池数量
58 #sendMessageThreadPoolNums=128
59 #拉消息线程池数量
60 #pullMessageThreadPoolNums=128
```

该节点对应的从节点在**worker3**上。修改2m-2s-async/broker-a-s.properties 只需要修改brokerId和brokerRole

```
#所属集群名字,名字一样的节点就在同一个集群内
   brokerClusterName=rocketmq-cluster
   #broker名字,名字一样的节点就是一组主从节点。
4
   brokerName=broker-a
5
   #brokerid,0就表示是Master,>0的都是表示 Slave
   brokerId=1
7
   #nameServer地址,分号分割
   namesrvAddr=worker1:9876;worker2:9876;worker3:9876
9
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
10
   defaultTopicQueueNums=4
   #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
11
   autoCreateTopicEnable=true
12
13
   #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
   autoCreateSubscriptionGroup=true
14
15
   #Broker 对外服务的监听端口
16
   listenPort=11011
   #删除文件时间点,默认凌晨 4点
17
18
   deleteWhen=04
19
   #文件保留时间,默认 48 小时
20
   fileReservedTime=120
21
   #commitLog每个文件的大小默认1G
22
   mapedFileSizeCommitLog=1073741824
23
   #ConsumeQueue每个文件默认存30w条,根据业务情况调整
24
   mapedFileSizeConsumeQueue=300000
   #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
25
26
   #redeleteHangedFileInterval=120000
27
   #检测物理文件磁盘空间
28
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
29
30
   storePathRootDir=/app/rocketmq/storeSlave
31
   #commitLog 存储路径
32
   storePathCommitLog=/app/rocketmq/storeSlave/commitlog
```

```
33 #消费队列存储路径存储路径
34
   storePathConsumeQueue=/app/rocketmq/storeSlave/consumequeue
35
   #消息索引存储路径
36 | storePathIndex=/app/rocketmq/storeSlave/index
37
   #checkpoint 文件存储路径
38
   storeCheckpoint=/app/rocketmq/storeSlave/checkpoint
39
   #abort 文件存储路径
   abortFile=/app/rocketmq/storeSlave/abort
40
41
   #限制的消息大小
42
   maxMessageSize=65536
43
   #flushCommitLogLeastPages=4
44
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
45
   #flushCommitLogThoroughInterval=10000
   #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
46
47
   #Broker 的角色
   #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
48
49
   #- SYNC_MASTER 同步双写Master
50
   #- SLAVE
51 brokerRole=SLAVE
52
   #剧盘方式
53 #- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
54
   #- SYNC_FLUSH 同步刷盘
55
   flushDiskType=ASYNC_FLUSH
56 #checkTransactionMessageEnable=false
57
   #发消息线程池数量
58 #sendMessageThreadPoolNums=128
59 #拉消息线程池数量
60 #pullMessageThreadPoolNums=128
```

2、配置第二组Broker-b

这一组broker的主节点在**worker3**上,所以需要配置worker3上的config/2m-2s-async/broker-b.properties

```
1 #所属集群名字,名字一样的节点就在同一个集群内
   brokerClusterName=rocketmq-cluster
   #broker名字,名字一样的节点就是一组主从节点。
   brokerName=broker-b
5
   #brokerid,0就表示是Master,>0的都是表示 Slave
   brokerId=0
   #nameServer地址,分号分割
7
   namesrvAddr=worker1:9876;worker2:9876;worker3:9876
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
9
10
   defaultTopicQueueNums=4
   #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
11
12
   autoCreateTopicEnable=true
   #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
13
14
   autoCreateSubscriptionGroup=true
15
   #Broker 对外服务的监听端口
16
   listenPort=10911
17
   #删除文件时间点,默认凌晨 4点
   deleteWhen=04
18
19
   #文件保留时间,默认 48 小时
20
   fileReservedTime=120
21
   #commitLog每个文件的大小默认1G
   mapedFileSizeCommitLog=1073741824
22
23
   #ConsumeQueue每个文件默认存30w条,根据业务情况调整
```

```
mapedFileSizeConsumeQueue=300000
24
25
   #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
26
   #redeleteHangedFileInterval=120000
27
   #检测物理文件磁盘空间
28
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
29
   #存储路径
30
   storePathRootDir=/app/rocketmq/store
31
   #commitLog 存储路径
   storePathCommitLog=/app/rocketmq/store/commitlog
32
33
   #消费队列存储路径存储路径
34
   storePathConsumeQueue=/app/rocketmq/store/consumequeue
35
   #消息索引存储路径
36
   storePathIndex=/app/rocketmq/store/index
   #checkpoint 文件存储路径
37
38
   storeCheckpoint=/app/rocketmq/store/checkpoint
39
   #abort 文件存储路径
40
   abortFile=/app/rocketmq/store/abort
41
   #限制的消息大小
42
   maxMessageSize=65536
43
   #flushCommitLogLeastPages=4
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
44
   #flushCommitLogThoroughInterval=10000
45
46
   #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
47
   #Broker 的角色
   #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
49
   #- SYNC_MASTER 同步双写Master
50
   #- SLAVE
51 brokerRole=ASYNC_MASTER
52 #刷盘方式
   #- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
54
   #- SYNC_FLUSH 同步刷盘
55
   flushDiskType=ASYNC_FLUSH
56
   #checkTransactionMessageEnable=false
57
   #发消息线程池数量
58
   #sendMessageThreadPoolNums=128
59
   #拉消息线程池数量
   #pullMessageThreadPoolNums=128
60
```

然后他对应的slave在worker2上,修改work2上的 conf/2m-2s-async/broker-b-s.properties

```
#所属集群名字,名字一样的节点就在同一个集群内
   brokerClusterName=rocketmg-cluster
   #broker名字,名字一样的节点就是一组主从节点。
   brokerName=broker-b
5
   #brokerid,0就表示是Master,>0的都是表示 Slave
6
   brokerId=1
7
   #nameServer地址,分号分割
   namesrvAddr=worker1:9876;worker2:9876;worker3:9876
9
   #在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数
10
   defaultTopicQueueNums=4
11
   #是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭
12
   autoCreateTopicEnable=true
13
   #是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭
14
   autoCreateSubscriptionGroup=true
15
   #Broker 对外服务的监听端口
16
   listenPort=11011
17
   #删除文件时间点,默认凌晨 4点
```

```
18 deletewhen=04
19
   #文件保留时间,默认 48 小时
20
   fileReservedTime=120
21 #commitLog每个文件的大小默认1G
   mapedFileSizeCommitLog=1073741824
23
   #ConsumeQueue每个文件默认存30w条,根据业务情况调整
24
   mapedFileSizeConsumeQueue=300000
25
   #destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
26 #redeleteHangedFileInterval=120000
27
   #检测物理文件磁盘空间
   diskMaxUsedSpaceRatio=88
28
29
   #存储路径
30
   storePathRootDir=/app/rocketmq/storeSlave
31 | #commitLog 存储路径
   storePathCommitLog=/app/rocketmq/storeSlave/commitlog
33
   #消费队列存储路径存储路径
34
   storePathConsumeQueue=/app/rocketmq/storeSlave/consumequeue
35
   #消息索引存储路径
36 storePathIndex=/app/rocketmq/storeSlave/index
   #checkpoint 文件存储路径
   storeCheckpoint=/app/rocketmq/storeSlave/checkpoint
38
39
   #abort 文件存储路径
40
   abortFile=/app/rocketmq/storeSlave/abort
41 #限制的消息大小
   maxMessageSize=65536
43
   #flushCommitLogLeastPages=4
44
   #flushConsumeQueueLeastPages=2
   #flushCommitLogThoroughInterval=10000
45
46 #flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
   #Broker 的角色
48
   #- ASYNC_MASTER 异步复制Master
49
   #- SYNC_MASTER 同步双写Master
50
   #- SLAVE
51 brokerRole=SLAVE
   #刷盘方式
53 #- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
54
   #- SYNC_FLUSH 同步刷盘
55 | flushDiskType=ASYNC_FLUSH
56  #checkTransactionMessageEnable=false
57
   #发消息线程池数量
58 #sendMessageThreadPoolNums=128
59 #拉消息线程池数量
60 #pullMessageThreadPoolNums=128
```

这样broker就配置完成了。

需要注意的配置项: 1、同一机器上两个实例的store目录不能相同,否则会报错 Lock failed,MQ already started

- 2、同一机器上两个实例的listenPort也不能相同。否则会报端口占用的错 nameserver不需要进行配置,直接启动就行。这也看出nameserver是无状态的。
- 3、其他的配置项参见《RcoketMQ全部配置表.pdf》

7、启动RocketMQ

启动就比较简单了,直接调用bin目录下的脚本就行。只是启动之前要注意看下他们的JVM内存配置,默认的配置都比较高。

1、先启动nameServer。

修改三个节点上的bin/runserver.sh,调整里面的jvm内存配置。找到下面这一行调整下内存

```
1    JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -server -Xms512m -Xmx512m -Xmn256m -
    XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=320m"
```

直接在三个节点上启动nameServer。

```
1 | nohup bin/mqadminsrv &
```

启动完成后,在nohup.out里看到这一条关键日志就是启动成功了。

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Using the DefNew young collector with the CMS collector is deprecated and will likely be removed in a future release Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: UseCMSCompactAtFullCollection is deprecated and will likely be removed in a future release.

The Name Server boot success. serializeType=JSON

使用jps指令可以看到一个NamesrvStartup进程。

这里也看到,RocketMQ在runserver.sh中是使用的CMS垃圾回收期,而在runbroker.sh中使用的是G1垃圾回收期。

2、再启动broker

启动broker是使用的mqbroker指令,只是注意启动broker时需要通过-c 指定对应的配置文件。

在worker2上启动broker-a的master节点和broker-b的slave节点

```
nohup ./mqbroker -c ../conf/2m-2s-async/broker-a.properties &
nohup ./mqbroker -c ../conf/2m-2s-async/broker-b-s.properties &
```

在work3上启动broker-b的master节点和broker-a的slave节点

```
nohup ./mqbroker -c ../conf/2m-2s-async/broker-b.properties &
nohup ./mqbroker -c ../conf/2m-2s-async/broker-a-s.properties &
```

启动slave时,如果遇到报错 Lock failed,MQ already started ,那是因为有多个实例共用了同一个storePath造成的,这时就需要调整store的路径。

3、启动状态检查

使用jps指令,能看到一个NameSrvStartup进程和两个BrokerStartup进程。 nohup.out中也有启动成功的日志。

对应的日志文件:

```
1 # 査看nameServer日志

2 tail -500f ~/logs/rocketmqlogs/namesrv.log

3 # 査看broker日志

4 tail -500f ~/logs/rocketmqlogs/broker.log
```

4、测试mqadmin管理工具

RocketMQ的源代码中并没有为我们提供类似于Nacos或者RabbitMQ那样的控制台,只提供了一个mqadmin指令来管理RocketMQ,命令在bin目录下。使用方式是 ./mqadmin {command} {args}

所有指令如下:

Topic相关:

名称	含义	命令选项	说明
		-b	Broker 地址,表示 topic 所在 Broker,只 支持单台Broker,地址 为ip:port
		-C	cluster 名称,表示 topic 所在集群(集群 可通过 clusterList 查 询)
		-h-	打印帮助
updateTopic	创建更新Topic配置	-n	NameServer服务地 址,格式 ip:port
		-р	指定新topic的读写权限 (W=2 R=4 WR=6)
		-r	可读队列数(默认为8)
		-W	可写队列数(默认为 8)
		-t	topic 名称(名称只能 使用字符 ^[a-zA-Z0- 9]+\$)
		-C	cluster 名称,表示删 除某集群下的某个 topic (集群 可通过 clusterList 查询)
deleteTopic	删除Topic	-h	打印帮助
delete lopic		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-t	topic 名称(名称只能 使用字符 ^[a-zA-Z0- 9]+\$)
topicList	查看 Topic 列表信息	-h	打印帮助

		-C	不配置-c只返回topic列表,增加-c返回clusterName, topic,consumerGroup信息,即topic的所属集群和订阅关系,没有参数
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-t	topic 名称
topicRoute	查看 Topic 路由信息	-h	打印帮助
topicitodic		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-t	topic 名称
topicStatus	查看 Topic 消息队列	-h	打印帮助
topicstates	offset	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-t	topic 名称
topicClusterList	查看 Topic 所在集群	-h	打印帮助
topicciustei List	列表	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
updateTopicPerm	更新 Topic 读写权限	-t	topic 名称
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-b	Broker 地址,表示 topic 所在 Broker,只 支持单台Broker,地址 为ip:port
		-p	指定新 topic 的读写权 限(W=2 R=4 WR=6)

		-C	cluster 名称,表示 topic 所在集群(集群 可通过 clusterList 查 询),-b优先,如果没 有-b,则对集群中所有 Broker执行命令
		-h	打印帮助
	从NameServer上创	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
updateOrderConf	建、删除、获取特定 命名空间的kv配置,	-t	topic, 键
	目前还未启用	-V	orderConf, 值
		-m	method,可选get、 put、delete
		-t	topic 名称
	以平均负载算法计算 消费者列表负载消息 队列的负载结果	-h	打印帮助
allocateMQ		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-i	ipList,用逗号分隔, 计算这些ip去负载Topic 的消息队列
		-h	打印帮助
statsAll	打印Topic订阅关 系、TPS、积累量、 24h读写总量等信息	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-a	是否只打印活跃topic
		-t	指定topic

集群相关

名称	含义	命令选项	说明
clusterList	查看集群信息,集 群、BrokerName、 Brokerld、TPS等信息	-m	打印更多信息 (增加打印 出如下信息 #InTotalYest, #OutTotalYest, #InTotalToday ,#OutTotalToday)
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-i	打印间隔,单位秒
	发送消息检测集群各 Broker RT。消息发往 \${BrokerName} Topic。	-a	amount,每次探测的 总数,RT = 总时间 / amount
		-S	消息大小,单位B
		-C	探测哪个集群
clusterRT		-р	是否打印格式化日志, 以 分割,默认不打印
		-h	打印帮助
		-m	所属机房,打印使用
		-i	发送间隔,单位秒
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port

Broker相关

名称	含义	命令选项	说明
		-b	Broker 地址,格式为 ip:port
		-с	cluster 名称
updateBrokerConfig	更新 Broker 配置文 件,会修改	-k	key 值
apaatebroker Cornig	Broker.conf	-V	value 值
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
	查看 Broker 统计信	-b	Broker 地址,地址为 ip:port
brokerStatus	息、运行状态(你 想要的信息几乎都	-h	打印帮助
	在里面)	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-b	Broker 地址,地址为 ip:port
	Broker中各个消费	-t	请求超时时间
hada Garana Sura	者的消费情况,按 Message Queue维 度返回Consume Offset,Broker Offset,Diff, TImestamp等信息	-1	diff阈值,超过阈值才 打印
brokerConsumeStats		-0	是否为顺序topic,一 般为false
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
Tat Due Lau Can Ga	## WD	-b	Broker 地址,地址为 ip:port
getBrokerConfig	获取Broker配置	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-b	Broker 地址,地址为 ip:port
wipeWritePerm	从NameServer上清 除 Broker写权限	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
cleanExpiredCQ	清理Broker上过期 的Consume Queue,如果手动	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port

	减少对列数可能产 生过期队列	-h	打印帮助
		-b	Broker 地址,地址为 ip:port
		-с	集群名称
	清理Broker上不使用的Topic,从内存中释放Topic的Consume Queue,如果手动删除Topic会产生不使用的Topic	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
cleanUnusedTopic		-h	打印帮助
		-b	Broker 地址,地址为 ip:port
		-с	集群名称
	向Broker发消息, 返回发送状态和RT	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
sendMsgStatus		-b	BrokerName,注意 不同于Broker地址
		-S	消息大小,单位B
		-C	发送次数

消息相关

名称	含义	命令选项	说明
queryMsgByld	根据offsetMsgld查询msg,如果 使用开源控制台,应使用 offsetMsgld,此命令还有其他参	-i	msgld
	数,具体作用请阅读 QueryMsgByldSubCommand。	-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-k	msgKey
		-t	Topic 名称
queryMsgByKey	根据消息 Key 查询消息	-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
queryMsgByOffset	根据 Offset 查询消息	-b	Broker 名称, (这 里需要注意 填写的 是 Broker 的名 称, 不是 Broker 的地址, Broker 名 称可以在 clusterList 查到)
		-i	query 队列 id
		-0	offset 值
		-t	topic 名称
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
queryMsgByUniqueKey	根据msgld查询,msgld不同于 offsetMsgld,区别详见常见运维	-h	打印帮助
	问题。-g,-d配合使用,查到消息后尝试让特定的消费者消费消息并返回消费结果	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-i	uniqe msg id
		-g	consumerGroup

		-d	clientId
		-t	topic名称
		-h	打印帮助
	检测向topic发消息的RT,功能类	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
checkMsgSendRT	似clusterRT	-t	topic名称
		-a	探测次数
		-S	消息大小
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
	华华 友迷白 可以担根可畏华	-t	topic名称
sendMessage	发送一条消息,可以根据配置发 往特定Message Queue,或普通	-р	body, 消息体
	发送。	-k	keys
		-C	tags
		-b	BrokerName
		-i	queueld
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-t	topic名称
	消费消息。可以根据offset、开	-b	BrokerName
consumeMessage	始&结束时间戳、消息队列消费 消息,配置不同执行不同消费逻	-0	从offset开始消费
consumetwessage	辑,详见	-i	queueld
	ConsumeMessageCommand。	-g	消费者分组
		-S	开始时间戳,格式 详见-h
		-d	结束时间戳
		-C	消费多少条消息
printMsg	从Broker消费消息并打印,可选	-h	打印帮助
	时间段	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port

		-t	topic名称
		-C	字符集,例如UTF- 8
		-S	subExpress,过滤 表达式
		-b	开始时间戳,格式 参见-h
		-e	结束时间戳
		-d	是否打印消息体
		-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-t	topic名称
		-i	queueld
		-a	BrokerName
	类似printMsg,但指定Message Queue	-C	字符集,例如UTF- 8
printMsgByQueue		-S	subExpress,过滤 表达式
		-b	开始时间戳,格式 参见-h
		-e	结束时间戳
		-р	是否打印消息
		-d	是否打印消息体
		-f	是否统计tag数量并 打印
resetOffsetByTime	按时间戳重置offset, Broker和	-h	打印帮助
	consumer都会重置	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-g	消费者分组
		-t	topic名称
		-S	重置为此时间戳对 应的offset

	-f	是否强制重置,如 果false,只支持回 溯offset,如果 true,不管时间戳 对应offset与 consumeOffset关 系
	-C	是否重置c++客户 端offset

消费者和消费者组相关

	含义	命令选 项	说明
		-g	消费者所属组名
	查看订阅组消费状态,可以查看	-S	是否打印client IP
consumerProgress	具体的client IP的消息积累量	-h	打印帮助
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
	查看消费者状态,包括同一个分 组中是否都是相同的订阅,分析	-h	打印帮助
consumerStatus	Process Queue是否堆积,返回 消费者jstack结果,内容较多,	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
	使用者参见 ConsumerStatusSubCommand	-g	consumer group
		-i	clientId
		-S	是否执行jstack
		-g	消费者所属组名
		-t	查询主题
getConsumerStatus	获取 Consumer 消费进度	-i	Consumer 客户端 ip
		-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
updateSubGroup	更新或创建订阅关系	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
		-b	Broker地址
		-C	集群名称
		-g	消费者分组名称
		-S	分组是否允许消费
		-m	是否从最小offset开 始消费
		-d	是否是广播模式

		-q	重试队列数量
		-r	最大重试次数
		-i	当slaveReadEnable 开启时有效,且还未 达到从slave消费时 建议从哪个 BrokerId消费,可 以配置备机id,主动 从备机消费
		-W	如果Broker建议从 slave消费,配置决 定从哪个slave消 费,配置 Brokerld,例如1
		-a	当消费者数量变化时 是否通知其他消费者 负载均衡
	从Broker删除订阅关系	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
deleteSubGroup		-b	Broker地址
		-C	集群名称
		-g	消费者分组名称
cloneGroupOffset	在目标群组中使用源群组的 offset	-n	NameServer 服务 地址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
		-S	源消费者组
		-d	目标消费者组
		-t	topic名称
		-0	暂未使用

连接相关

名称	含义	命令选项	说明
consumerConnec tion	查询 Consumer 的 网络连接	-g	消费者所属组名
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
producerConnec tion	查询 Producer 的网络连接	-g	生产者所属组名
		-t	主题名称
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助

NameServer相关

名称	含义	命令选项	说明
updateKvConfig	更新NameServer的 kv配置,目前还未使 用	-S	命名空间
		-k	key
		-V	value
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
deleteKvConfig	删除NameServer的 kv配置	-S	命名空间
		-k	key
		-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
getNamesrvConfig	获取NameServer配 置	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
updateNamesrvConfig	修改NameServer配 置	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port
		-h	打印帮助
		-k	key
		-V	value

其他

名称	含义	命令选项	说明
开启监控进程,监 startMonitoring 控消息误删、重试 队列消息数等	-n	NameServer 服务地 址,格式 ip:port	
	队列消息数等	-h	打印帮助

注意:

- 1、几乎所有指令都需要通过-n参数配置nameServer地址,格式为ip:port
- 2、几乎所有执行都可以通过-h参数获得帮助
- 3、当既有Broker地址(-b)又有集群名称clustername(-c)配合项,则优先以Broker地址执行指令。如果不配置Broker地址,则对集群中所有主机执行指令。

5、命令行快速验证

在RocketMQ的安装包中,提供了一个tools.sh工具可以用来在命令行快速验证RocketMQ服务。我们在worker2上进入RocketMQ的安装目录:

发送消息: 默认会发1000条消息

```
1 \mid \mathsf{bin/tools.sh} org.apache.rocketmq.example.quickstart.Producer
```

接收消息:

```
1 bin/tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Consumer
```

注意,这是官方提供的Demo,但是官方的源码中,这两个类都是没有指定nameServer的,所以运行会有点问题。要指定NameServer地址,可以配置一个环境变量NAMESRV_ADDR,这样默认会读取这个NameServer地址。可以配到.bash_profile里或者直接临时指定。

```
1 export NAMESRV_ADDR='worker1:9876;worker2:9876;worker3:9876'
```

然后就可以正常执行了。

这个NameServer地址的读取方式见源码中 org.apache.rocketmq.common.utils.NameServerAddressUtils

```
public static String getNameServerAddresses() {
    return System.getProperty("rocketmq.namesrv.addr",
    System.getenv("NAMESRV_ADDR"));
}
```

这个方法就是在DefaultMQProducer中默认的设置NameServer地址的方式,这个rokcetmq.namesrv.addr属性可以在java中使用System.setproperties指定,也可以在SpringBoot中配到配置文件里。

这个tools.sh就封装了一个简单的运行RocketMQ的环境,可以运行源码中的其他示例,然后自己的例子也可以放到RocketMQ的lib目录下去执行。

8、搭建管理控制台

RocketMQ源代码中并没有提供控制台,但是有一个Rocket的社区扩展项目中提供了一个控制台,地 址: https://github.com/apache/rocketmq-externals

下载下来后,进入其中的rocket-console目录,使用maven进行编译

1 mvn clean package -Dmaven.test.skip=true

编译完成后,获取target下的jar包,就可以直接执行。但是这个时候要注意,在这个项目的 application.properties中需要指定nameserver的地址。默认这个属性是空的。

那我们可以在jar包的当前目录下增加一个application.properties文件,覆盖jar包中默认的一个属性:

1 rocketmq.config.namesrvAddr=worker1:9876;worker2:9876;worker3:9876

然后执行:

1 java -jar rocketmq-console-ng-1.0.1.jar

启动完成后,可以访问 http://192.168.232.128:8080看到管理页面

在管理页面的右上角可以选择语言。

Dleger高可用集群搭建

通过这种方式,我们搭建了一个主从结构的RocketMQ集群,但是我们要注意,这种主从结构是只做数据备份,没有容灾功能的。也就是说当一个master节点挂了后,slave节点是无法切换成master节点继续提供服务的。注意这个集群至少要是3台,允许少于一半的节点发生故障。

如果slave挂了,对集群的影响不会很大,因为slave只是做数据备份的。但是影响也是会有的,例如,当消费者要拉取的数据量比较大时,RocketMQ有一定的机制会优先保证Master节点的性能,只让Master节点返回一小部分数据,而让其他部分的数据从slave节点去拉取。

另外,需要注意,Dleger会有他自己的CommitLog机制,也就是说,使用主从集群累计下来的消息,是无法转移到Dleger集群中的。

而如果要进行高可用的容灾备份,需要采用Dledger的方式来搭建高可用集群。注意,这个Dledger需要在RocketMQ4.5以后的版本才支持,我们使用的4.7.1版本已经默认集成了dledger。

搭建方法

要搭建高可用的Broker集群,我们只需要配置conf/dleger下的配置文件就行。

这种模式是基于Raft协议的,是一个类似于Zookeeper的paxos协议的选举协议,也是会在集群中随机选举出一个leader,其他的就是follower。只是他选举的过程跟paxos有点不同。Raft协议基于随机休眠机制的,选举过程会比paxos相对慢一点。

首先: 我们同样是需要修改runserver.sh和runbroker.sh,对JVM内存进行定制。

然后: 我们需要修改conf/dleger下的配置文件。 跟dleger相关的几个配置项如下:

name	含义	举例
enableDLegerCommitLog	是否启动 DLedger	true
dLegerGroup	DLedger Raft Group的名字,建议 和 brokerName 保持一致	RaftNode00
dLegerPeers	DLedger Group 内各节点的端口信息,同一个 Group 内的各个节点配置必须要保证一致	n0-127.0.0.1:40911;n1- 127.0.0.1:40912;n2- 127.0.0.1:40913
dLegerSelfId	节点 id, 必须属于 dLegerPeers 中的一个;同 Group 内各个节点要唯一	n0
sendMessageThreadPoolNums	发送线程个数,建议配置成 Cpu 核数	16

配置完后,同样是使用 nohup bin/mgbroker -c \$conf_name & 的方式指定实例文件。

在bin/dleger下有个fast-try.sh,这个脚本是在本地启动三个RocketMQ实例,搭建一个高可用的集群,读取的就是conf/dleger下的broker-no.conf,broker-n1.conf和broker-n2.conf。使用这个脚本同样要注意定制下JVM内存,他给每个实例默认定制的是1G内存,虚拟机肯定是不够的。

这种单机三实例的集群搭建完成后,可以使用 bin/mqadmin clusterList -n worker1.conf的方式 查看集群状态。

单机状态下一般一次主从切换需要大概10S的时间。

9、调整系统参数

到这里,我们的整个RocketMQ的服务就搭建完成了。但是在实际使用时,我们说RocketMQ的吞吐量、性能都很高,那要发挥RocketMQ的高性能,还需要对RocketMQ以及服务器的性能进行定制

1、配置RocketMQ的JVM内存大小:

之前提到过,在runserver.sh中需要定制nameserver的内存大小,在runbroker.sh中需要定制broker的内存大小。这些默认的配置可以认为都是经过检验的最优化配置,但是在实际情况中都还需要根据服务器的实际情况进行调整。这里以runbroker.sh中对G1GC的配置举例,在runbroker.sh中的关键配置:

```
JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -XX:+UseG1GC -XX:G1HeapRegionSize=16m -
    XX:G1ReservePercent=25 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=30 -
    XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0"

JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -verbose:gc -
    Xloggc:${GC_LOG_DIR}/rmq_broker_gc_%p_%t.log -XX:+PrintGCDetails -
    XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime -
    XX:+PrintAdaptiveSizePolicy"

JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=5 -
    XX:GCLogFileSize=30m"
```

-XX:+UseG1GC: 使用G1垃圾回收器,-XX:G1HeapRegionSize=16m 将G1的region块大小设为16M,-XX:G1ReservePercent: 在G1的老年代中预留25%空闲内存,这个默认值是10%,RocketMQ把这个参数调大了。-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=30: 当堆内存的使用率达到30%之后就会启动G1垃圾回收器尝试回收垃圾,默认值是45%,RocketMQ把这个参数调小了,也就是提高了GC的频率,但是避免了垃圾对象过多,一次垃圾回收时间太长的问题。

然后,后面定制了GC的日志文件,确定GC日志文件的地址、打印的内容以及控制每个日志文件的大小为30M并且只保留5个文件。这些在进行性能检验时,是相当重要的参考内容。

2、RocketMQ的其他一些核心参数

例如在conf/dleger/broker-n0.conf中有一个参数: sendMessageThreadPoolNums=16。这一个参数是表明RocketMQ内部用来发送消息的线程池的线程数量是16个,其实这个参数可以根据机器的CPU核心数进行适当调整,例如如果你的机器核心数超过16个,就可以把这个参数适当调大。

3、Linux内核参数定制

我们在部署RocketMQ的时候,还需要对Linux内核参数进行一定的定制。例如

- ulimit,需要进行大量的网络通信和磁盘IO。
- vm.extra_free_kbytes,告诉VM在后台回收(kswapd)启动的阈值与直接回收(通过分配进程)的阈值之间保留额外的可用内存。RocketMQ使用此参数来避免内存分配中的长延迟。(与具体内核版本相关)
- vm.min_free_kbytes,如果将其设置为低于1024KB,将会巧妙的将系统破坏,并且系统在高负载下容易出现死锁。
- vm.max_map_count,限制一个进程可能具有的最大内存映射区域数。RocketMQ将使用mmap 加载CommitLog和ConsumeQueue,因此建议将为此参数设置较大的值。
- vm.swappiness, 定义内核交换内存页面的积极程度。较高的值会增加攻击性,较低的值会减少交换量。建议将值设置为10来避免交换延迟。
- **File descriptor limits**, RocketMQ需要为文件 (CommitLog和ConsumeQueue) 和网络连接打开文件描述符。我们建议设置文件描述符的值为655350。

这些参数在CentOS7中的配置文件都在/proc/sys/vm目录下。

另外,RocketMQ的bin目录下有个os.sh里面设置了RocketMQ建议的系统内核参数,可以根据情况进行调整。

有道云分享链接:

文档: RocketMQ集群搭建详解.md

链接: http://note.youdao.com/noteshare?id=aabfdd11fa8a2713b84d479c9e7f7d98&sub=F

EA013B8A199478FBB956CD8B0899881