

OSPF路由计算

前言

- 同一区域内的OSPF路由器拥有完全一致的LSDB,在区域内部,OSPF采用SPF算法完成路由 计算。
- 随着网络规模不断扩大,路由器为了完成路由计算所消耗的内存、CPU资源也越来越多。
 通过区域划分可以在一定程度上缓解路由器的压力。
- 在大规模网络中除了OSPF之外,还可能存在其它路由协议,OSPF支持外部路由引入,从 而使得OSPF路由器知晓到达域外的路由。
- 本课程主要介绍OSPF路由计算原理,包括区域内部路由、区域间路由及外部路由的计算过程。





- 学完本课程后,您将能够:
 - · 解释LSA关键字段的作用;
 - · 描述常见的LSA类型及其功能;
 - 。阐明SPF算法;
 - · 描述OSPF区域内路由、区域间路由计算原理;
 - · 描述OSPF区域间路由的防环机制;
 - · 描述OSPF外部路由计算原理。



1. 区域内路由计算


- LSA概述
- Router-LSA
- Network-LSA
- 。 SPF计算过程
- 2. 区域间路由计算
- 3. 外部路由计算





课程回顾

同一个区域中的所有路由器拥有完全一致的LSDB,如R2的LSDB所示,该网络中有多个LSA。



── 以太网链路 --- 串行链路

<R2>display ospf lsdb

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2 Link State Database

Area: 0.0.0.0

Туре	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	10.0.4.4	10.0.4.4	662	72	80000006	48
Router	10.0.2.2	10.0.2.2	625	72	800000C	1
Router	10.0.1.1	10.0.1.1	638	60	80000007	1
Router	10.0.5.5	10.0.5.5	634	60	8000000B	1
Router	10.0.3.3	10.0.3.3	639	60	80000009	1
Network	10.0.235.5	10.0.5.5	634	36	80000005	0
Network	10.0.12.2	10.0.2.2	629	32	80000003	0


每一条LSA都包含了哪些信息呢?根据这些信息,路由器如何完成路由计算呢?





LSA的基本概念

- LSA是OSPF进行路由计算的关键依据。
- OSPF的LSU报文可以携带多种不同类型的LSA。
- 各种类型的LSA拥有相同的报文头部。



重要字段解释

- LS Age (链路状态老化时间): 此字段表示LSA已经生存的时间,单位是秒。
- Options (可选项):每一个bit都对应了OSPF所支持的某种特性。
- LS Type (链路状态类型):指示本LSA的类型。
- Link State ID (链路状态ID): 不同的LSA,对该字段的定义不同。
- Advertising Router (通告路由器) :产生该LSA的路由器的Router ID。
- LS Sequence Number (链路状态序列号): 当LSA每次有新的实例产生时, 序列号就会增加。
- LS Checksum(校验和):用于保证数据的完整性和准确性。
- Length: 是一个包含LSA头部在内的LSA的总长度值。
- 链路状态类型、链路状态ID、通告路由器三元组唯一地标识了一个LSA。
- 链路状态老化时间、链路状态序列号、校验和用于判断LSA的新旧







常见LSA的类型

类型	名称		
1	路由器LSA (Router LSA)	每个设备都会产生,描述了设备的链路状态和开销,该LSA只能在接口所属的区域内泛洪	
2	网络LSA (Network LSA)	由DR产生,描述该DR所接入的MA网络中所有与之形成邻接关系的路由器,以及DR自己。该LSA只能在接口所属区域内泛洪	
3	网络汇总LSA (Network Summary LSA)	由ABR产生,描述区域内某个网段的路由,该类LSA主要用于区域间路由的传递	
4	ASBR汇总LSA (ASBR Summary LSA)	由ABR产生,描述到ASBR的路由,通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。	
5	AS外部LSA (AS External LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由	
7	非完全末梢区域LSA (NSSA LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由。NSSA LSA与AS外部LSA功能类似,但是泛洪范围不同。NSSA LSA只能在始发的NSSA内泛洪,并且不能直接进入Area0。NSSA的ABR会将7类LSA转换成5类LSA注入到Area0	



1. 区域内路由计算

- □ LSA概述
- Router-LSA
- Network-LSA
- 。 SPF计算过程
- 2. 区域间路由计算
- 3. 外部路由计算





Router LSA详解 (1)

- Router LSA (1类LSA): 每台OSPF路由器都会产生。它描述了该路由器直连接口的信息。
- Router LSA只能在所属的区域内泛洪。

	LS Age			Options	LS Type
	Link State ID				
			Advertising R	outer	
			LS sequence n	umber	
LS	LS checksum length				gth
0	V E	В	0	#links	
			Link ID		
			Link Data	Э	
link type #TOS metric			tric		

- V (Virtual Link): 如果产生此LSA的路由器是虚连接的端点,则置为1。
- E (External): 如果产生此LSA的路由器是ASBR,则置为1。
- B(Border):如果产生此LSA的路由器是ABR,则置为1。
- links: LSA中的Link (链路) 数量。Router LSA使用Link来承载路由器直连接口的信息。







Router LSA详解 (2)

- Router LSA使用Link来承载路由器直连接口的信息。
- 每条Link均包含"链路类型"、"链路ID"、"链路数据"以及"度量值"这几个关键信息。
- 路由器可能会采用一个或者多个Link来描述某个接口。

	LS Age				LS Type
	Link State ID				
			Advertising R	outer	
			LS sequence n	umber	
LS	LS checksum length				gth
0	V	E E	В 0	#links	
	Link ID				
	Link Data				
link type #TOS			#TOS	me	tric


Link Type	Link ID	Link Data
Point-to-Point(P2P):描述一个从本路由器到邻居路由器之间的点到点链路,属于拓扑信息	邻居路由器的 Router ID	宣告该Router LSA的路 由器接口的IP地址
TransNet:描述一个从本路由器到一 个Transit网段(例如MA或者NBMA网 段)的连接,属于拓扑信息	DR的接口IP地 址	宣告该Router LSA的路 由器接口的IP地址
StubNet:描述一个从本路由器到一个 Stub网段(例如Loopback接口)的连 接,属于网段信息	宣告该Router LSA的路由器接 口的网络IP地址	该Stub网络的网络掩码






Router LSA描述P2P网络

R1向R3发送Router-LSA,携带拓扑和网段信息。






Router LSA描述TransNet



R2向R3和R5发送Router-LSA,携带拓扑信息。



缺乏网络掩码信息,在TransNet网络中,如何完整地描述网段信息呢?



自录

1. 区域内路由计算

- □ LSA概述
- Router-LSA
- Network-LSA
- 。 SPF计算过程
- 2. 区域间路由计算
- 3. 外部路由计算





Network LSA详解

- Network LSA (2类LSA) : 由DR产生,描述本网段的链路状态,在所属的区域内传播。
- Network LSA 记录了该网段内所有与DR建立了邻接关系的OSPF路由器,同时携带了该网段的网络掩码。

LS Age	Options	LS Type			
Link St	Link State ID				
Advertisii	Advertising Router				
LS sequen	LS sequence number				
LS checksum	length				
Networ	Network Mask				
Attached Router					


• Link State ID: DR的接口IP地址。

• Network Mask: MA网络的子网掩码。


• Attached Router: 连接到该MA网络的路由器的Router-ID (与该DR建立了邻接关系的邻居的Router-ID,以及DR自己的Router-ID),如果有多台路由器接入该MA网络,则使用多个字段描述。



Network LSA描述MA网络



R2向R3和R5发送Network-LSA,携带拓扑和网段信息。





1. 区域内路由计算

- □ LSA概述
- Router-LSA
- Network-LSA
- SPF计算过程
- 2. 区域间路由计算
- 3. 外部路由计算






SPF算法 (1)

Phase 1: 构建SPF树。

- 路由器将自己作为最短路径树的树根,根据
 Router-LSA和Network-LSA中的拓扑信息,依次将
 Cost值最小的路由器添加到SPF树中。路由器以
 Router ID或者DR标识。
- · 广播网络中DR和其所连接路由器的Cost值为0。
- SPF树中只有单向的最短路径,保证了OSPF区域 内路由计算不会出现环路。








SPF算法 (2)

Phase 2: 计算最优路由。


- · 将Router-LSA、Network-LSA中的路由信息以叶子 节点形式附加在对应的OSPF路由器上,计算最 优路由。
- · 已经出现的路由信息不会再添加到SPF树干上。







SPF算法举例



以R1为例说明OSPF拓扑和路由的计算过程。

[_____ 表示需要忽略该邻居 [_____ 表示需要添加该邻居 [_____ 表示路由前缀信息




构建SPF树 (1)

1. R1以自己为根,检查Router LSA,对于非StubNet类型的Link,将 Link ID加入候选列表并记录路径开销。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.12.2	1	10.0.1.1
10.0.3.3	48	10.0.1.1

 R1将候选列表中候选总路径开销最小的移到最短路径树上,并从 候选列表中删除。



R1 10.0.1.1 DR 10.0.12.2

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.12.2	1	10.0.1.1
10.0.3.3	48	10.0.1.1

<R1>display ospf lsdb router self-originate Type : Router Ls id : 10.0.1.1 Adv rtr : 10.0.1.1 * Link ID : 10.0.12.2 Data : 10.0.12.1 Link Type: TransNet Metric : 1 Link ID : 10.0.3.3 : 10.0.13.1 Data Link Type: P-2-P Metric: 48 * Link ID : 10.0.13.0 : 255.255.255.0 Data 第1个路由前缀 Link Type: StubNet 10.0.13.0/24 Metric: 48 Priority: Low






构建SPF树 (2)


3. 继续查询DR产生的Network LSA。将描述的拓扑信息添加到候选列表。如果LSA中所描述的分节点在最短路径树上已经存在,则忽略该分节点。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.2.2	1+0	10.0.12.2

4. R1将候选总路径开销最小的邻居移到最短路径树上,并从候选列 表中删除。



候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.2.2	1+0	10.0.12.2






构建SPF树 (3)


5. 根据R2产生的Router LSA,将邻居信息记录在候选列表。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.235.2	1+0+1	10.0.2.2
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2

6. 将候选总路径开销最小的邻居移到最短路径树上,并从候选列表中删除。



候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.235.2	1+0+1	10.0.2.2
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2







构建SPF树 (4)

7. 继续查询DR产生的2类LSA。将描述的拓扑信息添加到候选列表。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2
10.0.3.3	1+0+1+0	10.0.235.2
10.0.5.5	1+0+1+0	10.0.235.2

8. 将候选总路径开销最小的邻居移到最短路径树上,并从候选列表中删除。





候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2
10.0.3.3	1+0+1+0	10.0.235.2
10.0.5.5	1+0+1+0	10.0.235.2







构建SPF树 (5)

9. 查询R3的1类LSA,R3所有邻居都已在SPF树中,拓扑不再变化

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2









构建SPF树 (6)

10. 查询R5的1类LSA,将R4加入SPF树,并从候选列表删除。




候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2
10.0.4.4	1+0+1+0+48	10.0.5.5






构建SPF树 (7)

11. 查询R4的1类LSA,发现所有邻居已在SPF树干中。并且已计算完全部的LSA,SPF树构建完成。








计算最优路由

- 从根节点开始依次添加各节点LSA中的路由信息。
- 添加顺序为各节点加入SPF树的顺序,已经出现的忽略。





结果验证

<r1>display ospf routing</r1>						
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1						
			Routing Ta	bles		
Routing for Net	work	•				
Destination	Cost	Туре	NextHop	AdvRouter	Area	
10.0.12.0/24	1	Transit	10.0.12.1	10.0.1.1	0.0.0.0	
10.0.13.0/24	48	Stub	10.0.13.1	10.0.1.1	0.0.0.0	
10.0.24.0/24	49	Stub	10.0.12.2	10.0.2.2	0.0.0.0	
10.0.45.0/24	50	Stub	10.0.12.2	10.0.5.5	0.0.0.0	
10.0.235.0/24	2	Transit	10.0.12.2	10.0.5.5	0.0.0.0	

<r1>display ip routing-table</r1>			
Destination/Mask 10.0.12.0/24	Proto Pre Cost Direct 0 0	NextHop 10.0.12.1	
10.0.13.0/24	Direct 0 0 OSPF 10 49	10.0.13.1 10.0.12.2	
10.0.45.0/24	OSPF 10 50	10.0.12.2	
10.0.235.0/24	OSPF 10 2	10.0.12.2	

R1的OSPF路由表

R1的全局路由表

思考:为什么R1的OSPF路由表中的路由没有全部出现在全局路由表中?





思考题

- 1. (多选题) Router-LSA中主要包含哪几种链路类型?()
 - A. P2P
 - B. TransNet
 - C. StubNet
 - D. Vlink
- 2. (判断题)经过SPF算法计算后,被认为是最优的OSPF路由一定会被放入路由器的路由表。()






- OSPF根据LSDB计算路由表,LSDB中可能存在多种类型的LSA,并且所有的LSA有相同的报 文头部格式。
- 同一区域的OSPF路由器拥有完全一致的LSDB。在只有一个区域的情况下,区域内部主要存在两种类型的LSA,即Router-LSA和Network-LSA。
- 每台路由器都会产生Router-LSA,描述了路由器的直连接口信息。
- 在MA网络中,DR会产生Network-LSA来描述接入该MA网络的所有路由器的Router-ID(其中包括DR自身),以及这个网络的掩码。

- 1. 区域内路由计算
- 2. 区域间路由计算
 - 区域间路由计算过程
 - 。 区域间路由防环机制
 - 虚连接的作用及配置
- 3. 外部路由计算






大型网络中,单区域OSPF存在的问题




- 一系列连续的OSPF路由器构成的网络称为OSPF域(Domain)。
- OSPF要求网络内的路由器同步LSDB,实现对于网络的一致认知。
- 当网络规模越来越大时,LSDB将变得非常臃肿,设备基于该LSDB进行路由计算,其负担也极大地增加了,此外路由器的路由表规模也变大了,这些无疑都将加大路由器的性能损耗。
- 当网络拓扑发生变更时,这些变更需要被扩散到整个网络,并可能引发整网的路由重计算。
- 单区域的设计,使得OSPF无法部署路由汇总。



区域划分



Router LSA和Network LSA只在区域内泛洪,因此通过区域划分在一定程度上降低网络设备的内存及CPU的消耗。




- 划分区域后,路由器可以分为两种角色:
 - □ 区域内部路由器(Internal Router):该类设备的所有接口都属于同一个OSPF区域。如R1、R4、R5。
 - 区域边界路由器 (Area Border Router): 该类设备接口分别连接两个及两个以上的不同区域。如R2、R3。





区域间路由信息传递

- OSPF区域间路由信息传递是通过ABR产生的Network Summary LSA(3类LSA)实现的。
- 以192.168.1.0/24路由信息为例:
 - 。 R2依据Area 1内所泛洪的Router LSA及Network LSA计算得出192.168.1.0/24路由(区域内路由),并将该路由通过 Network Summary LSA通告到Area 0。R3根据该LSA可计算出到达192.168.1.0/24的区域间路由。
 - 。R3重新生成一份Network Summary LSA通告到Area 2中,至此所有OSPF区域都能学习到去往192.168.1.0/24的路由。







Network Summary LSA详解

Network Summary LSA (3类LSA) 由ABR产生,用于向一个区域通告到达另一个区域的路由。

LS Age		Options	LS Type	
Link State ID				
Advertising Router				
LS sequence number				
LS che	ecksum Length			
Network Mask				
0	metric			
•••				

• 重要字段解释

□ LS Type: 取值3,代表Network Summary LSA。

Link State ID:路由的目的网络地址。

Advertising Router: 生成LSA的Router ID。

□ Network Mask: 路由的网络掩码。

· metric: 到目的地址的路由开销。



Network Summary LSA示例

Network Summary LSA 192.168.1.0/24

Area 1

R1


Area 2

R2

R3


R5

此LSA是R2产生的,用于向Area0通告到达192.168.1.0/24的区域间路由。





R1和R3的路由计算




R2自己到192.168.1.0/24的Cost为1,因此它向Area0所通告的192.168.1.0/24路由的Cost为1。

- 1. 通过区域内SPF的计算,R1到达R2的Cost值为1,R3到 达R2的Cost值为2。
- 2. R1和R3根据收到的Network Summary LSA进行路由计算:
 - 。 R1将到达R2和Cost值和Network Summary LSA所携带的 Cost值相加,因此R1到达192.168.1.0/24的Cost值为2。
 - 。 R3将到达R2和Cost值和Network Summary LSA所携带的 Cost值相加,因此R3到达192.168.1.0/24的Cost值为3。



R5的路由计算




R3自己到192.168.1.0/24的Cost为3,因此它向Area2所通告的192.168.1.0/24路由的Cost为3。

- 1. R3作为ABR,它通过Area 0内泛洪的Network Summary LSA计算出到达192.168.1.0/24的路由,然后重新向Area 2 注入到达该网段的Network Summary LSA,其中包含自己到达该网段的Cost(值为3)。
- 2. R5在SPF中计算得知到达R3的Cost为1, 因此R5到达 192.168.1.0/24的Cost为4。





区域间路由计算结果验证



<R1>display ip routing-table
Destination/Mask Proto Pre Cost
192.168.1..0/24 OSPF 10 2

<R3>display ip routing-table
Destination/Mask Proto Pre Cost
192.168.1..0/24 OSPF 10 3

<R5>display ip routing-table
Destination/Mask Proto Pre Cost
192.168.1..0/24 OSPF 10 4

分别在R1、R3、R5上查看路由表。




- 1. 区域内路由计算
- 2. 区域间路由计算
 - 。区域间路由计算过程
 - 区域间路由防环机制
 - 虚连接的作用及配置
- 3. 外部路由计算





域间路由环路的产生




- OSPF区域间路由的传播过程与距离矢量 路由协议的路由传播过程非常相似。
- 对于区域间路由的传递,OSPF也需要一 定的防环机制。







区域间路由的防环机制 (1)




- OSPF要求所有的非骨干区域必须与Area0直接相连,区域间路由需经由Area0中转。
- 区域间的路由传递不能发生在两个非骨干区域之间,这使得OSPF的区域架构在逻辑上形成了一个类似星型的拓扑。





区域间路由的防环机制 (2)




ABR不会将描述到达某个区域内网段路由的3类LSA再注入回该区域。





区域间路由的防环机制 (3)

ABR从非骨干区域收到的3类LSA不能用于区域间路由的计算。



R1和R2、R3和R4之间的链路中断导致骨干区域不连续。

- R4将10.0.2.2/32路由以3类LSA的形式发送到Area 1。
- R5和R6可以根据上述3类LSA计算出10.0.2.2/32路由。
- R3从非骨干区域收到3类LSA,不进行路由计算,也不会将此3 类LSA发送到其他区域。
- 此时, R1和R3都无法和10.0.2.2/32通信。

如何解决骨干区域不连续的问题?




- 1. 区域内路由计算
- 2. 区域间路由计算
 - 。区域间路由计算过程
 - 。 区域间路由防环机制
 - 虚连接的作用及配置
- 3. 外部路由计算





虚连接的作用及配置

- OSPF要求骨干区域必须是连续的,但是并不要求物理上连续,可以使用虚连接使骨干区域在逻辑上连续。
- 虚连接可以在任意两个ABR上建立,但是要求这两个ABR都有端口连接到一个相同的非骨干区域。









- 1. (判断题) 一条Network Summary LSA只能描述一条路由信息。
- 2. (简答题) OSPF如何避免区域间的路由环路?






- OSPF引入了多区域的概念,使得该协议能够支持更大规模的组网。
- OSPF使用3类LSA来描述区域间的路由信息。
- 为了避免出现区域间路由环路, OSPF设计了多个规则。
- OSPF Virtual Link是一种虚拟的、逻辑的链路,被部署在两台OSPF路由器之间,它穿越某个非骨干区域,用于实现另一个非骨干区域与AreaO的连接。Virtual Link应该始终作为一种临时的技术手段来解决非骨干区域没有与AreaO直接相连的情况。



- 区域内路由计算
- 区域间路由计算
- 3. 外部路由计算



OSPF外部路由引入背景



网络中存在部分链路未开启OSPF协议如:

- · 路由器连接外部网络使用静态路由或者BGP协议;
- · 服务器直连的链路未开启OSPF协议。








外部路由引入的基本概念

5类LSA



- ASBR (AS Boundary Router): 自治系统边界路由器。只要一台OSPF设备引入了外部路由,它就成为了ASBR。如图中的R1。
- ASBR将外部路由信息以AS-external LSA (5类 LSA) 的形式在OSPF网络内泛洪。







AS-external LSA详解

AS-external LSA (5类LSA): 由ASBR产生,描述到达AS外部的路由,该LSA会被通告到所有的区域(除了Stub区域和NSSA区域)。

LS Age			Options	LS Type			
Link State ID							
Advertising Router							
LS sequence number							
LS checksum			length				
Network Mask							
Е	0	metric					
Forwarding address							
External Route Tag							
•••							


重要字段解释

- 。LS Type: 取值5, 代表AS-external-LSA。
- □ Link State ID:外部路由的目的网络地址。
- Advertising Router: 生成该LSA的Router ID。
- Network Mask: 网络掩码。
- 。 E: 该外部路由所使用的度量值类型
 - 0: 度量值类型为Metric-Type-1
 - 1: 度量值类型为Metric-Type-2
- · metric: 到目的网络的路由开销。
- Forwarding Address (FA): 到所通告的目的地址的报文将 被转发到这个地址。






AS-external LSA示例




R1与服务器直连的网段为192.168.1.0/24,在R1上将直连路由引入OSPF,此时R1会向OSPF注入用于描述192.168.1.0/24路由的ASexternal-LSA,该LSA将在整个OSPF域内泛洪。







R3的路由计算过程




- 1. 外部路由信息以叶子节点形式挂载在R1上。
- 2. 根据5类LSA的Advertising Router, R3判断到达外部路由, 需要先经过R1。
- 3. R3经过区域内SPF计算,已经将R1添加到SPF树干,R3 将到达外部路由的下一跳路由器设置为R1。
- 4. R2的计算方式和R3类似。
- R3与ASBR R1同处一个区域,因此它能够根据区域内所泛洪的 Router LSA及Network LSA计算出到达ASBR的路由。
- R5和R1不在同一区域,那么R5如何计算外部路由呢?





ASBR-Summary LSA

ASBR-Summary LSA(4类LSA):由ABR产生,描述到ASBR的路由,通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。



R2及R3各自产生4类LSA,并分别通告到Area 1及Area 2。



LS Age		Options	LS Type			
Link State ID						
Advertising Router						
LS sequence number						
LS che	cksum	length				
Network Mask						
0	metric					

• 重要字段解释

□ LS Type: 取值4, 代表ASBR-Summary LSA。

Link State ID: ASBR的Router ID。

Advertising Router:生成LSA的Router ID。


□ Network Mask: 仅保留,无意义。

· metric: 到目的地址的路由开销。






ASBR-Summary LSA示例




以R3向Area 2通告的ASBR-Summary LSA为例。





R5的路由计算过程



- 1. 外部路由信息以叶子节点形式挂载在R1上。
- 2. 根据5类LSA的Advertising Router, R5判断5类LSA是由R1 产生的,但是在R5的SPF树干中并不存在R1。
- 3. 根据R3产生的4类LSA,R5将到达外部网络的下一跳路由设置为R3。
- 4. R4的路由计算方式和R5类似。

从物理组网上,R3和R5到达外部路由的Cost值不同,但是并未在路由表中真实体现。

注:图中所有设备接口的Cost均为1






区分OSPF外部路由的2种度量值类型 (1)

Metric-Type-1

- · 当外部路由的开销与自治系统内部的路由开销相当,并且和OSPF自身路由的开销具有可比性时,可以认为这类路由的可信程度较高,将其配置成Metric-Type-1。
- □ Metric-Type-1外部路由的开销为AS内部开销(路由器到ASBR的开销)与AS外部开销之和。

• Metric-Type-2

- 当ASBR到AS之外的开销远远大于在AS之内到达ASBR的开销时,可以认为这类路由的可信程度较低,将其配置成Metric-Type-2。
- □ Metric-Type-2外部路由的开销等于AS外部开销。








区分OSPF外部路由的2种度量值类型 (2)

Туре	描述	开销计算
Metric-Type-1	可信程度高	AS内部开销+AS外部开销
Metric-Type-2 (缺省)	可信程度低,AS外部开销远大于AS内部开销	AS外部开销



[R3]display ospf routing Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter 192.168.1.0/24 **2** Type1 10.0.12.1 10.0.1.1

外部路由类型为Metric-Type-1, 因此在R3的路由表中, 192.168.1.0/24路由 的开销为该路中的外部开销加上R3自己到达ASBR R1的内部开销。

[R5] display ospf routing Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter 192.168.1.0/24 **3** 10.0.1.1 Type1 1 10.0.34.3

192.168.1.0/24路由在R5的路由表中的开销等于该路由的外部开销加上R5到 达ASBR R1的内部开销。





思考题

- 1. (多选题) ABR可能会产生以下哪些类型的LSA? ()
 - A. ASBR-Summary LSA
 - B. AS-external-LSA
 - C. Router-LSA
 - D. Network Summary LSA
- 2. (单选题)对于同一个路由前缀,以下哪种优先级最高?()
 - A. 区域内路由
 - B. 区域间路由
 - C. 第一类外部路由
 - D. 第二类外部路由





- 在一个大规模网络中,可能存在多种不同的路由协议,OSPF支持将AS外部路由引入本AS, 使得AS内的路由器能够获知到达AS外部的路由。
- ASBR将外部路由引入OSPF后,使用5类LSA描述它们,与ASBR同属一个区域的路由器能够根据5类LSA以及区域内的1类、2类LSA完成外部路由计算;与ASBR不在同一个区域的路由器还需借助4类LSA才能完成外部路由计算。
- OSPF将外部路由引入OSPF后,可以设置路由的度量值类型: Metric-Type-1或Metric-Type-2, 不同度量值类型的外部路由,其开销的计算方式不同,其路由的优先级也不相同,Metric-Type-1路由的优先级高于Metric-Type-2路由。





- 本章知识点包括OSPF区域内路由计算、区域间路由计算、外部路由计算等。
- OSPF路由遵循以下优先级顺序,区域内路由>区域间路由>Metric-Type-1外部路由>Metric-Type-2外部路由。
- LSA是OSPF链路状态信息的载体,随着网络规模逐渐变大,网络业务逐渐变得复杂,通过 OSPF区域的划分以及大量外部路由的引入,路由器的LSDB中可能存在大量的1类、2类、3 类、4类、5类LSA,容易造成设备性能的浪费。
- OSPF存在什么技术手段可以在保证网络可达性的前提下,减少设备性能损耗么?



